

Nikon

LOGICIEL

CaptureNX2

Manuel d'utilisation

Mentions légales

© 2008 Nik Software, Inc. Tous droits réservés. Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite, transmise, transcrite ou stockée dans un système d'extraction, ni traduite dans une autre langue, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable de Nik Software, Inc.

Nikon se réserve le droit de modifier les caractéristiques du matériel et des logiciels décrits dans ces manuels à tout moment et sans préavis.

Ni Nik Software, Inc. ni Nikon ne pourront être tenus responsables de tout dommage découlant de l'utilisation de ce produit.

Bien que tous les efforts aient été mis en oeuvre pour garantir l'exactitude et l'exhaustivité des informations contenues dans ces manuels, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir signaler toute erreur ou omission au représentant Nikon de votre région (adresses fournies séparément).

Protégés par les brevets américains. Brevets en instance aux Etats-Unis et /ou dans d'autres pays.

© 2006-2008 NIKON CORPORATION

© 2006-2008 Nik Software, Inc.

Tous droits réservés.

Informations concernant les marques commerciales

U Point est une marque déposée de Nik Software, Inc. Nik et le logo Nik sont des marques commerciales de Nik Software, Inc. Macintosh et Mac OS sont des marques déposées de Apple Inc. Microsoft et Windows sont des marques déposées de Microsoft Corporation. Intel, Pentium, Xeon, et Core sont soit des marques commerciales soit des marques déposées de Intel Corporation. Adobe et Photoshop sont des marques déposées de Adobe Systems, Inc. Tous les autres noms de marque mentionnés dans ce manuel ou dans toute autre documentation fournie avec vos produits Nikon sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Aperçu des chapitres

<u>Chapitre 1</u>	Mentions légales & informations concernant les marques commerciales	
<u>Chapitre 2</u>	Aperçu des chapitres.....	1
<u>Chapitre 3</u>	Table des matières.....	3
<u>Chapitre 4</u>	Introduction.....	9
<u>Chapitre 5</u>	Configuration système requise & installation.....	11
<u>Chapitre 6</u>	Démarrage.....	15
<u>Chapitre 7</u>	Préférences.....	37
<u>Chapitre 8</u>	Interface.....	55
<u>Chapitre 9</u>	Le Navigateur.....	67
<u>Chapitre 10</u>	La palette Dossiers.....	79
<u>Chapitre 11</u>	La palette Métadonnées.....	81
<u>Chapitre 12</u>	Barre d'outils d'activités.....	87
<u>Chapitre 13</u>	La barre d'outils.....	89
<u>Chapitre 14</u>	Vue globale.....	119
<u>Chapitre 15</u>	Liste de modification.....	121
<u>Chapitre 16</u>	Infos de la photo.....	151
<u>Chapitre 17</u>	Le sélecteur de couleurs.....	155
<u>Chapitre 18</u>	Menu Fichier.....	159
<u>Chapitre 19</u>	Menu Édition.....	169
<u>Chapitre 20</u>	Menu Réglage.....	181
<u>Chapitre 21</u>	Menu Filtre.....	209
<u>Chapitre 22</u>	Menu Traitement par lot.....	217
<u>Chapitre 23</u>	Menu Affichage.....	227
<u>Chapitre 24</u>	Menu Fenêtre.....	237
<u>Chapitre 25</u>	Menu Aide.....	239
<u>Chapitre 26</u>	Annexe : Raccourcis.....	241
<u>Chapitre 27</u>	Annexe : Profils colorimétriques fournis.....	247
<u>Chapitre 28</u>	Annexe : Mentions légales supplémentaires.....	251
<u>Chapitre 29</u>	Index.....	261
<u>Chapitre 30</u>	Coordonnées.....	265

Table des matières

Chapitre 1 Mentions légales & informations concernant les marques commerciales

Mentions légales
Informations concernant les marques commerciales

Chapitre 2 Aperçu des chapitres

Chapitre 3 Table des matières

Chapitre 4 Introduction

Avantages du format de fichier RAW 9
Appareil photo associé 10
Technologie U Point® 10

Chapitre 5 Configuration système requise & installation

Configuration système requise 11
 Windows 11
 Macintosh 11
Installation 12
 Windows 12
 Macintosh 12
 Options de gestion des couleurs 13
 Utilisation de Capture NX 2 en mode évaluation
 ou activation du produit 13
 Mise à jour depuis Capture NX Version 1 14

Chapitre 6 Démarrage

Démarrage de Capture NX 2 15
Convertir des étiquettes de Capture NX Version 1 ... 15
Écran de bienvenue 16
 Images récentes 16
 Dossiers récents 16
 Ne plus afficher 16
 Faites glisser une image ici pour l'ouvrir
 (Macintosh uniquement) 16
Chercher et ouvrir des images 17
 Utiliser le navigateur 17
 Utiliser Ouvrir une image 17
 Utilisation de ViewNX 18
 Utilisation de Nikon Transfer 18
Les différents formats de fichiers 19

NEF 19
TIFF 19
JPEG 20
Suggestions de flux de travail 20
Impression 22
 Imprimer une seule image 22
 Impression de planches-contacts 26
Traitement par lot 28
 Appliquer une série d'améliorations à un dossier
 d'images 28
 Ajouter des données XMP/IPTC à une série d'images
 en utilisant un prééclage XMP/IPTC 31
Convertir des fichiers NEF RAW en fichiers JPEG ou
TIFF 33
 Pour convertir un dossier de fichiers du format
 NEF RAW au format JPEG ou TIFF 33
 Pour convertir les fichiers sélectionnés à partir du
 Navigateur 35

Chapitre 7 Préférences

Général 38
 Application associée à Ouvrir avec 38
 Dossier de fichier TIFF (Ouvrir avec) 38
 D1X RAW par défaut 38
 Unités par défaut 38
 Enregistrer par défaut sous 39
 Garder toutes les étapes actives 39
 Dossier des données temporaires 39
Gestion des couleurs 40
 Espace colorimétrique RVB par défaut 40
 Utiliser ce profil au lieu du profil intégré 40
 Profil de séparation CMJN 40
 Profil de l'imprimante 40
 Utiliser ce profil lors de l'impression 40
 Rendu 41
 Utiliser la compensation du point noir 41
Niveaux et échantillonnage 42
 Niveaux et courbes 42
 Taille de l'échantillon de la pipette 43
Affichage 44
 Quadrillage 44
 Calque de sélection 45
 Image 45

Paramètres du cache	46	Facteur de zoom	62
Cache de navigation	46	Taille du fichier	62
Cache de modification	46	Profil colorimétrique	62
Préréglages XMP/IPTC	48	Épreuve écran	63
Préréglages disponibles	48	Fonctionnalité Fenêtre & Palette	65
Éditeur de champ	48	Réduire & agrandir les palettes	65
Nouveau	49	Ancrer & décrocher les palettes	65
Dupliquer	49	Barre de repositionnement	65
Supprimer	49	Bouton de redimensionnement	65
Importer	49	Localiser les palettes	66
Exporter	49		
Étiquettes	50	Chapitre 9	Le Navigateur
Compatibilité des étiquettes	50	Aperçu du navigateur	67
Étiquettes disponibles	51	Ouvrir un dossier d'images dans le navigateur	68
Gérer les paramètres	51	Utilisation de la palette Dossiers	68
Ajouter	51	Utiliser la commande Ouvrir le dossier dans le	
Supprimer	51	navigateur	68
Espaces de travail	52	Utilisation de Nikon Transfer	69
Espaces de travail par défaut	52	Naviguer dans le navigateur	70
Mes espaces de travail	52	Outils de filtrage	70
Rétablir les raccourcis	52	Filtrer par étiquette	70
Ajouter	52	Filtrer par classement	71
Supprimer	53	Type de fichier à afficher	71
Chapitre 8	Interface	Outils de tri	72
Aperçu	55	Réorganiser par	72
Éditeur	55	Puis réorganiser par	72
Barre de menu	55	Barre d'outils d'étiquetage et d'évaluation	73
Navigateur	55	Ajouter une étiquette	73
Dossiers	56	Ajouter une évaluation	73
Métadonnées	56	En-tête du navigateur	74
Barre d'outils	56	Sélecteur d'affichage du navigateur	74
Vue globale	56	Vignettes	74
Liste de modification	56	Liste de vignettes	76
Infos de la photo	56	Ouvrir des images depuis le navigateur	78
Fenêtre image	56		
Espaces de travail	57	Chapitre 10	La palette Dossiers
Navigateur	57	Section Dossiers favoris	80
Métadonnées	58	Ajouter des favoris	80
Multifonctions	58	Supprimer des favoris	80
Édition	58	Section Structure des dossiers	80
Créer des espaces de travail personnalisés	58		
Travailler avec plusieurs écrans	60	Chapitre 11	La palette Métadonnées
Sous-menu Écran supplémentaire	60	Section Informations du fichier & de l'appareil	
Bureau	61	photo	81
Échanger les espaces de travail	61	Section Informations XMP/IPTC	82
Fenêtre image	62	Ajouter des informations d'image	82
Nom de l'image	62	Copier et coller les informations IPTC	83
		Créer des préréglages XMP/IPTC	84

Charger le préréglage XMP/IPTC.....	86	Commandes de pression.....	115
Gérer les préréglages XMP/IPTC.....	86	Outils de dégradé de sélection.....	116
Chapitre 12	Barre d'outils d'activités	Outil de dégradé linéaire.....	116
Sélecteur d'espace de travail.....	87	Outil de dégradé radial.....	116
Lancer Nikon Transfer.....	87	Plage du dégradé.....	117
Imprimer.....	88	Outil Remplir / Supprimer.....	118
Chapitre 13	La barre d'outils	Chapitre 14	Vue globale
Barre des options d'outils.....	89	Chapitre 15	Liste de modification
Outil de sélection directe.....	89	Introduction à la Liste de modification.....	122
Outil de déplacement.....	90	Triangles afficher/masquer.....	123
Outil de zoom.....	90	Case à cocher Appliquer.....	123
Outil de rotation.....	91	Bouton Réinitialiser.....	123
Outil Redresser.....	91	Bouton Supprimer.....	123
Outil de recadrage.....	93	Version.....	124
Méthode de recadrage.....	94	Original.....	124
Afficher les lignes de recadrage.....	94	Dernier enregistrement.....	124
Point de contrôle noir.....	95	(En cours).....	124
Méthode du point de contrôle noir.....	96	Nouvelle version.....	124
Avancé.....	97	Modifier les versions.....	124
Point de contrôle neutre.....	98	Menu Traitement par lot.....	125
Méthode du point de contrôle neutre.....	100	Section Développement.....	126
Afficher la sélection.....	100	Paramètres de l'appareil photo.....	127
Sélecteur de couleurs.....	100	Correction rapide.....	137
Avancé.....	101	Corrections de l'appareil et l'objectif.....	139
Point de contrôle blanc.....	101	Section Réglage.....	143
Méthode du point de contrôle blanc.....	102	Informations de sélection.....	143
Avancé.....	103	Menu déroulant Réglage & Filtre.....	145
Point de contrôle de couleur.....	103	Icône de lien.....	145
Mode de point de contrôle de couleur.....	105	Commandes d'amélioration.....	145
Afficher la sélection.....	106	Mélangeur d'opacité.....	146
Protéger les détails.....	106	Travailler avec la liste de modification.....	148
Sélecteur de couleurs.....	106	Supprimer des étapes et des améliorations... ..	148
Mode.....	106	Copier et coller des étapes et des améliorations	148
Point de contrôle des yeux rouges.....	107	Lier des améliorations.....	149
Autocorrecteur.....	108	Permuter des améliorations.....	149
Taille.....	109	Bouton Nouvelle étape.....	150
Point de contrôle de la sélection.....	110	Chapitre 16	Infos de la photo
Outils de type lasso.....	111	Histogramme.....	151
Outils de type lasso.....	111	Couches.....	152
Outil de lasso polygonal.....	111	Double seuil.....	152
Outil de sélection rectangulaire.....	111	Effacer.....	153
Outil de sélection ovale.....	111	Points de suivi.....	153
Lissage contours.....	112	Bouton Ajoute un point de suivi.....	154
Outil Pinceau.....	113	Mode couleur.....	154
Dureté du pinceau.....	114		
Opacité.....	115		

Taille de l'échantillon.....	154
------------------------------	-----

Chapitre 17 **Le sélecteur de couleurs**

Cercle chromatique.....	156
Triangle chromatique.....	156
Cases de sélection RVB.....	156
Cases de sélection TSL.....	156
Cases de sélection LAB.....	156
Dernière sélection & Sélections précédentes.....	157
Pipette de couleur.....	157
Triangle afficher/ masquer des nuanciers.....	157
Section Nuanciers.....	157

Chapitre 18 **Menu Fichier**

Ouvrir une image.....	159
Ouvrir avec.....	159
Ouvrir le dossier dans le Navigateur.....	160
Ouvrir un fichier récent.....	160
Lancer Nikon Transfer.....	160
Lancer Camera Control Pro.....	160
Enregistrer.....	160
JPEG.....	160
Enregistrer sous.....	161
NEF.....	161
TIFF.....	161
JPEG.....	162
Version précédente.....	163
Protection du fichier.....	163
Fermer.....	163
Mise en page.....	163
Imprimer.....	164
Boutons Affichage page, Page suivante et Page précédente.....	164
Copies.....	164
Mise en page.....	164
Métadonnées.....	165
Onglet Mise en page.....	166
Onglet Gestion des couleurs.....	167
Imprimer vers le fichier.....	168
Quitter.....	168

Chapitre 19 **Menu Édition**

Annuler.....	169
Rétablir.....	169
Couper.....	170
Copier.....	170
Coller.....	170
Dupliquer.....	171

Supprimer.....	171
Renommer.....	171
Tout sélectionner.....	172
Désélectionner tout.....	172
Symétrie.....	173
Rotation.....	173
90° vers la droite.....	174
90° vers la gauche.....	174
Redresser.....	174
Taille / Résolution.....	176
Modifier la taille de l'image.....	176
Ne pas modifier la taille de l'image.....	176
Adapter la photo.....	177

Chapitre 20 **Menu Réglage**

Lumière > Niveaux et courbes.....	181
Sélecteur de couche.....	183
Éditeur de courbe.....	183
Curseurs de sortie noir et blanc.....	184
Curseurs Noir, Point médian et Blanc.....	184
Afficher l'histogramme avant/après.....	185
Contraste automatique.....	185
Définir le point blanc.....	185
Définir le point neutre.....	185
Définir le point noir.....	186
Ajouter un point d'ancrage.....	186
Réinitialiser la couche en cours.....	186
Réinitialiser toutes les couches.....	186
Annulation temporaire.....	186
Lumière > Contraste / Luminosité.....	186
Contraste.....	186
Luminosité.....	187
Lumière > Niveaux automatiques.....	187
Méthode Niveaux automatiques.....	187
Corriger le contraste.....	187
Corriger la dominante couleur.....	188
Lumière > D-Lighting.....	188
Méthode Plus rapide (HS).....	188
Méthode Qualité supérieure (HQ).....	188
Couleur > LST.....	189
Luminosité globale.....	190
Luminosité des couleurs.....	193
Saturation.....	194
Teinte.....	195
Couleur > Équilibre colorimétrique.....	197
Luminosité.....	197
Contraste.....	197
Rouge.....	197

Vert	197	Luminosité	214
Bleu	197	Colorier.....	214
Couleur > Amplificateur de saturation	198	Couleur	214
Protéger les tons chair	198	Opacité	214
Niveau	198	Mode de fusion	214
Couleur > Saturation / Chaleur.....	198	Conversion en noir et blanc	214
Saturation	198	Teinte du filtre	215
Chaleur	198	Force du filtre de couleur	215
Mise au point > Flou gaussien	199	Luminosité	215
Rayon	199	Contraste	216
Opacité	199	Logiciels tiers	216
Mise au point > Passe-haut	199		
Rayon	199	Chapitre 22	Menu Traitement par lot
Mise au point > Masque flou.....	200		
Couleur	201	Exécuter un traitement par lot.....	217
Intensité	202	Traitement par lot.....	217
Rayon	202	Dossier surveillé.....	219
Seuil	202	Boîte de dialogue Dénomination des fichiers	221
Supprimer	202	File d'attente de traitement	222
Corriger > Contrôle de l'aberration chromatique	202	Copier les réglages.....	224
Correction	202	Coller les réglages.....	224
Couleur de remplissage	203	Enregistrer les réglages.....	225
Corriger > Aberration chromatique	203	Charger les paramètres.....	225
Rouge — Cyan.....	203	Copier les informations IPTC.....	226
Bleu — Jaune	203	Coller les informations IPTC	226
Réduction du bruit	204	Enregistrer comme préréglage XMP/IPTC	226
Intensité	204	Charger le préréglage XMP/IPTC.....	226
Netteté	205		
Méthode.....	205	Chapitre 23	Menu Affichage
Réduction de l'effet de bord	205		
Profil colorimétrique	206	Affichage de la sélection	227
Appliquer le profil.....	206	Masquer la sélection	227
Convertir au profil.....	207	Afficher le calque de sélection	228
		Afficher le masque	228
Chapitre 21	Menu Filtre	Afficher tous les points de contrôle	228
		Afficher la sélection active.....	228
Effets photo	209	Afficher les points de suivi.....	228
Améliorer la photo	209	Afficher le quadrillage.....	229
Noir et blanc	210	Afficher le point AF.....	229
Sépia.....	211	Afficher les hautes lumières	229
Teinte	212	Afficher les basses lumières	230
Ajout de grain / bruit	213	Affichage à 100 %	231
Force du grain.....	213	Adapter à l'écran	231
Couleur du grain	213	Agrandissement	231
Type de grain	213	Réduction	232
Contraste : gamme de couleurs	213	Plein écran.....	232
Teinte	213	Présentation	232
Contraste	213	Masquer les palettes	233
		Comparer les images.....	234
		Comparer dans le Navigateur	234

Comparer dans l'éditeur	235
Comparer avec l'original	236
Chapitre 24	Menu Fenêtre
Espaces de travail	237
Réinitialiser l'espace de travail	237
Navigateur	237
Dossiers	237
Métadonnées	237
Barre d'outils	238
Vue globale	238
Liste de modification	238
Infos de la photo	238
Cascade	238
Mosaïque	238
Chapitre 25	Menu Aide
Sommaire	239
Assistance technique	239
Afficher l'écran de bienvenue	240
Mise à jour de Capture NX 2	240
À propos de Capture NX 2	240
Chapitre 26	Annexe : Raccourcis
Le navigateur	241
La barre d'outils	242
Infos de la photo	242
Menu Fichier	243
Menu Édition	243
Menu Réglage	244
Menu Filtre	244
Menu Traitement par lot	244
Affichage	244
Menu Fenêtre	245
Aide	245
Raccourci spécifique à Apple	245
Chapitre 27	Annexe : Profils colorimétriques fournis
Profils RVB standard fournis par Capture NX 2 ...	247
Profils avec une valeur gamma de 1,8	247
Profils avec une valeur gamma de 2,2	247
Données techniques pour les profils RVB fournis par Capture NX 2	249
Profils colorimétriques Capture NX 2 et Adobe Photoshop	250

Chapitre 28 Annexe : Mentions légales supplémentaires

Général	251
Nikon Message Center	251
Installation	251
Réglages de l'appareil photo	252
Balance des blancs	252
Mode couleur	253
Correction d'exposition	253
Correction poussière	254
Contrôle du vignetage	255
Ouvrir une image	255
Enregistrement d'images	256
Impression	256
Taille / Résolution	257
Préférences de gestion des couleurs (Windows) ...	257
Préférences de gestion des couleurs (Macintosh) ...	257
Niveaux et courbes	258
D-Lighting	259
Masque flou	259
Contrôle de l'aberration chromatique	259
Traitement par lot	259

Chapitre 29 Index

Chapitre 30 Coordonnées

Formation permanente	265
----------------------------	-----

Introduction

Capture NX 2 contient une large gamme d'améliorations destinées à faire de lui une application d'édition photographique encore plus complète et puissante conçue spécifiquement pour la photographie. L'interface et les outils de Capture NX 2 vous offrent une nouvelle approche intuitive de l'art et de la science de l'édition photographique qui vous permet d'économiser un temps précieux et vous épargne bien des efforts. Capture NX 2 est la toute dernière version d'une longue ligne d'outils de qualité Nikon conçus pour accélérer le flux de travail des photographes. Avec Capture NX 2 vous travaillerez avec des outils à la pointe de l'industrie qui offrent la qualité et les performances que vous attendez d'une application d'édition photographique.

Avantages du format de fichier RAW

Logiciel unique parmi les logiciels d'édition photographique, Capture NX 2 vous permet d'obtenir des résultats de la plus haute qualité pour le traitement des fichiers RAW NEF (Nikon Electronic Format) et vous procure des outils puissants vous permettant d'améliorer n'importe quelle photo.

Prendre des clichés au format RAW présente un certain nombre d'avantages distincts par rapport à la prise de clichés et à l'enregistrement de fichiers déjà traités tels que les fichiers JPEG et TIFF. Le format RAW enregistre d'importantes informations d'archivage concernant les conditions dans lesquelles la photo a été prise. Ces informations peuvent être utilisées par Capture NX 2 pour réaliser des réglages uniques permettant d'améliorer la photo une fois qu'elle a été prise.

Voici quelques-uns des paramètres de l'appareil photo et des réglages RAW qui peuvent être contrôlés dans la section **Développement** de la palette **Liste de modification** :

- Mode couleur ou Optimisation d'image (selon le modèle d'appareil photo)
- Balance des blancs
- Correction des tons
- Amplificateur de saturation
- Netteté
- Correction d'exposition
- Réglage des teintes
- Réduction du moiré
- Correction poussière
- Aberration chromatique
- D-Lighting actif (selon le modèle de l'appareil photo)



Appareil photo associé

Capture NX 2 a été conçu pour prendre en charge les fichiers JPEG et TIFF et fournir des fonctions uniques qui prennent totalement en charge les appareils photo numériques Nikon, en vous permettant de modifier bon nombre des paramètres sélectionnés dans votre appareil photo. Après avoir ouvert un fichier NEF RAW dans Capture NX 2, vous pouvez visualiser les informations de prise de vue, d'appareil photo et d'exposition du fichier dans la palette **Métadonnées**.

Technologie U Point®

L'une des principales fonctionnalités de Capture NX 2 est la technologie U Point. Les commandes optimisées par la technologie U Point vous permettent de modifier directement des sections d'une photo ou de définir les endroits où une amélioration doit être appliquée de manière sélective, sans qu'il soit nécessaire de perdre du temps à créer une sélection, comme l'exigent habituellement d'autres logiciels.

La technologie U Point a été largement reconnue comme l'une des technologies les plus révolutionnaires sur le marché d'aujourd'hui et cette technologie optimise maintenant encore plus d'outils dans Capture NX 2. La technologie U Point offre un moyen de contrôle précis et direct pour divers outils de Capture NX 2, permettant ainsi une manipulation puissante mais simple des photos. La technologie U Point optimise les différents points de contrôle de Capture NX 2 : le point de contrôle de couleur, les points de contrôle noir, neutre et blanc, le point de contrôle des yeux rouges et le nouveau point de contrôle de sélection. Ces points de contrôle vous permettent d'apporter des améliorations de la couleur et du ton, de régler des problèmes, ou d'appliquer de manière sélective des améliorations photographiques à n'importe quelle photo, en appliquant toutes ces améliorations directement sur l'image avec un résultat immédiat.

Les points de contrôle optimisés par la technologie U Point présents dans Capture NX 2 vous permettent de travailler vos images sans que vous deviez réaliser une série d'opérations compliquées dans un ordre particulier.

Les points de contrôle fonctionnent en identifiant un objet en se basant sur un certain nombre de critères. Lorsque vous placez votre premier point de contrôle, la technologie U Point identifie les éléments uniques de l'objet sur lequel vous avez placé le point de contrôle, y-compris sa position, sa couleur, sa saturation et sa texture. En identifiant ces éléments, et en collaboration avec le curseur de **Taille**, le point de contrôle peut déterminer les limites de l'objet afin d'affecter uniquement cet objet et les objets possédant des éléments similaires. Plus vous appliquerez de points de contrôle sur l'image, mieux vous contrôlerez des objets spécifiques de l'image. Les points de contrôle supplémentaires garantissent que les réglages que vous effectuez ne seront appliqués qu'à l'objet actif. Placer un point de contrôle sur un objet sans modifier les paramètres par défaut empêche d'autres points de contrôle d'altérer cet objet. Grâce à une fonction de mélange unique, les effets des points de contrôle sont appliqués à l'ensemble de l'image de manière à créer un résultat professionnel et naturel.

Les outils optimisés par la technologie U Point sont conçus pour réaliser des améliorations rapides, professionnelles et de la plus haute qualité. Les résultats seront tout à fait stupéfiants.

Configuration système requise & installation

Configuration système requise

Windows

Système d'exploitation	Versions préinstallées des éditions Windows Vista 32-bit Familiale Basique/ Familiale Premium/Professionnel/Entreprise/Intégrale (Service Pack 1), Windows XP Edition Familiale/Professionnel (Service Pack 2)
Processeur	Pentium 4 ou supérieur
RAM	768 Mo minimum (1 Go recommandé)
Espace disque	200 Mo sont nécessaires pour l'installation
Résolution de l'écran	1024 × 768 pixels (1280 × 1024 ou supérieure recommandée) en couleurs 16 bits (couleurs 32 bits recommandées)

Macintosh

Système d'exploitation	Mac OS X (version 10.4.11 ou 10.5.2)  Remarque : Capture NX 2 n'est pas compatible avec les formats de disques suivants : sensible à la casse ou sensible à la casse et journalisé.
Processeur	PowerPC G4, PowerPC G5, Intel Core Duo, Intel Core 2 Duo, Intel Xeon, ou supérieur
RAM	768 Mo minimum (1 Go recommandé)
Espace disque	200 Mo sont nécessaires pour l'installation
Résolution de l'écran	1024 × 768 pixels (1280 × 1024 ou supérieure recommandée) en couleurs 16 bits (couleurs 32 bits recommandées)

Pour obtenir les dernières informations sur cette application, consultez les sites suivants :

Pour les utilisateurs aux États-Unis : <http://www.nikonusa.com>

En Europe et en Afrique : <http://www.europe-nikon.com/support>

Pour les utilisateurs en Asie, en Océanie et au Moyen-Orient : <http://www.nikon-asia.com>

Installation

Windows

Pour installer Capture NX 2 dans le système d'exploitation Windows, veuillez suivre les étapes suivantes :

- 1** Insérez le CD d'installation Capture NX 2 dans le lecteur de CD ou DVD de votre ordinateur. Ouvrez le CD en utilisant l'icône **Poste de travail** sur votre bureau, et double-cliquez sur l'icône d'installation qui apparaît dans la fenêtre qui est affichée pour lancer l'assistant d'installation.
Si vous avez téléchargé Capture NX 2, localisez et double-cliquez sur le fichier d'installation que vous avez enregistré sur votre ordinateur pour lancer l'assistant d'installation. (Les clés du produit sont disponibles uniquement par Internet pour certain(e)s régions et pays.)
- 2** Capture NX 2 vérifiera si Microsoft .NET Framework est installé et disponible sur votre ordinateur. Si ce n'est pas le cas, l'assistant d'installation de Capture NX 2 essaiera de télécharger et d'installer la version adéquate de .NET Framework, qui est nécessaire pour Capture NX 2.
- 3** Veuillez suivre les étapes indiquées dans l'assistant d'installation pour sélectionner le bon emplacement d'installation de Capture NX 2.
- 4** Une fois que le logiciel a été installé, veuillez suivre les étapes de gestion des couleurs se trouvant dans la section « Options de gestion des couleurs » plus loin dans ce chapitre.
- 5** Sur le dernier écran, sélectionnez quel type de fichier associer au Capture NX 2. Ces types de fichier associés au Capture NX 2 seront ensuite directement ouverts dans Capture NX 2 à partir de l'Explorateur Windows.

Macintosh

Pour installer Capture NX 2 dans le système d'exploitation Macintosh, veuillez suivre les étapes suivantes :

- 1** Insérez le CD d'installation Capture NX 2 dans le lecteur de CD ou DVD de votre ordinateur. Double-cliquez sur l'icône du CD qui apparaît sur votre bureau, et double-cliquez sur l'icône d'installation qui apparaît dans la fenêtre qui est affichée en guise d'assistant d'installation.
Si vous avez téléchargé Capture NX 2, localisez et double-cliquez sur le fichier d'installation que vous avez enregistré sur votre ordinateur pour lancer l'assistant d'installation. (Les clés du produit sont disponibles uniquement par Internet pour certain(e)s régions et pays.)
- 2** Veuillez suivre les étapes indiquées dans l'assistant d'installation pour sélectionner le bon emplacement d'installation de Capture NX 2.
- 3** Une fois que le logiciel a été installé, veuillez suivre les étapes de gestion des couleurs se trouvant dans la section « Options de gestion des couleurs » plus loin dans ce chapitre.
- 4** Terminez le processus d'installation.

Options de gestion des couleurs

Lorsque l'assistant d'installation aura installé les fichiers sur votre ordinateur, vous pourrez définir vos préférences en matière de gestion des couleurs. Les paramètres de gestion des couleurs fournis dans l'assistant d'installation vous permettent de définir le fonctionnement par défaut de Capture NX 2 et ils peuvent ensuite être modifiés dans la boîte de dialogue « Préférences ».

Pour déterminer comment Capture NX 2 gèrera la couleur des photos ouvertes, veuillez suivre les étapes suivantes :

- 1 Sélectionnez la manière dont l'espace colorimétrique de travail sera déterminé lors de l'ouverture d'un fichier dans Capture NX 2. Vous disposez de deux options pour définir l'espace colorimétrique de travail :

Utilisez l'espace colorimétrique du fichier à ouvrir comme espace colorimétrique de travail

Lorsque cette option est sélectionnée, Capture NX 2 utilisera toujours le profil intégré dans l'image qui est ouverte en guise d'espace colorimétrique de travail.

Si Capture NX 2 ne peut pas déterminer le profil de l'image, le profil identifié comme espace colorimétrique RVB par défaut sera utilisé comme espace de travail pour cette image.

Veuillez toujours utiliser l'espace colorimétrique RVB par défaut comme espace colorimétrique de travail

Lorsque cette option est sélectionnée, Capture NX 2 convertira automatiquement l'image du profil de couleur intégré dans l'image au profil de couleur sélectionné dans le menu déroulant **Espace colorimétrique RVB par défaut**.

- 2 Sélectionnez l'espace colorimétrique à utiliser en guise d'espace colorimétrique de travail par défaut. Cliquez sur le menu déroulant **Espace colorimétrique RVB par défaut** et sélectionnez l'espace colorimétrique que vous souhaitez utiliser soit si Capture NX 2 ne peut pas déterminer le profil intégré soit si l'option **Veuillez toujours utiliser l'espace colorimétrique RVB par défaut comme espace colorimétrique de travail** a été sélectionnée.

Terminez le processus d'installation de Capture NX 2.

Utilisation de Capture NX 2 en mode évaluation ou activation du produit

Lorsque vous démarrez Capture NX 2 pour la première fois après avoir terminé le processus d'installation, la page de garde de Capture NX 2 vous est présentée. La page de garde de Capture NX 2 vous propose les options suivantes : utiliser Capture NX 2 pendant 60 jours avec toutes ses fonctionnalités en mode évaluation ou saisir votre clé de produit.

Pour utiliser Capture NX 2 en mode évaluation, cliquez sur le bouton **Continuer l'évaluation** dans la page de garde de Capture NX 2. Le bouton **Continuer l'évaluation** demeurera accessible pendant la totalité de la période d'évaluation de 60 jours. À la fin de la période d'évaluation de 60 jours, vous ne pourrez accéder qu'aux boutons **Acheter la clé du produit**, **Saisir la clé du produit** et **Quitter**.

Pour activer Capture NX 2, cliquez sur **Saisir la clé du produit** et saisissez votre nom, votre société (en option) et la clé du produit. Vous pouvez saisir une clé de produit et activer Capture NX 2 à n'importe quel moment.

Si vous avez acheté Capture NX 2 auprès d'un magasin ou revendeur d'appareils photo, vous trouverez la clé de produit dans le boîtier du CD-ROM. Si vous avez acheté Capture NX 2 en le téléchargeant, vous trouverez la clé de produit dans le courriel que vous avez reçu en guise de reçu de l'achat. Ne la perdez pas ! Vous en aurez besoin pour installer ou mettre à niveau ce logiciel et elle ne peut pas être remplacée en cas de perte. (Les clés du produit sont disponibles uniquement par Internet pour certain(e)s régions et pays.)

Mise à jour depuis Capture NX Version 1

Lors d'une mise à jour à partir de Capture NX version 1, veuillez suivre les instructions d'installation indiquées précédemment dans ce chapitre. Capture NX version 1 et Capture NX 2 peuvent être installés tous les deux sur le même ordinateur en même temps.


Lors de l'activation d'une version de mise à jour, on vous demandera la clé produit de Capture NX version 1. Tout d'abord, saisissez votre nom, votre société (en option) et la clé de produit de Capture NX 2. Vous serez ensuite invité à saisir votre clé de produit de Capture NX version 1.

Après avoir renseigné les clés de produit de Capture NX 2 et Capture NX version 1, votre copie de Capture NX 2 sera activée et l'application s'ouvrira.


Démarrage

Démarrage de Capture NX 2

Dans le système d'exploitation Windows, vous pouvez ouvrir Capture NX 2 en navigant dans le menu Démarrer, en sélectionnant le menu Programmes, en faisant dérouler le menu Capture NX 2 et en sélectionnant Capture NX 2.



Dans le système d'exploitation Macintosh, double-cliquez sur l'icône Macintosh HD sur votre bureau et parcourez le dossier « Applications ». Double-cliquez sur le dossier Capture NX 2 puis double-cliquez sur l'icône de l'application Capture NX 2.




Convertir des étiquettes de Capture NX Version 1

Si vous avez étiqueté des images sur votre ordinateur avec Capture NX version 1, Capture NX 2 vous offre la possibilité de convertir ces étiquettes au système utilisé par Capture NX 2 et ViewNX. Lors du démarrage de Capture NX 2, il vérifiera la présence d'étiquettes Capture NX version 1 stockées dans votre système. S'il trouve des étiquettes Capture NX version 1, la boîte de dialogue **Convertir les étiquettes** apparaît.

Cliquez sur **Oui** pour lancer la conversion des étiquettes utilisées par Capture NX version 1 en étiquettes compatibles avec Capture NX 2 et ViewNX. La sélection de cette option ne retirera pas les étiquettes de votre système et les images étiquetées par Capture NX version 1 continueront d'être accessibles dans Capture NX version 1.

Remarque : si vous avez beaucoup d'images étiquetées par Capture NX version 1, ce processus peut prendre un certain temps.


Cliquez sur **Non** pour empêcher Capture NX 2 de convertir vos étiquettes. Si vous ne voulez pas voir apparaître la boîte de dialogue **Convertir les étiquettes** au prochain démarrage de Capture NX 2, cochez la case **Ne plus afficher**.




Écran de bienvenue

À son démarrage, Capture NX 2 affiche l'écran « Bienvenue », qui présente une liste des derniers fichiers et dossiers auxquels vous avez accédé.

Windows



Mac OS



① Images récentes	La section Images récentes contient une liste des images les plus récentes qui ont été ouvertes dans Capture NX 2. La dernière image modifiée se trouve en haut de la liste tandis que les autres images que vous avez modifiées sont répertoriées dans l'ordre chronologique. Cliquez sur le nom de l'image pour ouvrir l'image dans Capture NX 2.
② Dossiers récents	La section Dossiers récents contient une liste des dossiers les plus récents auxquels vous avez accédé dans la palette Navigateur , le dossier le plus récent étant affiché en haut de la liste. Cliquez sur l'un des dossiers affichés pour ouvrir ce dossier dans la palette Navigateur .
③ Ne plus afficher	La case Ne plus afficher vous permet d'empêcher que l'écran de « Bienvenue » ne soit affiché après le démarrage de Capture NX 2. Cochez cette case pour empêcher l'écran de « Bienvenue » d'apparaître lors du démarrage de Capture NX 2. Pour accéder de nouveau à l'écran de « Bienvenue », allez au menu Aide et sélectionnez Afficher l'écran de bienvenue . Vous pouvez ensuite décocher la case Ne plus afficher afin d'afficher l'écran de « Bienvenue » à chaque démarrage de Capture NX 2.
④ Faites glisser une image ici pour l'ouvrir (Macintosh uniquement)	La section Faites glisser une image ici pour l'ouvrir est disponible uniquement dans la version Macintosh et vous permet d'ouvrir une image en la faisant glisser depuis le Finder Macintosh jusqu'à cette section. Dans le système d'exploitation Windows, vous pouvez faire glisser une image depuis l'Explorateur Windows dans la fenêtre Capture NX 2 pour ouvrir l'image dans Capture NX 2.


Chercher et ouvrir des images

Capture NX 2 vous propose plusieurs solutions pour chercher et ouvrir des images afin de les améliorer :

Utiliser le navigateur

Pour ouvrir une image en utilisant le navigateur, suivez les étapes suivantes :

- 1 Ouvrez la palette **Dossiers**. La palette **Navigateur** s'ouvre automatiquement. Dans la palette Dossiers, cliquez sur le dossier que vous voulez afficher dans le navigateur.




- 2 Localisez puis double-cliquez sur l'image que vous souhaitez ouvrir.


Utiliser Ouvrir une image

Pour ouvrir une image en utilisant **Ouvrir une image...**, suivez les étapes suivantes :

- 1 Allez dans le menu **Fichier** et sélectionnez **Ouvrir une image...**



-
- 2 Dans la boîte de dialogue affichée, localisez une image à ouvrir et cliquez sur le bouton **Ouvrir**.



Utilisation de ViewNX

Pour ouvrir une image depuis ViewNX, suivez les étapes suivantes :

- 1 Sélectionnez une ou plusieurs images à ouvrir dans Capture NX 2.
- 2 Cliquez sur le bouton **Ouvrir dans Capture NX** dans l'interface ViewNX.

Utilisation de Nikon Transfer

Pour ouvrir un dossier d'images transférées sur votre ordinateur en utilisant Nikon Transfer, suivez les étapes suivantes :

- 1 Dans Nikon Transfer, allez dans l'onglet « Préférences ».
- 2 Cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner l'option **Ouvrir le dossier de destination dans une autre application**.
- 3 Sélectionnez **Parcourir....**
- 4 Sélectionnez **Capture NX 2** dans la fenêtre « Sélectionner le programme » affichée et cliquez sur **OK**.

Une fois le prochain transfert terminé, le dossier identifié dans le dossier de destination primaire sera affiché dans le navigateur Capture NX 2. Vous pourrez ensuite ouvrir une ou plusieurs images en double-cliquant sur elles dans le navigateur.

Les différents formats de fichiers

Capture NX 2 accepte trois formats de fichiers différents : NEF, TIFF et JPEG.

NEF

Le format NEF, ou Nikon Electronic Format, a été conçu afin de servir de fichier d'archive pour vos images. Le format de fichier NEF enregistre tout le contenu de la palette **Liste de modification** avec l'image d'origine. Toutes les modifications apportées à l'image sont enregistrées séparément dans le fichier, ce qui permet un flux de travail d'édition d'image non destructif. Le format NEF permet d'avoir des fichiers de taille relativement petite sans perte de qualité d'image. Dans Capture NX 2, les images au format NEF conservent presque la même taille que le fichier d'image d'origine, quel que soit le nombre d'améliorations qui sont appliquées à l'image.

■ **Remarque** : la taille des fichiers NEF peut augmenter légèrement après la sauvegarde dans Capture NX 2 à cause de l'inclusion d'un aperçu JPEG de haute qualité en résolution pleine. Cet aperçu JPEG garantit que d'autres applications pourront afficher correctement l'état actuel de l'image. Cette augmentation de la taille de fichier n'aura lieu qu'après la première sauvegarde dans Capture NX 2, tandis que les sauvegardes suivantes pourront causer de petites variations de taille dues à la nature intrinsèque de la compression JPEG utilisée sur l'aperçu JPEG intégré ou dues à la modification de la taille de l'aperçu qui a été changée avec les outils **Recadrage** ou **Taille / Résolution**.

Il existe deux types différents de fichiers NEF : les fichiers NEF RAW et les fichiers NEF convertis. Les fichiers NEF RAW sont créés par un appareil photo utilisant une option de type fichier RAW. Les fichiers NEF convertis sont des fichiers qui étaient à l'origine des fichiers TIFF ou JPEG mais qui ont été sauvegardés au format NEF en utilisant Capture NX 2 ou une application de Capture Nikon précédente.

Les fichiers NEF RAW et les fichiers NEF convertis bénéficient tous deux de la capacité de stocker les améliorations séparément des détails d'origine de l'image.

■ **Remarque** : seuls les fichiers NEF RAW supportent les modifications de paramètres réalisés dans l'appareil photo et autres améliorations spécifiques au format RAW.

Compatibilité des fichiers NEF RAW

Les fichiers NEF RAW sont générés par tous les appareils photos numériques SLR Nikon ainsi que par certains appareils photo COOLPIX. Capture NX 2 accepte les fichiers NEF RAW provenant de toute la gamme d'appareils photo numériques Nikon qui produisent des fichiers NEF RAW.

Pour obtenir les dernières informations sur les appareils numériques compatibles, consultez le site Nikon de votre région.

Pour les utilisateurs aux États-Unis : <http://www.nikonusa.com>

En Europe et en Afrique : <http://www.europe-nikon.com/support>

Pour les utilisateurs en Asie, en Océanie et au Moyen-Orient : <http://www.nikon-asia.com>

TIFF

Le format TIFF est largement utilisé en tant que standard pour la reproduction d'images de haute qualité. Si vous enregistrez votre image au format TIFF, vous obtiendrez un fichier qui contient l'état final de votre image telle qu'elle est affichée dans Capture NX 2, avec une qualité d'image totale. Une fois qu'une image est sauvegardée au format TIFF et fermée, vous ne pourrez pas changer les modifications précédemment appliquées à l'image dans la palette **Liste de modification**.

JPEG


Le format de fichier JPEG est l'un des formats de fichier les plus largement employés. Ce format de fichier vous permet d'enregistrer un plus grand nombre d'images en utilisant la même quantité d'espace du disque dur que si vous aviez utilisé d'autres formats de fichiers. Pour créer un fichier si petit, il utilise une forme de compression qui affecte de manière irréversible la qualité de l'image. À cause de cette compression, il est recommandé que vous n'utilisiez le format de fichier JPEG que lorsqu'une petite taille de fichier est nécessaire.

Suggestions de flux de travail

Bien qu'il n'existe pas de flux de travail unique optimisé pour toutes les images, il faut prendre en compte certaines lignes directrices basiques. Lors de l'utilisation de Capture NX 2 pour modifier des images, l'ordre suivant est recommandé :




- 1 Commencez par les caractéristiques qui affectent l'image toute entière, comme par exemple éliminer le bruit numérique, fixer les dominantes de couleur et réduire les problèmes de tonalité (tels que les problèmes de luminosité et de contraste).



- 2 Ensuite, modifiez les éléments qui affectent uniquement des zones localisées, telles que les tachetures et les petits éléments perturbateurs.



- 3 Puis, appliquez des effets qui ajoutent un style ou une ambiance à l'image.



- 4 Enfin, préparez l'image pour la sortie en la redimensionnant et en l'accentuant.



Le fait de suivre ces lignes directrices simples peut vous aider à améliorer la qualité de vos images et vous procurer une approche plus structurée pour améliorer vos images.

Impression

Capture NX 2 vous offre une gamme complète d'options d'impression. La fonction Imprimer est à la fois simple et puissante, vous permettant de créer des impressions de haute qualité dont les couleurs sont totalement gérées. Vous pouvez à tout moment sélectionner **Imprimer...** dans le menu **Fichier** pour imprimer l'image en cours, ou vous pouvez sélectionner plusieurs images dans la palette **Navigateur** pour créer un ensemble d'impression. Les ensembles d'impression sont des collections d'images imprimées en même temps, souvent avec plus d'une image apparaissant sur la même page. Les ensembles d'impression vous permettent de tirer le maximum de votre imprimante et de votre papier, vous permettant de créer des épreuves afin que vous puissiez revoir et sélectionner les images en fonction de la sortie plutôt que sur l'écran d'ordinateur.


Imprimer une seule image

Capture NX 2 vous offre diverses options d'impression pour l'impression d'une seule image.


Imprimer une image au format de la page actuelle

Pour imprimer une image de sorte qu'elle remplisse toute la page, veuillez suivre les étapes suivantes :

- 1 Allez dans le menu **Fichier** et sélectionnez **Imprimer...**




- 2 Assurez-vous que la case **Utiliser la résolution de sortie** est décochée.



- 3 Cliquez sur l'option **Sélectionner la mise en page** et choisissez **1 photo par page**.




- 4 Si l'orientation de l'image est différente de celle du papier sur lequel vous allez l'imprimer (par exemple si vous imprimez une image orientée dans le sens paysage), cochez l'option **Faire pivoter pour ajuster**.



- 5 Si vous le souhaitez, cochez l'option **Recadrer les photos pour ajuster** pour garantir que toute la surface imprimable sera utilisée. Si les proportions de l'image sont différentes de celles du papier, il se peut que certaines parties de l'image soient coupées.




- 6 Contrôlez les paramètres dans l'onglet « Gestion des couleurs » puis cliquez sur **Imprimer**.




Imprimer une image en utilisant les paramètres trouvés dans la boîte de dialogue Taille / Résolution

Pour imprimer une image en utilisant les paramètres de taille et de résolution obtenus avec l'outil **Taille / Résolution**, suivez les étapes suivantes :


- 1 Assurez-vous que la bonne taille et la bonne résolution sont définies pour l'image en allant dans le menu **Édition** et en sélectionnant **Taille / Résolution....** Si nécessaire, modifiez les réglages et cliquez sur **OK**.



- 2 Allez dans le menu **Fichier** et sélectionnez **Imprimer....**




- 3 Cochez l'option **Utiliser la résolution de sortie**. Si l'image est plus grande que la page, cliquez sur le bouton **Mise en page** et sélectionnez le format de papier approprié dans lequel l'image rentrera.



- 4 Si l'orientation de l'image est différente de celle du papier sur lequel vous allez l'imprimer (par exemple si vous imprimez une image orientée dans le sens paysage), cochez l'option **Faire pivoter pour ajuster**.




- 5 Contrôlez les paramètres dans l'onglet « Gestion des couleurs » puis cliquez sur **Imprimer**.




Impression de planches-contacts

Pour imprimer une série d'images sous la forme d'une planche-contact, suivez les étapes suivantes :


- 1 Ouvrez la palette **Navigateur** et sélectionnez les images que vous souhaitez imprimer. Pour sélectionner plusieurs fichiers, maintenez la touche Maj enfoncée et cliquez sur la première et la dernière images d'une série, ou maintenez la touche Ctrl (Windows) ou la touche Commande (Macintosh) enfoncée en cliquant une fois sur chaque fichier supplémentaire que vous voulez ajouter. Pour sélectionner toutes les images dans le dossier en cours, allez dans le menu **Édition** et cliquez sur l'option **Tout sélectionner**, ou utilisez le raccourci Ctrl + A (Windows) ou Commande + A (Macintosh).



- 2 Allez dans le menu **Fichier** et sélectionnez **Imprimer...**




- 3 Assurez-vous que l'option **Utiliser la résolution de sortie** n'est pas sélectionnée.




- 4 Cliquez sur l'option **Sélectionner la mise en page** puis, dans le menu déroulant affiché, choisissez le nombre d'images que vous voudriez afficher sur une même page. Alternativement, vous pouvez utiliser l'option **Sélectionner la taille de l'image** et sélectionner la taille de chaque image. Capture NX 2 ajustera automatiquement les images disponibles pour qu'elles rentrent sur une ou plusieurs pages.



- 5 Cliquez sur les boutons Page précédente ou Page suivante pour revoir les pages disponibles.



- 6 Pour ajouter des informations à propos de chaque photo, telles que le nom du fichier, les données de prise de vue, ou la date de la prise de vue, cliquez sur le bouton **Métadonnées...**



- 7 Contrôlez les paramètres dans l'onglet « Gestion des couleurs » puis cliquez sur **Imprimer**.




Pour plus d'informations sur les diverses options disponibles dans la fenêtre « Mise en page pour l'impression » veuillez vous référer à la section « Imprimer » dans le Chapitre 18, « Menu Fichier ».

Traitement par lot

Le traitement par lot est l'application automatique d'une ou plusieurs améliorations à une série d'images. En règle générale, un photographe utilisera un traitement par lot pour appliquer une série de retouches prédéfinies à plusieurs images à la fois. Capture NX 2 contient encore plus de méthodes de traitement par lot qu'avant. Vous pouvez sélectionner un dossier d'images et sélectionner une série d'améliorations à ces images, vous pouvez ajouter un préréglage XMP/IPTC à une série d'images, vous pouvez configurer un traitement par lot d'édition en temps réel, ou vous pouvez configurer un dossier surveillé.

Appliquer une série d'améliorations à un dossier d'images


- 1 Améliorez une image qui est représentative des images auxquelles vous voudriez appliquer un traitement par lot.
- 2 Allez dans le menu **Traitement par lot** et sélectionnez **Enregistrer les réglages....** Cela va appeler la boîte de dialogue « Enregistrer les réglages » et vous permettra de créer un fichier de paramètres.
- 3 Cochez chacune des cases pour les améliorations que vous souhaitez appliquer dans le traitement par lot et donnez un nom au fichier de paramètres. Cliquez sur **OK**.




- 4 Allez dans le menu **Traitement par lot** et sélectionnez **Exécuter un traitement par lot...**. La boîte de dialogue Traitement par lot va vous être présentée.





- 5 Cliquez sur le bouton **Parcourir...** dans la section **Source** et localisez le dossier d'images que vous souhaitez traiter.




- 6 Cochez la case **Appliquer les paramètres**, assurez-vous que **Utiliser le fichier de paramètres** est sélectionné et cliquez sur le bouton **Parcourir...**. Localisez le fichier de paramètres créé à l'étape 3 et cliquez sur **OK**.



- 7 Cochez la case **Renommer** si vous souhaitez changer le nom des fichiers traités. Cliquez sur le bouton **Modifier** pour appeler la boîte de dialogue Dénomination des fichiers et déterminer la convention de dénomination des images traitées.
- 8 Utilisez le menu déroulant **Sélectionner le format de fichier** pour sélectionner le format de fichier à utiliser pour les images traitées.
- 9 Dans la section **Destination**, sélectionnez le dossier dans lequel vous souhaitez que les images traitées soient placées et cliquez sur **OK**.



La **File d'attente de traitement** sera affichée et le traitement par lot commencera. Pour faire une pause dans le traitement par lot, cliquez sur le bouton **Pause** dans la **File d'attente de traitement**. Pour empêcher qu'une image soit traitée, sélectionnez l'image dans la file d'attente puis cliquez sur le bouton **Effacer de la liste** sous la file d'attente. Pour annuler le processus, cliquez sur la bouton  pour arrêter le traitement par lot et fermer la **File d'attente de traitement**.




Ajouter des données XMP/IPTC à une série d'images en utilisant un préréglage XMP/IPTC

1 Ouvrez une image dans Capture NX 2, ouvrez la palette **Métadonnées** et ajoutez les données XMP/IPTC de votre choix à une image.




2 Allez dans le menu **Traitement par lot** et sélectionnez **Enregistrer comme préréglage XMP/IPTC....** Dans la boîte de dialogue qui est affichée, sélectionnez les cases pour chacun des champs XMP/IPTC que vous souhaitez appliquer à des images supplémentaires, ajoutez un nom au préréglage XMP/IPTC et cliquez sur **OK**.



- 3 Ouvrez la palette **Navigateur** et sélectionnez les images auxquelles vous souhaitez appliquer les informations XMP/IPTC. Pour sélectionner toutes les images dans le dossier en cours, allez dans le menu **Édition** et choisissez **Tout sélectionner**.



- 4 Allez dans le menu **Traitement par lot**, cliquez sur le menu **Charger le préréglage XMP/IPTC**, puis localisez le préréglage XMP/IPTC que vous avez enregistré à l'étape 2.



Les informations XMP/IPTC que vous avez ajoutées au préréglage XMP/IPTC seront alors ajoutées à toutes les images sélectionnées.

Convertir des fichiers NEF RAW en fichiers JPEG ou TIFF


Capture NX 2 peut convertir rapidement et facilement des fichiers NEF RAW qui sont produits par votre appareil photo numérique Nikon en fichiers JPEG ou TIFF, qui peuvent ensuite être ouverts et utilisés par d'autres applications. Pour convertir vos fichiers NEF RAW en fichiers JPEG ou TIFF, suivez les étapes suivantes :

Pour convertir un dossier de fichiers du format NEF RAW au format JPEG ou TIFF


- 1 Allez dans le menu **Traitement par lot** et sélectionnez **Exécuter un traitement par lot...**




- 2 Dans la section **Source**, cliquez sur le bouton **Parcourir...** pour sélectionner le dossier que vous souhaitez convertir du format NEF au format JPEG ou TIFF.



- 3 Ensuite, assurez-vous que la case **Appliquer les paramètres** n'est pas cochée.



- 4 Cochez la case **Renommer** si vous souhaitez modifier le nom des fichiers lorsqu'ils sont convertis du format NEF au format JPEG ou TIFF.







- 5 Dans le menu déroulant **Sélectionner le format de fichier**, sélectionnez le format de fichier dans lequel vous voulez convertir les images : TIFF ou JPEG.


- 6 Cliquez sur le triangle afficher/masquer **Avancé** pour contrôler les options pour le format de fichier sélectionné.

- 7 Pour l'option **Destination**, choisissez l'emplacement où les nouveaux fichiers JPEG ou TIFF doivent être placés en utilisant l'option **Choisir un dossier** pour les placer dans un nouveau dossier ou en utilisant l'option **Utiliser le dossier source** pour les placer dans le même dossier que les fichiers NEF d'origine.

- 8 Cliquez sur **OK** pour ajouter les fichiers dans la **File d'attente de traitement** et commencer la conversion des fichiers.




Vous pouvez contrôler le statut du processus de conversion dans la **File d'attente de traitement** et vous pouvez faire une pause dans le processus en cliquant sur le triangle afficher/masquer **Détails** dans la **File d'attente de traitement** et en cliquant sur le bouton **Pause**. Pour annuler le processus, cliquez sur la bouton  pour arrêter le traitement par lot et fermer la **File d'attente de traitement**.




Pour convertir les fichiers sélectionnés à partir du Navigateur

- 1 Ouvrez la palette **Navigateur** et sélectionnez les fichiers que vous voulez convertir du format NEF RAW au format JPEG ou TIFF. Pour sélectionner plusieurs fichiers, maintenez la touche Maj enfoncée et cliquez sur la première et la dernière images d'une série, ou maintenez la touche Ctrl (Windows) ou la touche Commande (Macintosh) enfoncée en cliquant une fois sur chaque fichier supplémentaire que vous voulez ajouter.
- 2 Allez dans le menu **Fichier** et sélectionnez **Enregistrer sous....** Alternativement, vous pouvez utiliser le raccourci clavier Ctrl + Maj + S (Windows) ou Commande + Maj + S (Macintosh).
- 3 Dans la section **Destination**, sélectionnez soit l'option **Choisir un dossier** pour choisir un nouveau dossier où placer les fichiers images convertis soit l'option **Utiliser le dossier source** pour placer les fichiers images dans le même dossier que les fichiers NEF d'origine.



- 4 Dans la section **Nom du fichier**, sélectionnez le format de fichier dans lequel vous voulez convertir les images : TIFF ou JPEG.

- 5 La section **Avancé** vous propose des options pour le format de fichier sélectionné.



Cliquez sur **Démarrer** pour lancer la conversion des fichiers.

Préférences

Les préférences modifient le comportement par défaut de Capture NX 2. Vous pouvez trouver les préférences dans le menu **Édition** dans Windows ou dans le menu **Capture NX 2** dans Macintosh. Il existe neuf catégories différentes de préférences :

- Général
- Gestion des couleurs
- Niveaux et échantillonnage
- Affichage
- Paramètres du cache
- Préréglages XMP/IPTC
- Étiquettes
- Gérer les paramètres
- Espaces de travail


Raccourci

Ctrl + K (Windows)

Commande + K (Macintosh)

Si Capture NX 2 affiche un comportement inattendu, il se peut que les préférences soient endommagées. La restauration des préférences à leur configuration par défaut peut résoudre ce problème. Pour restaurer les préférences à leur configuration par défaut, cliquez sur le bouton **Réinitialiser** dans la boîte de dialogue Préférences.

Général



Application associée à Ouvrir avec

Choisissez cette option pour sélectionner l'application que vous souhaitez utiliser lors de l'ouverture de fichiers avec la commande **Ouvrir avec...** dans le menu **Fichier**.

Dossier de fichier TIFF (Ouvrir avec)

L'option **Dossier de fichier TIFF (Ouvrir avec)** vous permet de déterminer l'emplacement où placer les fichiers TIFF créés par la commande **Ouvrir avec...** dans le menu **Fichier**.

Cochez la case **Similaire au fichier d'origine** pour placer un fichier TIFF créé par le biais de la commande **Ouvrir avec...** dans le même dossier que le fichier source.

D1X RAW par défaut

Utilisez cette option pour définir la taille par défaut des photos NEF RAW prises avec le D1X. Cette option utilise un algorithme de redimensionnement unique pour redimensionner les images D1X en des images équivalentes de 10 mégapixels.

Unités par défaut

Choisissez entre pouces et millimètres.

Enregistrer par défaut sous

Utilisez cette option pour déterminer le type de fichier par défaut dans la boîte de dialogue « Enregistrer sous... ». Les options suivantes sont disponibles :

- **Similaire au fichier d'origine**

Sélectionnez l'option **Similaire au fichier d'origine** pour définir le type de fichier par défaut dans la boîte de dialogue « Enregistrer sous » au type de fichier de l'image en train d'être enregistrée.

- **Format de fichier précédent**

Sélectionnez l'option **Format de fichier précédent** pour définir le type de fichier par défaut dans la boîte de dialogue « Enregistrer sous » au type de fichier de la dernière image qui a été enregistrée.

- **NEF**

- **TIFF**

- **JPEG**

Garder toutes les étapes actives


Utilisez cette option pour contrôler comment la modification des étapes de la palette **Liste de modification** est gérée. Lorsque cette option est désactivée, la modification d'une étape dans la palette **Liste de modification** entraîne la désactivation temporaire de toute étape suivante. Lorsque cette option est activée, les étapes ne seront pas désactivées temporairement, et vous pourrez voir l'impact des changements apportés, toutes les étapes étant prises en compte.

Veuillez remarquer que, lorsque cette option est activée, un traitement supplémentaire sera requis puisque toutes les améliorations seront traitées en temps réel. L'activation de cette option n'est recommandée que pour les ordinateurs possédant des processeurs puissants.

Dossier des données temporaires

Cette option vous permet de définir l'emplacement où les données temporaires sont stockées. Si possible, paramétrez cette option pour utiliser un dossier sur un disque autre que le disque principal de démarrage.

Gestion des couleurs



Espace colorimétrique RVB par défaut

Utilisez cette option afin de définir l'espace colorimétrique RVB par défaut utilisé pour vos images.

Utiliser ce profil au lieu du profil intégré

Cette option entraîne la conversion automatique par Capture NX 2 de l'image du profil intégré au profil défini dans l'option **Espace colorimétrique RVB par défaut**. Cette option est activée automatiquement si vous avez sélectionné l'option **Veuillez toujours utiliser l'espace colorimétrique RVB par défaut comme espace colorimétrique de travail** pendant l'installation.

Profil de séparation CMJN

Cette préférence vous permet de définir le profil de séparation par défaut à utiliser lors de l'enregistrement de fichiers TIFF CMJN.

Profil de l'imprimante

Cette préférence vous permet de définir le profil à utiliser par défaut pour votre imprimante et pour la fonctionnalité d'épreuve écran.

Utiliser ce profil lors de l'impression

Cochez cette option pour convertir automatiquement le profil colorimétrique dans la section de gestion des couleurs de la boîte de dialogue Imprimer au profil défini avec l'option **Profil de l'imprimante**.

Rendu

Utilisez cette préférence pour définir l'intention de rendu par défaut des diverses fonctionnalités de gestion des couleurs de Capture NX 2. Les différentes intentions de rendu contrôlent la manière dont les couleurs de votre image sont adaptées aux couleurs que peut produire votre imprimante, comme indiqué par le profil de l'imprimante.

 **Remarque** : les différentes combinaisons d'imprimante et de papier, ainsi que les différents logiciels utilisés pour créer des profils d'imprimante, tirent avantage de différentes intentions de rendu. Expérimentez les différentes intentions de rendu pour trouver l'option la plus efficace.

Les quatre options sont :

Perceptif

Cette intention de rendu conserve la relation entre les couleurs de façon à ce que l'image imprimée paraisse naturelle à l'œil humain. Bien que cette intention conserve la relation entre les couleurs, les valeurs chromatiques réelles seront modifiées.

Saturation

Cette intention de rendu produit des couleurs très saturées mais peut ne pas produire de couleurs précises dans une photographie.

Colorimétrie relative

Cette intention de rendu fait correspondre toutes les couleurs qui ne font pas partie de la gamme du profil cible à la couleur la plus proche pouvant être reproduite. Ce profil reproduit avec précision toutes les couleurs qui se situent dans la gamme de couleurs pouvant être reproduites par votre imprimante. Cette option préserve autant de couleurs naturelles que possible et s'avère souvent être le meilleur choix pour imprimer des photographies.


Colorimétrie absolue

Cette intention de rendu est très similaire à l'intention colorimétrie relative, à l'exception du fait qu'elle fait correspondre le point blanc de l'image au point blanc du profil de destination. Il est recommandé d'utiliser l'option colorimétrie absolue uniquement si vous voulez réaliser une épreuve de vos images pour un périphérique d'impression spécifique autre que votre imprimante, car cette intention de rendu essaiera de reproduire les résultats du périphérique de sortie, y compris l'effet d'une couleur de papier différente.

Utiliser la compensation du point noir

Cochez cette case pour que par défaut, les diverses options de gestion des couleurs de Capture NX 2 utilisent la compensation du point noir. La compensation du point noir garantit que le point noir de l'image correspond au point noir de votre imprimante, ce qui permet à toute la gamme chromatique de l'imprimante d'être utilisée. Si vos impressions contiennent des ombres grises ou trop peu de détails, essayez de désactiver cette option. Nous vous conseillons de toujours utiliser cette option, sauf si vous constatez des problèmes avec une combinaison d'imprimante et de profil spécifique.

Niveaux et échantillonnage



Niveaux et courbes

Les options de la section « Niveaux et courbes » vous permettent de définir les valeurs par défaut pour les commandes se trouvant dans l'étape « Niveaux et courbes ».

Définir le point noir

Utilisez cette option pour définir le point noir sur une couleur autre que le 0, 0, 0 par défaut lors de la définition d'un point noir dans l'étape « Niveaux et courbes ».

Définir le point neutre

Utilisez cette option pour définir le point neutre sur une couleur autre que le 128, 128, 128 par défaut lors de la définition d'un point neutre dans l'étape « Niveaux et courbes ».

Définir le point blanc

Utilisez cette option pour définir le point blanc sur une couleur autre que le 255, 255, 255 par défaut lors de la définition d'un point blanc dans l'étape « Niveaux et courbes ».

Contraste automatique du noir

Paramétrez ce nombre pour déterminer le pourcentage des pixels les plus foncés à exclure lors de l'utilisation de l'option **Contraste automatique** dans l'étape « Niveaux et courbes ».


Contraste automatique du blanc

Paramétrez ce nombre pour déterminer le pourcentage des pixels les plus clairs à exclure lors de l'utilisation de l'option **Contraste automatique** dans l'étape « Niveaux et courbes ».

Taille de l'échantillon de la pipette

Utilisez cette option pour définir la taille de l'échantillon des pipettes utilisées dans les fonctions « Sélecteur de couleurs », « Niveaux et courbes » et « Points de suivi » de Capture NX 2. Lorsque l'option **Échantillon ponctuel** est sélectionnée, un seul pixel sera échantillonné lors de l'utilisation d'une pipette. Avec les options **Moyenne 3 x 3** et **Moyenne 5 x 5**, la moyenne des pixels échantillonnés sera utilisée. Le fait de choisir une taille d'échantillon importante réduit la précision, mais minimise également les effets de bruit ; le choix d'une petite taille d'échantillon a l'effet inverse.

Affichage



Quadrillage

Les options situées dans la section « Quadrillage » vous permettent de contrôler ce qui est affiché lorsque l'option **Afficher le quadrillage** est activée à partir du menu **Affichage**.

Couleur du quadrillage

Cliquez sur la case de couleur pour ouvrir le sélecteur de couleurs et sélectionnez la couleur du quadrillage affiché par-dessus l'image lorsque l'option **Afficher le quadrillage** est activée.

Quadriller tous les

Utilisez cette option pour définir la fréquence et l'unité de la fréquence du quadrillage lorsque l'option **Afficher le quadrillage** est activée.

Nombre de sous-divisions

Cette option vous permet de définir des subdivisions, ou un quadrillage plus petit, affichées entre les quadrillages principaux définis par la préférence **Quadriller tous les**.

Calque de sélection

Les options situées dans la section « Calque de sélection » vous permettent de contrôler l'apparence de l'incrustation affichée lorsque vous sélectionnez **Affichage de la sélection** > **Afficher le calque de sélection** dans le menu **Affichage**. Les options sélectionnées dans cette section détermineront la manière dont la sélection de l'étape en cours sera superposée à l'image.

Couleur

Cliquez sur la case de couleur pour afficher le sélecteur de couleurs et sélectionnez la couleur de l'incrustation qui est utilisée pour représenter la sélection de l'étape en cours.

Opacité


Utilisez cette option pour déterminer l'opacité de l'incrustation qui est affichée sur l'image. Une valeur de 100 % obscurcira complètement les détails de l'image et des valeurs inférieures permettront à de plus en plus de détails de l'image d'être visibles.

Image

Masquer les éléments de l'image

Utilisez cette option pour masquer automatiquement les éléments qui se superposent à l'image à chaque fois que la souris quitte la fenêtre image. Les sélections actives, les points de contrôle (qui ne sont pas actuellement sélectionnés), les points de suivi et le quadrillage sont automatiquement masqués lorsque le curseur de la souris quitte la fenêtre image afin de vous donner une vue claire de votre image. Ces éléments réapparaissent lorsque le curseur de la souris revient dans la fenêtre image. Désactivez cette option si vous souhaitez toujours voir les éléments superposés à l'image.

Paramètres du cache



Capture NX 2 fonctionne avec deux systèmes de cache : un cache de navigation et un cache de modification. Les deux systèmes de cache accélèrent l'interaction de Capture NX 2 en stockant les informations traitées sur le disque dur, ce qui permet à Capture NX 2 d'utiliser les informations mises en cache au lieu de traiter de nouveaux les fichiers.

Le cache de navigation est utilisé pour les vignettes créées et affichées dans la palette **Navigateur**, tandis que le cache de modification est utilisé pour les fichiers NEF enregistrés lors de la modification.

Cache de navigation

Afin d'augmenter la vitesse d'affichage des vignettes, Capture NX 2 utilise un cache de vignettes pour la palette **Navigateur**. Ce cache est créé une fois que l'image a été traitée pour la première fois, ce qui accélère de manière significative les navigations successives dans le même dossier. Vous pouvez voir la quantité d'espace utilisée par le cache de navigation ainsi qu'effacer le cache pour récupérer de l'espace sur le disque en utilisant le bouton **Effacer le cache**. Une fois le cache effacé, vous ne perdrez pas de données d'image mais les vignettes devront être recrées, ce qui prendra plus de temps.

Cache de modification

L'option **Cache de modification** permet aux images NEF (à la fois les fichiers NEF RAW et les fichiers NEF convertis) qui ont précédemment été ouvertes dans Capture NX 2 d'être ouvertes plus rapidement. Capture NX 2 vous fournit plusieurs options pour contrôler la manière dont les images NEF sont mises en cache et la quantité d'espace disque dédiée aux fichiers caches.

Lorsque l'option **Cache de modification** est activée, l'enregistrement de fichiers NEF créera automatiquement un fichier cache dans le dossier spécifié par l'option **Emplacement du cache**. Ce fichier cache contient des informations que Capture NX 2 peut utiliser pour accélérer l'ouverture de ce fichier à l'avenir.

Avec les paramètres par défaut, Capture NX 2 utilisera jusqu'à 2 gigaoctets d'espace sur le disque dur pour stocker les fichiers caches. Si les 2 gigaoctets d'espace alloués sont utilisés par les fichiers caches, Capture NX 2 commencera à remplacer les fichiers caches les plus anciens par les nouveaux fichiers caches. Ainsi, les fichiers les plus récemment utilisés s'ouvriront plus vite. Il est important de remarquer qu'aucune information unique n'est stockée dans ces fichiers caches et que, si un fichier cache est remplacé, votre image ne perdra ni ses informations ni sa qualité. Son ouverture demandera simplement un traitement plus important, ce qui prendra plus de temps.

Vous pouvez modifier les paramètres de cache afin de changer le moment où sont créés les fichiers caches, l'endroit où sont placés les fichiers caches et la quantité d'espace sur le disque dur utilisée pour ces fichiers caches.

Une fois qu'un fichier a été ajouté au cache d'édition, une icône représentant un éclair est placée à côté dans la fenêtre d'image et à côté de l'image dans la palette **Navigateur**. Cette icône indique que le fichier se situe actuellement dans le Cache de modification.

Utiliser le cache de l'image

Cochez cette case pour autoriser Capture NX 2 à utiliser les fichiers caches afin d'accroître la vitesse d'ouverture des fichiers NEF.

Mettre en cache les fichiers enregistrés dans l'éditeur

Cochez cette case pour permettre à Capture NX 2 de mettre en cache les fichiers lorsqu'une image est enregistrée en utilisant les options **Enregistrer** ou **Enregistrer sous...** dans le menu **Fichier**.

Mettre en cache les fichiers créés lors d'un traitement par lot

Cochez cette case pour permettre à Capture NX 2 de mettre en cache les fichiers à chaque fois qu'un traitement par lot est utilisé pour enregistrer des images en utilisant le format de fichier NEF. Cela concerne également les traitements par lot et les dossiers surveillés.

Effacer le cache

Cliquez sur ce bouton pour effacer tous les fichiers du cache de modification créés par Capture NX 2.

Emplacement du cache


Cliquez sur le bouton **Parcourir** pour sélectionner un nouvel emplacement dans lequel placer les fichiers caches.

Taille limite du cache

Cochez cette case afin de définir une limite pour la quantité d'espace du disque que Capture NX 2 utilisera pour les fichiers caches.

Vous pouvez ensuite utiliser le curseur pour changer la quantité d'espace disponible pour le système de Cache de modification. À côté du curseur, vous verrez la quantité d'espace actuellement attribuée au système de Cache de modification, avec le nombre approximatif d'images pouvant être stockées dans cet espace.

Préréglages XMP/IPTC



Les préréglages XMP/IPTC vous permettent de créer différentes séries de données XMP/IPTC qui peuvent ensuite être appliquées à une seule image ou à un groupe d'images.

Préréglages disponibles

Les préréglages que vous créez ou enregistrez dans Capture NX 2 seront affichés dans la fenêtre « Préréglages disponibles ». Vous pouvez cliquer sur n'importe lequel des préréglages disponibles pour afficher le contenu dans l'éditeur de champ, dupliquer le préréglage en utilisant le bouton **Dupliquer** ou supprimer le préréglage en utilisant le bouton **Supprimer**. Pour créer un nouveau préréglage, enregistrez un préréglage en utilisant l'option **Enregistrer comme préréglage XMP/IPTC** dans le menu **Traitement par lot**, ou cliquez sur le bouton **Nouveau** en bas de la fenêtre « Préréglages disponibles ».

Éditeur de champ

L'éditeur de champ affiche tous les champs disponibles et leur contenu pour un préréglage XMP/IPTC. Saisissez les valeurs que vous souhaitez appliquer automatiquement à l'aide du préréglage XMP/IPTC. Après avoir saisi une valeur, la case correspondant à ce champ ainsi qu'à la section sera activée. Seuls les champs avec une case à côté d'eux seront ajoutés à une image lorsque le préréglage XMP/IPTC est appliqué à une image ou à un groupe d'images.

Pour empêcher qu'un champ ne soit modifié par le préréglage XMP/IPTC, décochez la case correspondant à ce champ.

Pour effacer un champ dans une image ou un groupe d'images, effacez le contenu de ce champ dans l'éditeur de champ et cochez la case. Cela aura pour résultat un champ vierge avec une case à côté de lui, indiquant que lorsque ce préréglage XMP/IPTC est appliqué à une image, cette image aura un champ vierge pour le champ correspondant. Cela s'avère utile si vous souhaitez supprimer un ou plusieurs champs XMP/IPTC dans une image ou un groupe d'images.

Nouveau

Le bouton **Nouveau** permet de créer un nouveau préréglage XMP/IPTC vide. Une fois que vous aurez cliqué sur ce bouton, une boîte de dialogue apparaîtra pour que vous saisissiez le nom du préréglage XMP/IPTC. Ce nom sera affiché dans le sous-menu **Charger le préréglage XMP/IPTC** du menu **Traitement par lot**.

Après avoir créé un nouveau préréglage XMP/IPTC, saisissez les valeurs pour ce préréglage dans les champs affichés dans l'éditeur de champ.

Dupliquer

Le fait de cliquer sur ce bouton permettra de dupliquer le contenu du préréglage XMP/IPTC sélectionné dans la liste « Préréglages disponibles » et fera apparaître une fenêtre pour que vous saisissiez le nom du nouveau préréglage XMP/IPTC.

Supprimer

Cliquez sur le bouton **Supprimer** pour supprimer de manière permanente le préréglage XMP/IPTC sélectionné dans la liste « Préréglages disponibles ».

Importer

Cliquez sur le bouton **Importer** pour importer un préréglage XMP/IPTC à partir d'un fichier situé sur votre ordinateur. Vous serez invité à renseigner l'emplacement et le nom du fichier du préréglage XMP/IPTC que vous souhaitez charger. Les fichiers des préréglages XMP/IPTC utilisent l'extension de fichier « .XMP ».

Exporter

Cliquez sur le bouton **Exporter** pour créer un préréglage XMP/IPTC sous forme de fichier portant l'extension « .XMP ». Vous serez invité à renseigner l'emplacement et le nom du fichier du préréglage XMP/IPTC que vous souhaitez enregistrer.

Étiquettes



Compatibilité des étiquettes

Utilisez le menu déroulant **Compatibilité des étiquettes** si vous utilisez un autre logiciel de gestion de contenu multimédia pour étiqueter et trier vos images. Capture NX 2 supporte un certain nombre d'applications logicielles de gestion de contenus multimédia. Si vous sélectionnez l'option appropriée dans le menu déroulant, Capture NX 2 sera en mesure de lire l'étiquette et les informations d'évaluation ajoutées par cette application.

Chaque option contrôle le nombre maximum et le nombre par défaut d'étiquettes disponibles, avec leur couleur et leur nom d'étiquette.


L'option **Par défaut** présente la totalité des neuf étiquettes mais vous pouvez choisir d'afficher moins de neuf étiquettes.

L'option **Personnalisé** vous permet de déterminer non seulement le nombre d'étiquettes disponibles mais aussi les noms de chaque étiquette à utiliser.

Par exemple, si vous utilisez une seule étiquette pour déterminer les images à garder, utilisez l'option **Personnalisé** pour sélectionner une seule étiquette et nommez cette étiquette en conséquence.

Alternativement, si vous préférez créer une variété d'étiquettes se basant sur différents types d'images, utilisez l'option **Personnalisé** pour sélectionner le nombre d'étiquettes que vous souhaitez utiliser puis nommez chaque étiquette en conséquence.

Remarque : la modification des noms des étiquettes peut réduire la compatibilité avec d'autres applications, y-compris ViewNX.




Étiquettes disponibles

Le nombre maximum d'étiquettes disponibles dépend de la sélection faite dans le menu déroulant **Compatibilité des étiquettes**. Vous pouvez choisir le nombre d'étiquettes à afficher en cliquant sur la case d'option située à côté du nombre d'étiquettes souhaité.

Gérer les paramètres

La section **Gérer les paramètres** vous permet de déterminer quels paramètres sont affichés dans le sous-menu **Charger les paramètres** du menu **Traitement par lot**. Utilisez cette boîte de dialogue pour identifier quels fichiers de paramètres afficher dans le sous-menu **Charger les paramètres** ou pour ajouter ou supprimer des fichiers de paramètres disponibles.

Pour en savoir plus sur la création de fichiers de paramètres, veuillez vous référer à la section « Enregistrer les réglages » du Chapitre 22, « Menu Traitement par lot ».



Ajouter

Cliquer sur le bouton **Ajouter** permet d'ouvrir une fenêtre de navigation dans les fichiers qui vous permet de parcourir et de localiser un fichier de paramètres qui se trouve sur votre ordinateur. Si vous utilisez l'option **Ajouter**, le fichier de paramètres que vous avez sélectionné sera automatiquement copié dans le dossier « Paramètres » de Capture NX 2 et ajouté à la liste de fichiers de paramètres disponibles dans l'onglet « Gérer les paramètres » ainsi que dans le sous-menu **Charger les paramètres** du menu **Traitement par lot**.


Supprimer

Le bouton **Supprimer** sert à supprimer le paramètre mis en surbrillance depuis l'onglet « Gérer les paramètres » ainsi que depuis le dossier « Paramètres » de Capture NX 2.

Espaces de travail

La section « Espaces de travail » des préférences vous permet de modifier les espaces de travail dans Capture NX 2.

Par défaut, Capture NX 2 vous propose quatre espaces de travail différents. Dans cet onglet, des espaces de travail supplémentaires peuvent être ajoutés ou supprimés et vous pouvez déterminer les raccourcis à attribuer à chaque espace de travail disponible.



Espaces de travail par défaut

Les espaces de travail répertoriés dans « Espaces de travail par défaut » sont les espaces de travail par défaut fournis par Capture NX 2 et ils sont toujours disponibles.

Pour changer le raccourci à utiliser pour un espace de travail spécifique, cliquez sur le menu déroulant à côté du nom de l'espace de travail et sélectionnez le nouveau raccourci à utiliser. Si vous sélectionnez un raccourci qui est déjà utilisé par un autre espace de travail, cet autre raccourci d'espace de travail sera automatiquement réglé sur **Aucun**.

Mes espaces de travail

Tous les espaces de travail que vous créez seront répertoriés dans « Mes espaces de travail ». Pour changer le raccourci à utiliser pour un espace de travail spécifique, cliquez sur le menu déroulant à côté du nom de l'espace de travail et sélectionnez le nouveau raccourci à utiliser. Si vous sélectionnez un raccourci qui est déjà utilisé par un autre espace de travail, cet autre raccourci d'espace de travail sera automatiquement réglé sur **Aucun**.

Rétablir les raccourcis

Si vous cliquez sur le bouton **Rétablir les raccourcis**, les raccourcis utilisés pour les « Espaces de travail par défaut » seront réinitialisés aux raccourcis par défaut.

Ajouter

Cliquer sur le bouton **Ajouter** permet de créer un nouvel espace de travail se basant sur la palette et l'agencement d'écran actuels. Une boîte de dialogue sera affichée, vous permettant de saisir un nom pour le nouvel espace de travail.

Supprimer


Cliquer sur le bouton **Supprimer** permet de supprimer l'espace de travail mis en surbrillance dans la section « Mes espaces de travail ». Veuillez remarquer que vous ne pouvez pas supprimer un espace de travail par défaut.

Chapitre 8

Interface

L'interface Capture NX 2 a été conçue pour que vous puissiez facilement accéder aux outils de retouche de photographie numérique les plus importants. Cette section contient un bref aperçu de chacun des principaux éléments qui constituent l'interface Capture NX 2, ainsi que des informations concernant les nouveaux espaces de travail, le travail avec plusieurs écrans, l'utilisation de la fenêtre image, et le travail avec les palettes et les menus.


Aperçu



① Éditeur	La fenêtre principale de Capture NX 2, l'éditeur, est la fenêtre que vous voyez lorsque vous modifiez des images. Dans l'éditeur, vous pouvez ouvrir et fermer des images et accéder à chacune des différentes palettes de contrôle.
② Barre de menu	La barre de menu permet d'accéder à quasiment toutes les fonctionnalités et améliorations de Capture NX 2. Pour plus d'informations concernant les fonctionnalités de chaque menu, référez-vous aux chapitres 18 à 25.
③ Navigateur	Le navigateur de Capture NX 2 vous permet de parcourir, de trier et d'organiser vos images, mais aussi de les faire pivoter, ou encore d'appliquer des traitements par lot à plusieurs images à la fois. Il est possible d'ouvrir les images dans l'éditeur depuis le navigateur afin de mieux les contrôler. Pour plus d'informations, veuillez vous référer au Chapitre 9 « Le Navigateur ».

④ Dossiers	La palette Dossiers est une palette facile d'accès qui affiche le contenu de tout un dossier dans le navigateur. Pour plus d'informations, veuillez vous référer au Chapitre 10, « La palette Dossiers ».
⑤ Métadonnées	La palette Métadonnées affiche des informations à propos de l'image fournies automatiquement par l'appareil photo ainsi que les données XMP/IPTC de l'image. Avec cette palette, vous pouvez revoir les informations concernant l'appareil photo, l'objectif, le flash et l'exposition qui sont spécifiques à l'image sélectionnée ainsi que revoir et ajouter des données XMP/IPTC à une ou plusieurs images. Pour plus d'informations, veuillez vous référer au Chapitre 11, « La palette Métadonnées ».
⑥ Barre d'outils	La Barre d'outils permet d'accéder aux divers outils disponibles dans Capture NX 2. Vous pouvez utiliser ces outils pour effectuer diverses modifications : effectuer un zoom sur l'image, la faire pivoter mais aussi l'améliorer de manière sélective. Pour plus d'informations, veuillez vous référer au Chapitre 13, « La barre d'outils ».
⑦ Vue globale	La Vue globale représente une partie de l'image qui est visible dans la fenêtre d'image active, ce qui permet de naviguer dans l'image alors qu'elle est agrandie. Pour plus d'informations, veuillez vous référer au Chapitre 14, « Vue globale ».
⑧ Liste de modification	La palette Liste de modification est le centre de commande principal des fonctionnalités et des améliorations de Capture NX 2. Tout ce qui affecte votre image aura une entrée dans la palette Liste de modification. Chaque opération peut être supprimée, modifiée ou dupliquée à partir de cette liste. La palette Liste de modification organise automatiquement chaque entrée par étapes dans l'ordre chronologique. Cela vous procure la capacité d'activer ou de désactiver une ou plusieurs étapes à n'importe quel moment afin de contrôler l'effet sur votre image. Vous pouvez appliquer des étapes sélectivement grâce aux outils de sélection de la barre d'outils, vous pouvez placer plusieurs améliorations à l'intérieur d'une seule étape en liant les améliorations entre elles et vous pouvez créer des traitements par lot en fonction du contenu des étapes. Vous pouvez également créer manuellement de nouvelles étapes à l'aide du bouton Nouvelle étape. Pour plus d'informations, veuillez vous référer au Chapitre 15, « Liste de modification ».
⑨ Infos de la photo	La palette Infos de la photo combine les fonctions Histogramme et Points de suivi en une seule palette. La section Histogramme représente un histogramme en temps réel qui reflète la composition statistique de l'image. La section Points de suivi vous permet de surveiller les effets des modifications que vous apportez aux valeurs de couleur dans l'image. Pour plus d'informations, veuillez vous référer au Chapitre 16, « Infos de la photo ».
⑩ Fenêtre image	Les fenêtres images affichent des images dans Capture NX 2, ainsi que les informations importantes et les commandes relatives aux images. Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la section « Fenêtre image » plus loin dans ce chapitre.

Espaces de travail



Les espaces de travail sont nouveaux dans Capture NX 2 et vous permettent de modifier rapidement des tâches tout en n'affichant que les palettes et les fenêtres nécessaires à cette tâche. Capture NX 2 est doté de quatre espaces de travail par défaut différents et vous procure la capacité de créer des espaces de travail. La sélection d'un espace de travail particulier agencera toutes les palettes et les fenêtres en fonction des paramètres enregistrés pour cet espace de travail comprenant la position, l'état de la palette (agrandie ou réduite), ainsi que d'autres paramètres qui affectent ce qui est affiché dans une palette ou une fenêtre.

Les paramètres des espaces de travail par défaut ont été créés en se basant sur les outils utilisés dans des tâches typiques. Des espaces de travail personnalisés peuvent cependant être créés pour répondre à vos besoins de travail spécifiques.

Pour changer d'espace de travail, allez dans le menu **Fenêtre**, sélectionnez le menu **Espaces de travail** puis sélectionnez l'espace de travail que vous voulez utiliser. Alternativement, utilisez le sélecteur d'espace de travail se trouvant dans la barre d'outils d'activité, ou utilisez le raccourci correspondant.

Navigateur

Utilisez l'espace de travail navigateur pour parcourir et trier vos images. Dans cet espace de travail, le navigateur remplit l'écran, la palette **Dossiers** est ouverte et toutes les autres palettes sont fermées.

Lorsque vous êtes dans cet espace de travail, utilisez la palette Dossiers pour trouver le dossier sur lequel vous voulez travailler puis utilisez les outils d'étiquetage et de filtre pour évaluer et étiqueter vos images puis filtrer et trier vos images pour ne retrouver que les images sur lesquelles vous voulez encore travailler dans l'éditeur de Capture NX 2.

Lorsque l'espace de travail navigateur est utilisé sur un seul écran, l'ouverture d'une image ou d'un groupe d'images depuis le navigateur fait automatiquement apparaître l'espace de travail d'édition.

Raccourci

Alt + 1 (Windows)
option + 1 (Macintosh)

Métadonnées

L'espace de travail métadonnées est conçu pour vous fournir un espace de travail optimal pour revoir et ajouter des métadonnées à vos images. Dans cet espace de travail, seules les palettes **Navigateur** et **Métadonnées** sont affichées.

La palette **Métadonnées** affiche à la fois les informations concernant l'appareil photo et l'exposition avec les informations XMP/IPTC. Utilisez le navigateur pour sélectionner l'image ou le groupe d'images que vous voulez revoir ou auxquelles vous voulez ajouter des informations XMP/IPTC.

Lorsque l'espace de travail métadonnées est utilisé sur un seul écran, l'ouverture d'une image ou d'un groupe d'images depuis le navigateur fait automatiquement apparaître l'espace de travail d'édition.

Raccourci

Alt + 2 (Windows)
option + 2 (Macintosh)

Multifonctions

L'espace de travail multifonctions est plus adapté pour être utilisé sur des moniteurs à haute résolution et a été conçu pour vous permettre de parcourir et modifier des images simultanément. Si vous sélectionnez cet espace de travail, la palette **Navigateur** s'ouvre sous forme réduite et propose les palettes **Vue globale**, **Liste de modification** et **Infos de la photo**. Toutes les images sur lesquelles vous êtes en train de travailler sont affichées entre les palettes **Navigateur** et la **Liste de modification**.

L'ouverture d'images depuis le navigateur dans l'espace de travail multifonctions ne fera pas apparaître l'espace de travail d'édition ; à la place, l'espace de travail multifonctions sera maintenu.

Raccourci

Alt + 3 (Windows)
option + 3 (Macintosh)

Édition

L'espace de travail d'édition est typiquement utilisé lors de la modification d'images. Seules les palettes **Barre d'outils**, **Vue globale**, **Liste de modification** et **Infos de la photo** et les images actuellement ouvertes dans l'éditeur sont affichées, ce qui assure un espace maximal disponible pour la modification des images sans distraction.

Raccourci

Alt + 4 (Windows)
option + 4 (Macintosh)


Créer des espaces de travail personnalisés

Capture NX 2 vous procure la capacité de créer vos propres espaces de travail personnalisés. Utilisez ces espaces de travail personnalisés pour enregistrer la position et l'état de toutes les palettes et fenêtres pour leur utilisation future. Cela peut vous aider à gagner du temps et garantir que les palettes et les fenêtres sont agencées de la manière qui correspond le mieux à votre flux de travail.


Les espaces de travail personnalisés enregistrent l'état actuel sur tous les écrans actifs, ce qui vous permet de créer un seul espace de travail qui contrôle la position et l'état des palettes sur plusieurs écrans.

Pour créer un espace de travail personnalisé, suivez les étapes suivantes :

- 1 Agencez les palettes et les fenêtres comme bon vous semble.
- 2 Allez dans le menu **Fenêtre** et sélectionnez le sous-menu **Espaces de travail** puis sélectionnez **Enregistrer l'espace de travail**. Alternativement, cliquez sur le sélecteur d'espace de travail et sélectionnez **Enregistrer l'espace de travail**.




- 3 Saisissez le nom du nouvel espace de travail et cliquez sur **OK**.




Vous pouvez ensuite attribuer un raccourci à ce nouvel espace de travail en suivant les étapes suivantes :

- 1 Allez dans le menu **Édition** (Windows) ou le menu **Capture NX 2** (Macintosh,) sélectionnez le sous-menu **Préférences** et sélectionnez **Espaces de travail**. Alternativement, cliquez sur le sélecteur d'espace de travail et sélectionnez **Gérer les espaces de travail**.



- 2 Dans l'onglet « Espaces de travail » de la boîte de dialogue « Préférences », cliquez sur le menu déroulant à côté du nom de l'espace de travail que vous avez créé et sélectionnez le raccourci que vous souhaitez utiliser. Si vous sélectionnez un raccourci qui est déjà utilisé par un autre espace de travail, le raccourci pour cet autre espace de travail sera automatiquement réglé sur **Aucun**.



Pour accéder aux espaces de travail personnalisés, allez dans le menu **Fenêtre** et sélectionnez le sous-menu **Mes espaces de travail**, puis sélectionnez l'espace de travail que vous souhaitez appliquer. Alternativement, cliquez sur le sélecteur d'espace de travail, sélectionnez le sous-menu **Mes espaces de travail** et sélectionnez l'espace de travail de votre choix.

Travailler avec plusieurs écrans

Capture NX 2 a été amélioré pour mieux supporter plusieurs écrans. Les palettes et les fenêtres peuvent être placées librement sur n'importe quel écran disponible. En outre, vous pouvez configurer des espaces de travail indépendamment sur chaque écran connecté. Des espaces de travail personnalisés peuvent aussi être créés, capturant l'état de plusieurs écrans, et vous permettant de passer rapidement et facilement d'une configuration à un seul écran à une configuration à plusieurs écrans.

Lorsque vous travaillez avec plusieurs écrans, Capture NX détermine quel écran est l'écran principal et quel écran est l'écran secondaire de manière différente selon le système d'exploitation.

Pour le système d'exploitation Windows, l'écran principal est l'écran où la fenêtre d'application se trouve. Vous pouvez déplacer la fenêtre d'application en cliquant sur le bouton Restaurer, en déplaçant la fenêtre d'application vers un autre écran puis en cliquant sur le bouton Agrandir. L'autre écran sera l'écran supplémentaire.

Pour le système d'exploitation Macintosh, l'écran principal est l'écran qui contient la Barre de menu et le Dock. L'écran qui ne possède pas de Barre de menu ni de Dock sera l'écran supplémentaire.

Sous-menu Écran supplémentaire

Capture NX 2 vérifie en continu la présence d'écrans supplémentaires. Dès qu'un écran supplémentaire est trouvé, un nouveau sous-menu appelé le sous-menu **Écran supplémentaire** est ajouté au sous-menu **Espaces de travail** du menu **Fenêtre** ainsi qu'au menu **Sélecteur d'espace de travail**.

Le sous-menu **Espaces de travail** continue de contrôler l'espace de travail de l'écran principal. Le sous-menu **Écran supplémentaire** contrôle l'espace de travail à appliquer à l'écran supplémentaire.

Pour utiliser les espaces de travail par défaut dans une configuration à plusieurs écrans, suivez les étapes suivantes :

- 1 Allez dans le menu **Fenêtre**, sélectionnez le sous-menu **Espaces de travail**, et sélectionnez l'espace de travail que vous souhaitez utiliser sur votre écran principal.
- 2 Retournez au menu **Fenêtre**, sélectionnez le sous-menu **Espaces de travail**, sélectionnez le sous-menu **Écran supplémentaire** puis sélectionnez l'espace de travail à utiliser pour l'écran supplémentaire.

 **Remarque** : seuls les espaces de travail par défaut peuvent être appliqués de cette manière. Les espaces de travail personnalisés sont toujours appliqués à tous les écrans disponibles.

 **Remarque** : certains espaces de travail ne peuvent pas être utilisés les uns avec les autres. Le tableau suivant montre les combinaisons possibles.

		Écran supplémentaire				
		Bureau	Navigateur	Métadonnées	Multifonctions	Édition
Écran principal	Navigateur	✓	—	—	—	✓
	Métadonnées	✓	—	—	—	✓
	Multifonctions	✓	—	—	—	—
	Édition	✓	✓	✓	—	—

Bureau

L'espace de travail bureau, qui ne propose que le sous-menu **Écran supplémentaire**, masque toutes les palettes sur l'écran supplémentaire, ce qui vous permet de voir soit le bureau du système d'exploitation soit d'autres applications en cours d'exécution.

Échanger les espaces de travail

L'option **Échanger les espaces de travail** se trouve dans le sous-menu **Écran supplémentaire** et permet de permuter le contenu des deux écrans. Utilisez cette fonction pour intervertir le contenu de l'écran principal avec le contenu de l'écran supplémentaire et vice versa.

Fenêtre image

Les fenêtres images sont des cadres qui contiennent vos images et vous fournissent des données importantes qui peuvent vous aider à améliorer l'image. Les fenêtres images sont affichées tant que Capture NX 2 n'est ni en mode plein écran ni en mode présentation.

Raccourci

Circuler entre les fenêtres images ouvertes :
Ctrl + Tab



Chaque fenêtre image affiche des informations importantes concernant l'image :




① Nom de l'image	C'est le nom de fichier que vous avez donné à l'image en cours.
② Facteur de zoom	Le facteur de zoom est le facteur de zoom actuel de l'image. Une valeur de 100 % signifie que vous regardez les données de l'image réelle, tandis qu'une valeur inférieure à 100 % ne vous montre qu'une portion de l'image. Un facteur de zoom supérieur à 100 % agrandit les détails des pixels. Vous pouvez agrandir ou réduire l'image en utilisant l'outil de zoom, la palette Vue globale ou les commandes de zoom dans le menu Fenêtre .
③ Taille du fichier	Elle vous indique la taille en mégaoctets de l'image sur laquelle vous travaillez.
④ Profil colorimétrique	La zone de profil colorimétrique vous indique le profil actuel de votre image. Vous pouvez changer le profil colorimétrique à l'aide de l'option Profil colorimétrique dans le menu Réglage . Pour plus d'informations à propos de l'option Profil colorimétrique , veuillez vous référer à la section « Profil colorimétrique » du Chapitre 20, « Menu Réglage ».

⑤ Épreuve écran

La fonction épreuve écran vous permet de prévisualiser l'effet d'un profil de sortie sur votre image, en réalisant une approximation des résultats que vous pouvez attendre de votre imprimante. La fonction épreuve écran vous fournit des commandes vous permettant d'avoir un aperçu de l'utilisation des différents profils. Elle vous permet également de définir différents paramètres que le système de gestion des couleurs utilisera.

Pour activer la fonction d'épreuve écran, suivez les étapes suivantes :

- 1 Cliquez sur le menu déroulant à côté de la zone de statut de l'épreuve écran de la fenêtre image.
- 2 Dans la fenêtre « Épreuve écran » qui apparaît, cliquez sur l'option **Épreuve écran activée**.
- 3 Sélectionnez les options d'état **Profil cible**, **Rendu** et **Utiliser la compensation du point noir** appropriées puis cliquez sur **OK**.



Vous pouvez désactiver la fonction épreuve écran en répétant l'étape 1 et en sélectionnant l'option **Épreuve écran désactivée** depuis la fenêtre « Épreuve écran ».

L'épreuve écran offre les options suivantes :

Profil cible

Sélectionnez le profil colorimétrique dans la liste pour voir le résultat du système de gestion des couleurs et pour prévisualiser la manière dont les différents paramètres de gestion des couleurs affecteront votre image.

Rendu

Choisissez entre quatre intentions de rendu différentes. Les différentes intentions de rendu contrôlent la manière dont les couleurs de votre image sont adaptées aux couleurs que peut produire votre imprimante (comme indiqué par le profil de l'imprimante).

■ **Remarque** : les différentes combinaisons d'imprimante et de papier, ainsi que les différents logiciels utilisés pour créer des profils d'imprimante, tirent avantage des différentes intentions de rendu. Expérimentez les différentes intentions de rendu pour trouver l'option la plus efficace.

Capture NX 2 propose les rendus suivants :

☐ **Perceptif**

Cette intention de rendu conserve la relation entre les couleurs de façon à ce que l'image imprimée paraisse naturelle à l'oeil humain. Bien que cette intention conserve la relation entre les couleurs, les valeurs chromatiques réelles seront modifiées.

☐ **Saturation**

Cette intention de rendu produit des couleurs très saturées mais peut ne pas produire de couleurs précises dans une photographie.

☐ **Colorimétrie relative**

Cette intention de rendu fait correspondre toutes les couleurs qui ne font pas partie de la gamme du profil cible à la couleur la plus proche pouvant être reproduite. Ce profil reproduit avec précision toutes les couleurs qui se situent dans la gamme de couleurs pouvant être reproduites par votre imprimante. Cette option préserve autant de couleurs naturelles que possible et s'avère souvent être le meilleur choix pour imprimer des photographies.

☐ **Colorimétrie absolue**

Cette intention de rendu est très similaire à l'intention colorimétrie relative, à l'exception du fait qu'elle fait correspondre le point blanc de l'image au point blanc du profil de destination. Il est recommandé d'utiliser l'option colorimétrie absolue uniquement si vous voulez réaliser une épreuve de vos images pour un périphérique d'impression spécifique autre que votre imprimante, car cette intention de rendu essaiera de reproduire les résultats du périphérique de sortie, y compris l'effet d'une couleur de papier différente.

Utiliser la compensation du point noir

Cochez cette case pour utiliser la compensation du point noir. Cela garantit que le point noir de l'image correspond au point noir de votre imprimante, ce qui permet d'utiliser toute la gamme chromatique de l'imprimante. Si vos impressions contiennent des ombres grises ou trop peu de détails, essayez de désactiver cette option. À moins que vous ne rencontriez des problèmes avec une combinaison d'impression et de profil spécifique, nous vous recommandons de toujours utiliser cette option.

Raccourci


Pour activer et désactiver la fonction
Épreuve écran activée :

Ctrl + Y (Windows)

Commande + Y (Macintosh)

Fonctionnalité Fenêtre & Palette

Chaque palette dans Capture NX 2 vous offre un certain nombre de commandes différentes pour cette palette.



① Réduire & agrandir les palettes	Si vous cliquez sur le bouton Réduire / Agrandir, cela réduit ou agrandit une palette. Dans certaines situations, la palette ne peut pas être réduite tant que l'opération en cours dans cette palette n'est pas terminée. Alternativement, vous pouvez cliquer sur la barre de titre de la palette pour basculer entre l'état agrandi et l'état réduit.
② Ancrer & décrocher les palettes	Le bouton Ancrer vous permet soit d'ancrer soit de décrocher une palette. Lorsque la palette est décrochée, elle flotte librement et peut alors être positionnée n'importe où. Cela peut être pratique si vous utilisez deux écrans et que vous voulez placer une palette sur l'écran supplémentaire. Si vous cliquez sur le bouton d'ancrage sur une palette décrochée, alors cette palette sera ancrée dans sa position par défaut. La position des palettes décrochées est enregistrée lors de la création d'un espace de travail personnalisé, ce qui vous permet de positionner les palettes là où vous le voulez puis de rappeler cette position à n'importe quel moment dans le futur.
③ Barre de repositionnement	Cliquez sur la barre de repositionnement et faites-la glisser pour repositionner une palette. Cliquez sur le bouton d'ancrage pour repositionner la palette dans sa position par défaut.
④ Bouton de redimensionnement	Le bouton de redimensionnement se trouve dans le coin inférieur d'une palette qui peut être redimensionnée et il vous permet de redimensionner la palette pour l'adapter à vos besoins. Il vous suffit de cliquer sur le bouton de redimensionnement et de le faire glisser pour modifier la taille de la palette. Certaines palettes ont une taille maximale ou minimale.

Localiser les palettes


Si vous décrochez beaucoup de palettes, il peut parfois s'avérer difficile de les retrouver. Toutes les palettes et les fenêtres peuvent être localisées en utilisant le menu **Fenêtre**. Les palettes et les fenêtres les plus souvent utilisées sont répertoriées directement dans le menu **Fenêtre** tandis que les palettes et les fenêtres décrochées utilisées moins souvent sont répertoriées dans la section **Palettes décrochées** du menu **Fenêtre**.

Cliquez sur la palette ou la fenêtre que vous souhaitez localiser et elle sera amenée au premier plan de l'écran sur lequel elle se trouve, quel qu'il soit, au-dessus des autres palettes et fenêtres flottantes.

Le Navigateur

Aperçu du navigateur

Le navigateur a été largement modernisé pour Capture NX 2 afin d'offrir encore plus de contrôle sur la navigation et le tri de vos images. La palette **Navigateur** contient maintenant une fonctionnalité d'étiquetage et de classement améliorée, de nouvelles fonctions de filtrage et de tri, ainsi qu'une compatibilité avec d'autres applications logicielles d'organisation. En fonction de l'application et des options sélectionnées dans les préférences de Capture NX 2, l'utilisation de la norme XMP peut vous aider à garantir que les étiquettes ajoutées par d'autres applications qui utilisent également la norme XMP puissent être visualisées dans Capture NX 2. Par exemple, puisque les applications ViewNX et Nikon Transfer utilisent toutes les deux la norme XMP, les étiquettes et les classements peuvent être partagés par les trois applications.



Pour ouvrir la palette **Navigateur**, cliquez sur le bouton Agrandir dans la barre de titre du navigateur ou sélectionnez l'espace de travail **Navigateur** depuis le sous-menu **Espaces de travail** du menu **Fenêtre**.

Ouvrir un dossier d'images dans le navigateur

Le navigateur vous propose plusieurs manières d'afficher un dossier d'images. Par défaut, le navigateur affiche le dossier « Mes images » (Windows) ou « Images » (Macintosh). Pour ouvrir un dossier d'images dans le navigateur, double-cliquez sur l'icône du dossier dans le navigateur ou utilisez la palette **Dossiers**, et la commande **Ouvrir le dossier dans le Navigateur** dans le menu **Fichier** ou Nikon Transfer.

Utilisation de la palette Dossiers

Pour sélectionner un dossier à afficher en utilisant la palette **Dossiers**, suivez les étapes suivantes :

- 1 Cliquez sur le bouton **Agrandir** de la palette **Dossiers** pour afficher l'arborescence de dossiers de votre ordinateur.




- 2 Allez sur le dossier que vous voulez afficher dans le navigateur et cliquez sur ce dossier.

Utiliser la commande Ouvrir le dossier dans le navigateur

Une autre manière d'afficher un dossier dans le navigateur consiste à utiliser la commande **Ouvrir le dossier dans le Navigateur** dans le menu **Fichier**. Pour utiliser cette technique, suivez les étapes suivantes :

- 1 Allez dans le menu **Fichier** et sélectionnez la commande **Ouvrir le dossier dans le Navigateur**.



- 2 Dans la boîte de dialogue de navigation qui apparaît, allez sur le dossier approprié et cliquez sur ce dossier pour le sélectionner.

- 3 Cliquez sur **OK** pour ouvrir le dossier dans le navigateur.



Utilisation de Nikon Transfer


Vous pouvez utiliser Nikon Transfer pour ouvrir un dossier d'images transféré sur votre ordinateur. Pour ouvrir un dossier dans le navigateur une fois l'opération de transfert terminée, suivez les étapes suivantes :

- 1 Dans Nikon Transfer, allez dans l'onglet « Préférences ».
- 2 Cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner l'option **Ouvrir le dossier de destination dans une autre application**.
- 3 Sélectionnez **Parcourir...**
- 4 Sélectionnez **Capture NX 2** dans la fenêtre « Sélectionner le programme » affichée et cliquez sur **OK**.

Une fois le prochain transfert terminé, le dossier identifié dans le dossier de destination primaire sera affiché dans le navigateur Capture NX 2. Vous pourrez ensuite ouvrir une ou plusieurs images en double-cliquant sur elles dans le navigateur.

Naviguer dans le navigateur

En haut à gauche de la palette **Navigateur** se trouvent trois boutons qui vous aident à choisir quel dossier afficher dans le navigateur.



① Dossier précédent	Cliquez sur le bouton « Dossier précédent » pour retourner au dernier dossier que vous avez ouvert dans le navigateur. Vous pouvez visualiser l'historique des dossiers en maintenant ce bouton enfoncé et vous pouvez aller à un dossier en le sélectionnant. Ce bouton n'est pas accessible lorsque vous visualisez le premier dossier de la session d'édition en cours.
② Dossier suivant	Le bouton « Dossier suivant » vous ramène au dernier dossier que vous avez visualisé avant d'utiliser le bouton « Dossier précédent ». Ce bouton n'est accessible que si vous avez utilisé le bouton « Dossier précédent ».
③ Dossier parent	Utilisez le bouton « Dossier parent » pour aller au dossier parent du dossier actuellement affiché dans le navigateur.

Outils de filtrage

Capture NX 2 contient de nouveaux outils de filtrage qui vous aident à afficher uniquement certaines images en fonction de leur étiquette, de leur classement ou de leur type de fichier.



① Filtrer par étiquette

L'outil Filtrer par étiquette vous permet de choisir quelles images afficher dans le navigateur en se basant sur les étiquettes que vous avez appliquées auparavant, soit dans Capture NX 2 soit dans l'une des applications logicielles avec lesquelles Capture NX 2 est compatible. Il est possible de configurer le mode de compatibilité de Capture NX 2 à l'aide de l'option **Compatibilité des étiquettes** de l'onglet « Étiquettes » de la boîte de dialogue « Préférences ».

Pour utiliser l'outil Filtrer par étiquette, suivez les étapes suivantes :

- 1 Cliquez sur l'une des étiquettes pour afficher uniquement les images auxquelles cette étiquette a été appliquée. Cliquez sur d'autres étiquettes pour afficher également les images ayant ces autres étiquettes.
- 2 Après avoir cliqué sur plus d'une étiquette, vous pouvez masquer les images ayant des étiquettes spécifiques en cliquant de nouveau sur cette étiquette, ce qui désactive le filtrage pour cette étiquette.

- 3** Pour afficher de nouveau toutes les images, cliquez sur la case à cocher à côté de l'outil Filtrer par étiquette.

Raccourci

Pour afficher uniquement les images ayant une étiquette spécifique (on peut utiliser plusieurs raccourcis) :

Maj + Numéro de l'étiquette (de 0 à 9)

② Filtrer par classement

L'outil Filtrer par classement vous permet de choisir quelles images afficher dans le navigateur en se basant sur les classements que vous avez appliqués auparavant, soit dans Capture NX 2 soit dans l'une des applications logicielles avec lesquelles Capture NX 2 est compatible.

Pour utiliser l'outil Filtrer par classement, suivez les étapes suivantes :

- 1** Pour afficher uniquement les images avec un classement spécifique, cliquez une fois sur l'icône correspondante pour afficher uniquement les images ayant cette évaluation.
- 2** Pour afficher les images qui se situent dans une gamme d'évaluations, cliquez sur l'outil Filtrer par classement et faites-le glisser pour décrire la gamme d'évaluations. Par exemple, si vous voulez voir toutes les images qui ont deux, trois ou quatre étoiles, cliquez sur l'icône à deux étoiles et faites glisser la souris jusqu'à l'icône à quatre étoiles, puis relâchez le bouton de la souris.
- 3** Pour afficher de nouveau toutes les images, cliquez sur la case à cocher à côté de l'outil Filtrer par classement.

Raccourci

Pour afficher uniquement les images ayant un classement spécifique :

Ctrl + Maj + numéro du classement
(1 à 5 et 0) (Windows)


contrôle + Maj + numéro du classement
(1 à 5 et 0) (Macintosh)

③ Type de fichier à afficher

L'outil Type de fichier à afficher vous permet d'afficher uniquement les images ayant un type de fichier spécifique. Cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez l'une des options disponibles. Les options suivantes sont disponibles :

NEF + JPEG TIFF	L'option NEF + JPEG TIFF affiche toutes les images situées dans un dossier spécifique mais n'affiche que l'image NEF de chaque paire NEF + JPEG.
NEF JPEG TIFF	L'option NEF JPEG TIFF affiche toutes les images dans le dossier en cours, y compris l'image JPEG de chaque paire NEF + JPEG.
NEF uniquement	L'option NEF uniquement affiche uniquement les fichiers NEF situés dans le dossier en cours.
JPEG uniquement	L'option JPEG uniquement affiche uniquement les fichiers JPEG situés dans le dossier en cours.
TIFF uniquement	L'option TIFF uniquement affiche uniquement les fichiers TIFF situés dans le dossier en cours.


Outils de tri



Les Outils de tri vous permettent de choisir l'ordre dans lequel les images sont affichées dans le dossier en cours.


Réorganiser par

La section **Réorganiser** détermine la méthode de tri principale pour le dossier en cours. Après avoir sélectionné la méthode de tri principale, choisissez si vous voulez que les images soient triées dans l'ordre croissant ou décroissant en utilisant les options **Croissant** et **Décroissant**.



Puis réorganiser par

La section **Puis réorganiser par** détermine la méthode de tri secondaire pour le dossier en cours. C'est utile s'il y a beaucoup d'images groupées une fois que l'option **Réorganiser** a été sélectionnée.



Barre d'outils d'étiquetage et d'évaluation



La barre d'outils d'étiquetage et d'évaluation se trouve en bas de la palette du navigateur et vous propose des outils servant à ajouter des étiquettes et/ou des évaluations à vos images.

Ajouter une étiquette

La section Ajouter une étiquette de la barre d'outils d'étiquetage et de classement affiche les étiquettes disponibles en se basant sur l'option **Compatibilité des étiquettes** de l'onglet « Étiquettes » de la boîte de dialogue « Préférences ». Pour ajouter une étiquette à votre image ou groupe d'images, suivez les étapes suivantes :

- 1 Sélectionnez une ou plusieurs images dans le navigateur.
- 2 Cliquez sur l'étiquette de votre choix.

Raccourci

Numéro de l'étiquette (touches 0 à 9)

Ajouter une évaluation

La section Ajouter un classement de la barre d'outils d'étiquetage et d'évaluation vous permet d'ajouter un classement à une ou plusieurs images. Pour ajouter un classement à votre image ou groupe d'images, suivez les étapes suivantes :

- 1 Sélectionnez une ou plusieurs images dans le navigateur.
- 2 Cliquez sur le classement de votre choix.

Raccourci

*Ctrl + Numéro du classement
(touches 1 à 5) (Windows)*
*Commande + Numéro du classement
(touches 1 à 5) (Macintosh)*

En-tête du navigateur



En haut du Navigateur est affichée l'En-tête du navigateur. Cette section fournit des informations à propos du dossier en cours ainsi qu'un contrôle sur la taille des vignettes affichées dans le dossier.

Sur le côté gauche de l'en-tête du navigateur se trouvent le nombre d'images situées dans le dossier en cours et le nombre d'images sélectionnées.

Sur le côté droit de l'en-tête du navigateur se trouve le sélecteur de taille de vignette, qui vous permet de déterminer la taille des vignettes qui sont affichées dans le navigateur. Sur la gauche et la droite du sélecteur de taille de vignette se trouvent les boutons Vignettes plus petites et Vignettes plus grandes. Si vous cliquez sur l'un de ces boutons, vous diminuez les vignettes d'une taille ou les agrandirez d'une taille.


Sélecteur d'affichage du navigateur

Le bouton en haut à droite dans le navigateur est le sélecteur d'affichage du navigateur. Ce menu déroulant vous permet de basculer entre les deux modes d'affichages du navigateur disponibles dans Capture NX 2 : Grille de vignettes et Liste de vignettes.



Vignettes

La grille de vignettes est l'affichage par défaut du navigateur. Les images sont affichées sous forme de quadrillage ; le redimensionnement du navigateur peut entraîner la réorganisation des images.



Dans l'affichage sous forme de Grille de vignettes, le sélecteur de taille de vignette permet de choisir entre sept tailles de vignettes.

Incrustation des informations des vignettes

□ Icône Étiquette

L'icône Étiquette affiche l'étiquette appliquée à l'image et peut être ajustée en cliquant sur cette icône et en sélectionnant l'étiquette appropriée dans le menu déroulant ou en cliquant sur l'étiquette souhaitée dans la barre d'outils d'étiquetage et d'évaluation.

❑ Nom

Le nom de fichier et l'extension de l'image sont affichés sous la vignette. Pour renommer le fichier en cours, cliquez une fois sur le nom du fichier pour le sélectionner et une deuxième fois pour changer le nom du fichier. Vous ne pourrez pas changer l'extension du fichier de cette manière. Pour changer l'extension du fichier, utilisez la commande **Enregistrer sous...** dans le menu **Fichier**.

Pour renommer plus d'un fichier, sélectionnez plusieurs fichiers dans le navigateur, cliquez à droite (Windows) ou effectuez un Contrôle + clic (Macintosh) et dans le menu contextuel affiché, sélectionnez **Renommer**. La boîte de dialogue « Dénomination des fichiers » apparaît et vous pouvez alors changer les noms de plusieurs fichiers. Pour plus d'informations sur la boîte de dialogue « Dénomination des fichiers », veuillez vous référer à la section « Boîte de dialogue Dénomination des fichiers » du Chapitre 22, « Menu Traitement par lot ».

❑ Icône Modifiée

Cette icône est affichée sur les images NEF à chaque fois que l'image a été modifiée et enregistrée dans l'éditeur de Capture NX 2 ou à l'aide de ViewNX.

❑ Icône Classement

L'icône Classement affiche le classement actuellement appliqué à l'image. Pour définir le classement pour une image, cliquez sur le classement de votre choix sur l'icône Classement sous la vignette ou dans la barre d'outils de classements et d'étiquettes.

❑ Icône Données XMP/IPTC

L'icône Données XMP/IPTC est affichée à chaque fois que des données XMP/IPTC sont ajoutées à l'image en cours. Des données XMP/IPTC peuvent être ajoutées soit par l'appareil photo, soit avec une autre application d'édition d'images, soit en utilisant la palette **Métadonnées** dans Capture NX 2.

❑ Icône Annotation vocale

L'icône Annotation vocale est affichée pour les images auxquelles une Annotation vocale est jointe.

❑ Icône Recadrage rapide

Cette icône est affichée sur les photos prises en utilisant l'option de recadrage rapide de l'appareil photo.

❑ Icône Paire NEF + JPEG

L'icône Paire NEF + JPEG est affichée pour les photos qui ont été prises en utilisant l'option de qualité d'image « NEF + JPEG » de l'appareil photo.

❑ Icône Protégée

Les images pour lesquelles l'icône Protégée est affichée ne peuvent pas être modifiées dans Capture NX 2 tant qu'elles n'ont pas été déverrouillées. Vous pouvez verrouiller les images en utilisant soit le bouton de protection de l'appareil photo soit en activant l'option **Protection du fichier** dans le menu **Fichier** de Capture NX 2.

Pour supprimer l'icône Protégée, allez dans le menu **Fichier** et sélectionnez l'élément **Protection du fichier**.

Dans l'affichage sous forme de grille de vignettes, les informations concernant chaque image sont représentées en dessous de sa vignette.

Liste de vignettes

La liste de vignettes place des informations importantes concernant chaque image dans une colonne et vous permet de faire un tri selon chacune des colonnes.



Dans l’affichage sous forme de liste de vignettes, le sélecteur de taille de vignette permet de choisir entre trois tailles de vignettes.

Les colonnes disponibles dans la liste de vignettes sont les suivantes :

❑ Étiquette

La colonne **Étiquette** affiche l’étiquette de chaque image.

❑ Nom

La colonne **Nom** affiche le nom de fichier et l’extension de l’image. Pour renommer un fichier, cliquez une fois sur le nom du fichier pour le sélectionner puis cliquez une deuxième fois pour changer le nom du fichier.

Pour renommer plus d’un fichier, sélectionnez plusieurs fichiers dans le navigateur, cliquez à droite (Windows) ou effectuez un Contrôle + clic (Macintosh) et dans le menu contextuel affiché, sélectionnez **Renommer**. La boîte de dialogue « Dénomination des fichiers » apparaît et vous pouvez alors changer les noms de plusieurs fichiers. Pour plus d’informations sur la boîte de dialogue « Dénomination des fichiers », veuillez vous référer à la section « Boîte de dialogue Dénomination des fichiers » du Chapitre 22, « Menu Traitement par lot ».

❑ Classement

La colonne **Classement** affiche l’évaluation. Pour définir le classement pour une image, cliquez sur le classement de votre choix sur l’icône Classement sous la vignette ou dans la barre d’outils classements et étiquettes.

❑ Statut

La colonne **Statut** affiche une icône Modifiée pour les images NEF qui ont été modifiées et enregistrées dans l’éditeur Capture NX 2 ou par ViewNX. Si le fichier contient plusieurs versions, le nombre de versions contenues dans l’image sera affiché dans cette colonne. Pour plus d’informations à propos de la version, veuillez vous référer à la section Versions du Chapitre 15, « Liste de modification ».

❑ Date de prise de vue

La colonne **Date de prise de vue** affiche la date à laquelle l’image a été créée.

❑ Date de modification

La colonne **Date de modification** affiche la date à laquelle l’image a été modifiée pour la dernière fois.

❑ Taille

La colonne **Taille** indique la taille du fichier, en Ko ou en Mo.

❑ Type

La colonne **Type** affiche le type de fichier de l’image.

❑ Informations supplémentaires

La colonne **Informations supplémentaires** affiche des informations supplémentaires concernant l'image. Vous ne pouvez pas trier les images en vous basant sur cette colonne.

 Icône Données XMP/IPTC 	L'icône Données XMP/IPTC est affichée à chaque fois que l'image en cours possède des données XMP/IPTC.
 Icône Annotation vocale 	L'icône Annotation vocale est affichée pour les images auxquelles une Annotation vocale est jointe.
 Icône Recadrage rapide 	Cette icône est affichée sur les photos prises en utilisant l'option de recadrage rapide de l'appareil photo.
 Icône Paire NEF + JPEG 	L'icône Paire NEF + JPEG est affichée pour les photos qui ont été prises en utilisant l'option de qualité d'image « NEF + JPEG » de l'appareil photo.
 Icône Protégée 	Les images pour lesquelles l'icône Protégée est affichée ne peuvent pas être modifiées dans Capture NX 2 tant qu'elles n'ont pas été déverrouillées. Vous pouvez verrouiller les images en utilisant soit le bouton de protection de l'appareil photo soit en activant l'option Protection du fichier dans le menu Fichier de Capture NX 2. Pour supprimer l'icône Protégée, allez dans le menu Fichier et sélectionnez l'élément Protection du fichier.


Ouvrir des images depuis le navigateur

Les images situées dans le navigateur peuvent être ouvertes dans l'éditeur soit en double-cliquant sur l'image choisie soit en sélectionnant plusieurs images et en utilisant la commande **Ouvrir une image** dans le menu **Fichier**. Alternativement, vous pouvez appuyer sur la touche Entrée de votre clavier pour ouvrir les images sélectionnées.

Si Capture NX 2 est ouvert sur un seul écran, l'ouverture d'une image entraîne automatiquement la réduction du navigateur. Pour empêcher que cela ne se produise, positionnez le navigateur sur un autre écran (en décrochant manuellement et en repositionnant le navigateur ou en utilisant l'option de l'espace de travail écran supplémentaire) ou utilisez l'espace de travail multifonctions.

La palette Dossiers

La palette **Dossiers** affiche les dossiers présents sur votre disque dur de la même manière que le système d'exploitation. La palette **Dossiers** de Capture NX 2 est maintenant divisée en deux sections : la section « Dossiers favoris » et la section « Structure des dossiers ».



Section Dossiers favoris

La section « Dossiers favoris » permet d'accéder rapidement aux dossiers les plus souvent utilisés et vous permet d'ajouter et de retirer des dossiers dans cette section.

Ajouter des favoris


Pour ajouter un dossier à la section « Dossiers favoris », cliquez sur un dossier et faites-le glisser de la section « Structure des dossiers » à la section « Dossiers favoris ».

Supprimer des favoris

Pour supprimer un dossier de la section « Dossiers favoris », cliquez à droite (Windows) ou effectuez un Contrôle + clic (Macintosh) sur le dossier que vous souhaitez supprimer et sélectionnez **Supprimer** dans le menu contextuel affiché.


Remarque : le fait de supprimer un favori ne supprimera pas le dossier ou son contenu de votre disque dur. Seul le lien vers ce dossier sera supprimé de votre ordinateur.

Cliquez sur la barre qui sépare la section « Dossiers favoris » et la section « Structure des dossiers » et faites-la glisser pour ajuster l'espace destiné à chacune des sections.




Section Structure des dossiers

La section « Structure des dossiers » affiche une vue hiérarchique des dossiers disponibles sur votre ordinateur. Utilisez cette section pour localiser un dossier spécifique et afficher le contenu de ce dossier dans le navigateur. Double-cliquez sur un dossier pour ouvrir le navigateur et afficher le contenu de ce dossier.



La palette Métadonnées

La palette **Métadonnées** contient une liste d'informations concernant l'image en cours ainsi que l'accès aux informations IPTC pour cette image. Utilisez cette palette pour revoir les informations d'appareil photo et d'exposition de l'image ainsi que pour ajouter des informations XMP/IPTC à une ou plusieurs images.




Section Informations du fichier & de l'appareil photo

Dans la section « Informations du fichier et de l'appareil », vous pouvez trouver des informations concernant l'appareil photo, l'heure et la date auxquelles la photo a été prise, les données d'exposition ainsi que les paramètres utilisés dans l'appareil photo qui ont affecté l'image en cours.

Lorsque plus d'une image sont sélectionnées, les informations qui sont partagées entre les images seront affichées tandis que les informations qui sont différentes dans chaque image seront indiquées par un « - ».

Cliquez sur le triangle afficher/masquer à côté de l'en-tête d'une section pour agrandir ou réduire cette section.

Cliquez sur la barre qui sépare la section « Informations du fichier et de l'appareil » et la section « Informations XMP/IPTC » et faites-la glisser pour ajuster l'espace destiné à chacune des sections.




Section Informations XMP/IPTC

La section « Informations XMP/IPTC » contient une liste normalisée de champs de texte qui peuvent être utilisés pour indiquer le copyright et les conditions d'utilisation de vos images. Le contenu de la section « Informations XMP/IPTC » a été conçu à l'origine pour simplifier et clarifier les informations nécessaires lorsque l'on partage des photos avec différentes publications.

Ces champs vous permettent d'ajouter des informations importantes en joignant à l'image des étiquettes telles que les étiquettes **Créateur**, **Titre**, **Mots-clés**, **Catégories** et **Origine**. Pour plus d'informations concernant les informations IPTC et la manière de les utiliser, veuillez vous rendre sur la page web suivante :

<http://www.iptc.org>.



Ajouter des informations d'image


Vous pouvez visualiser et modifier le contenu des différents champs IPTC des images à la fois dans le navigateur et dans l'éditeur.

Pour ajouter des informations IPTC à une ou plusieurs images, suivez les étapes suivantes :

- 1 Ouvrez la palette **Métadonnées** et agrandissez la section « Informations XMP/IPTC »




- 2 Sélectionnez une ou plusieurs images dans le navigateur. Alternativement, vous pouvez ajouter des informations IPTC à l'image en cours ouverte dans l'éditeur.



- 3 Saisissez des informations pour chaque champ dans lequel vous voudriez qu'il y ait des informations IPTC. Il n'est pas nécessaire de saisir une valeur dans chaque champ.

4 Cliquez sur le bouton **Appliquer**.



Lorsque plusieurs images sont sélectionnées, les informations qui sont partagées entre les images seront affichées tandis que les informations qui sont différentes dans chaque image seront indiquées par un « – ». Vous pouvez remplacer les différents contenus de chaque image par les mêmes informations en remplaçant le « – » par le texte de votre choix. Vous pouvez aussi effacer différentes informations simplement en effaçant le « – ».


Si vous faites une erreur et que vous voulez revenir aux contenus IPTC d'origine, cliquez sur le bouton **Réinitialiser** avant de cliquer sur **Appliquer**. Veuillez remarquer que, après avoir cliqué sur le bouton **Appliquer**, vous ne pourrez pas réinitialiser le contenu de la section « Informations XMP/IPTC ».

Copier et coller les informations IPTC


Les contenus de la section « Informations XMP/IPTC » peuvent être copiés d'une image pour les coller sur une ou plusieurs autres images. Pour copier et coller les informations IPTC, suivez les étapes suivantes :

- 1 Sélectionnez une image dans le navigateur. Alternativement, vous pouvez copier des informations IPTC depuis l'image actuellement ouverte dans l'éditeur.


 **Remarque** : les informations IPTC ne peuvent être copiées qu'à partir d'une seule image.



- 2 Allez dans le menu **Traitement par lot** et sélectionnez **Copier les informations IPTC**. Alternativement, vous pouvez cliquer sur le menu de traitement par lot situé à l'extrémité gauche de la barre d'outils d'étiquetage et d'évaluation et sélectionner **Copier les informations IPTC**.




- 3 Sélectionnez une ou plusieurs images dans le navigateur ou sélectionnez une autre image dans l'éditeur.



- 4 Allez dans le menu **Traitement par lot** et sélectionnez **Coller les informations IPTC**. Alternativement, vous pouvez cliquer sur le menu de traitement par lot situé à l'extrémité gauche de la barre d'outils d'étiquetage et d'évaluation et sélectionner **Coller les informations IPTC**.

Remarque : les informations IPTC peuvent être copiées dans plusieurs images ; cependant, le contenu IPTC existant sera remplacé par les informations IPTC copiées.




Créer des préréglages XMP/IPTC

Les préréglages XMP/IPTC vous permettent de créer une collection d'informations XMP/IPTC fréquemment utilisées qui peuvent être ensuite appliquées à une ou plusieurs images de manière plus efficace. Plusieurs préréglages XMP/IPTC peuvent être créés et vous pouvez ensuite y accéder dans Capture NX 2, ce qui vous permet de créer différents Préréglages XMP/IPTC pour différentes tâches.


Pour créer un préréglage XMP/IPTC, suivez les étapes suivantes :

- 1 Sélectionnez une image dans le navigateur. Alternativement, vous pouvez créer un préréglage IPTC à partir de l'image actuellement ouverte dans l'éditeur.


Remarque : un Préréglage XMP/IPTC ne peut être créé qu'à partir d'une seule image.



- 2 Allez dans le menu **Traitement par lot** et sélectionnez **Enregistrer comme préréglage XMP/IPTC**. Alternativement, vous pouvez cliquer sur le menu de traitement par lot situé à l'extrémité gauche de la barre d'outils d'étiquetage et sélectionner **Enregistrer comme préréglage XMP/IPTC**.




- 3 Dans la boîte de dialogue « Enregistrer préréglage XMP/IPTC » qui apparaît, saisissez le nom du nouveau préréglage XMP/IPTC. C'est le nom qui sera affiché dans le sous-menu **Charger le préréglage XMP/IPTC**.



- 4 Ensuite, contrôlez les champs qui seront créés dans le préréglage XMP/IPTC. Les champs qui contiennent une coche dans la case située à leur droite seront ajoutés au préréglage. Les champs qui contiennent des informations sont automatiquement cochés tandis que les champs qui sont vides ne sont pas cochés automatiquement.
- 5 Changez n'importe quel texte situé dans les champs si nécessaire et cochez ou décochez tous les champs supplémentaires que vous souhaitez ajouter ou supprimer du préréglage XMP/IPTC. Si vous cochez un champ vierge, ce préréglage XMP/IPTC, lorsqu'il sera chargé, effacera tout texte se trouvant dans ce champ dans les images auxquelles le préréglage XMP/IPTC est appliqué.

6 Cliquez sur **OK**.



Charger le préréglage XMP/IPTC

Après avoir créé un ou plusieurs préréglages XMP/IPTC en utilisant l'option **Enregistrer comme préréglage XMP/IPTC**, vous pouvez charger un préréglage XMP/IPTC dans une ou plusieurs images. Pour utiliser un préréglage XMP/IPTC pour charger des informations XMP/IPTC dans une ou plusieurs images, suivez les étapes suivantes :

- 1** Sélectionnez une ou plusieurs images dans le navigateur. Alternativement, vous pouvez ajouter des informations IPTC à une image ouverte dans l'éditeur.
- 2** Allez dans le menu **Traitement par lot** et sélectionnez le sous-menu **Charger le préréglage XMP/IPTC**, puis sélectionnez le préréglage XMP/IPTC que vous voulez charger dans vos images. Alternativement, vous pouvez sélectionner un préréglage XMP/IPTC depuis le sous-menu **Charger le préréglage XMP/IPTC** du menu de traitement par lot situé à gauche de la barre d'outils d'étiquetage et d'évaluation.




Gérer les préréglages XMP/IPTC

Les préréglages XMP/IPTC sont gérés à partir de la boîte de dialogue « Préférences ». Utilisez l'onglet « Préréglages XMP/IPTC » de la boîte de dialogue « Préférences » pour ajouter, supprimer, modifier, importer et exporter les préréglages XMP/IPTC.

Pour plus d'informations sur la gestion des préréglages XMP/IPTC, veuillez vous référer à la section « Préréglages XMP/IPTC » du Chapitre 7, « Préférences ».

Barre d'outils d'activités

La Barre d'outils d'activités permet d'accéder à trois des fonctions les plus souvent utilisées dans Capture NX 2 : espaces de travail, importation d'images et impression d'images.



Sélecteur d'espace de travail



Utilisez le Sélecteur d'espace de travail pour accéder aux différents espaces de travail disponibles dans Capture NX 2. Pour plus d'informations sur les espaces de travail, veuillez vous référer la section Espaces de travail du chapitre 8, « Interface ».

Lancer Nikon Transfer



Le bouton Lancer Nikon Transfer entraîne le chargement de Nikon Transfer dans une fenêtre séparée. Utilisez Nikon Transfer pour transférer des images depuis un appareil photo ou une carte compacte Flash connectés, avec la possibilité d'ajouter automatiquement des informations XMP/IPTC, de créer des copies de sauvegarde des images, ainsi que d'ouvrir automatiquement le Navigateur de Capture NX 2 pour afficher les images transférées.

Imprimer



Cliquez sur le bouton Imprimer pour ouvrir la boîte de dialogue « Mise en page pour l'impression » de Capture NX 2 et commencer l'impression de vos images. Pour plus d'informations sur la boîte de dialogue « Mise en page pour l'impression » de Capture NX 2, veuillez vous référer à la section « Imprimer » du Chapitre 18, « Menu Fichier ».

La barre d'outils

Barre des options d'outils

La barre des options d'outils se trouve juste en dessous de la barre d'outils et permet d'accéder à des contrôles spécifiques à un outil. L'outil de recadrage, l'autocorrecteur, les outils de type lasso, le pinceau, le dégradé de sélection et les outils Remplir / Supprimer utilisent tous la barre des options d'outils pour afficher des contrôles supplémentaires.

Outil de sélection directe



L'outil de sélection directe vous permet de sélectionner les différents objets de Capture NX 2.

- Plusieurs objets peuvent être sélectionnés en gardant enfoncée la touche Ctrl (Windows) ou la touche Commande (Macintosh) lors de la sélection d'objets supplémentaires.
- Une série d'objets peut être sélectionnée en cliquant sur le premier objet de la série, puis en maintenant appuyée la touche Maj et en cliquant sur le dernier objet de la série.
- Les points de contrôle dans une fenêtre image ainsi que les vignettes dans le navigateur peuvent être sélectionnés en cliquant dans la fenêtre et en dessinant un cadre autour des points de contrôle ou des vignettes que vous voulez sélectionner.

Les types d'objets suivants peuvent être sélectionnés :

- Points de contrôle
- Images dans le navigateur
- Étapes dans la palette **Liste de modification**

 **Remarque** : vous ne pouvez sélectionner qu'un seul type d'objet à la fois.

Raccourci
Touche A

Outil de déplacement



L'outil de déplacement vous permet de vous déplacer dans une image. Sélectionnez cet outil lorsque vous visualisez une image qui ne rentre pas dans la fenêtre image. Faites glisser le contenu de la fenêtre pour le repositionner.

Double-cliquez sur cet outil pour adapter l'image en cours à l'éditeur pour que l'image entière rentre dans l'espace disponible.

Raccourci

Touche H

Pour passer temporairement à l'outil de déplacement lorsqu'un autre outil est actif :
Barre d'espace

Outil de zoom



L'outil de zoom est utilisé pour agrandir et réduire une image. Sélectionnez cet outil et cliquez sur l'image à agrandir. Maintenez enfoncée la touche Alt (Windows) ou la touche Option (Macintosh) et cliquez pour réduire l'image.

Double-cliquez sur l'outil de zoom afin d'agrandir l'image en cours à 100 %.

Raccourci

Touche Z

Agrandir lorsqu'un autre outil est actif :
Ctrl + Barre d'espace (Windows)
Commande + Barre d'espace (Macintosh)

Réduire lorsqu'un autre outil est actif :
Ctrl + Alt + Barre d'espace (Windows)
Commande + Option + Barre d'espace (Macintosh)

Outil de rotation



L'outil de rotation est utilisé pour faire pivoter les images de 90° vers la droite ou vers la gauche. Cliquez sur ce bouton pour faire pivoter l'image de 90° dans le sens indiqué. Maintenez enfoncée la touche Alt (Windows) ou la touche Option (Macintosh) et cliquez sur ce bouton pour faire pivoter l'image de 90° dans l'autre sens. Pour choisir la direction de rotation, cliquez sur cette icône et maintenez le bouton enfoncé.

Vous pouvez faire pivoter plusieurs images à la fois en les sélectionnant dans le navigateur et en cliquant sur ce bouton.

La rotation d'une image dans l'éditeur crée une étape dans la palette **Liste de modification**, ce qui vous permet de supprimer la rotation à n'importe quel moment ultérieur. Lorsque vous enregistrez vos images au format de fichier NEF, vous pouvez supprimer la rotation une fois que l'image a été enregistrée ou fermée. La rotation d'une image se trouvant dans le navigateur sera appliquée de manière non-destructive, cependant aucune étape de rotation ne sera ajoutée à la palette **Liste de modification**.



Raccourci

Faire pivoter l'image de 90° vers la droite :

Ctrl + R (Windows)

Commande + R (Macintosh)

Faire pivoter l'image de 90° vers la gauche :

Ctrl + Maj + R (Windows)

Commande + Maj + R (Macintosh)

Outil Redresser



Sélectionnez ce bouton pour ajouter une étape **Redresser** à la palette **Liste de modification**. Dans l'étape **Redresser**, vous pouvez faire pivoter une image progressivement vers la droite ou vers la gauche ou bien vous pouvez tracer une ligne dans votre image qui devrait être soit horizontale soit verticale et laisser l'outil Redresser redresser automatiquement votre image.



Pour redresser votre image en utilisant l'outil Redresser, suivez les étapes suivantes :


1 Avec une image ouverte dans l'éditeur, cliquez sur l'outil Redresser dans la barre d'outils.

2 Localisez une ligne dans l'image qui devrait être soit verticale soit horizontale et cliquez sur le début de la ligne. Maintenez enfoncé le bouton de la souris et faites-la glisser sur toute la longueur de la ligne en relâchant le bouton lorsque vous avez atteint l'extrémité de la ligne. L'outil Redresser calculera ensuite la direction et le degré de rotation à appliquer à l'image pour que la ligne que vous avez décrite soit horizontale ou verticale.



3 Si vous avez fait une erreur en traçant la ligne, vous pouvez cliquer sur la ligne que vous avez ajoutée à l'image et ajuster l'un des deux points d'ancrage se trouvant aux extrémités de la ligne, ou bien vous pouvez retracer la ligne en cliquant de nouveau dans la fenêtre image et en faisant glisser la souris.

4 Par défaut, Capture NX 2 recadrera automatiquement l'image en utilisant les mêmes proportions pour masquer toutes les zones de l'image ne contenant pas d'informations d'image. Ces zones sans informations d'image sont créées lorsque l'image est pivotée et sont représentées par des pixels blancs. Pour empêcher Capture NX 2 de recadrer automatiquement l'image, cochez l'option **Image non recadrée** dans l'étape **Redresser** de la palette **Liste de modification**.



- 5 Si vous êtes satisfait de l'effet de redressement, continuez la modification de votre image en utilisant les autres outils disponibles dans Capture NX 2 ou enregistrez l'image. L'effet de redressement est maintenant appliqué à votre image. Pour supprimer l'effet de redressement, cliquez sur le bouton **Supprimer** qui se trouve en bas de l'étape **Redresser** dans la palette **Liste de modification** ou cliquez sur l'étape **Redresser** et appuyez sur la touche Supprimer de votre clavier.




Outil de recadrage



L'outil de recadrage vous permet de supprimer des zones des marges de votre image ou de modifier les proportions de votre image. Pour réaliser un recadrage de votre image, suivez les étapes suivantes :




- 1 Cliquez sur l'outil de recadrage dans la barre d'outils.
- 2 Dans la section options d'outils de la barre d'outils, déterminez la méthode de recadrage que vous voulez utiliser.
- 3 Cliquez sur la souris et faites-la glisser sur l'image dans la fenêtre image active pour faire une sélection. La zone en dehors de la sélection sera masquée pour vous permettre de vous focaliser sur le résultat de la sélection.
- 4 Cliquez sur n'importe quel bord ou coin de la sélection de recadrage pour modifier la taille et la forme du recadrage.



- 5 Double-cliquez dans le recadrage ou appuyez sur la touche Entrée pour appliquer le recadrage. Les informations d'image situées en dehors du recadrage vont être masquées et une nouvelle étape de **Recadrage** sera ajoutée à la palette **Liste de modification**. Si l'image est enregistrée au format NEF, vous pourrez supprimer l'étape **Recadrage** pour afficher de nouveau les informations masquées. Les informations masquées seront ignorées si l'image est enregistrée au format JPEG ou TIFF.

 **Remarque** : si le recadrage n'est pas appliqué avec la touche Entrée ou en double-cliquant à l'intérieur de la zone de recadrage, le recadrage sera ignoré.



L'outil de recadrage vous propose les options suivantes :

Méthode de recadrage

Choisissez l'une des trois méthodes de recadrage différentes.

☐ **Recadrage libre**

Cette méthode de recadrage vous permet de tracer librement un rectangle de recadrage.

☐ **Priorité aux proportions**

Choisissez l'une des proportions prédéterminées ou sélectionnez **Personnaliser** pour renseigner les proportions de votre choix. Cette méthode de recadrage limite l'outil de recadrage à la définition de rectangles qui correspondent à ces proportions.

Afficher les lignes de recadrage

Sélectionnez **Afficher les lignes de recadrage** pour afficher un quadrillage composé de neuf rectangles de tailles identiques superposé à l'image à l'intérieur du rectangle de recadrage. Les lignes de recadrage vous aident à recadrer l'image. En se basant sur la « règle de trois » photographique, les lignes de recadrage guident votre recadrage de manière à ce que les principaux points d'intérêt soient proches des points où s'entrecroisent les quatre lignes. Elles attirent également votre attention sur les lignes horizontales ou verticales naturelles de l'image, comme l'horizon ou un bâtiment élevé, qui souvent tirent avantage à se trouver près de l'une des quatre lignes.

Vous pouvez également choisir de superposer temporairement ces lignes à votre image en maintenant enfoncée la touche Alt (Windows) ou la touche Option (Macintosh) lorsque vous êtes en mode recadrage.



Raccourci
Touche C

Point de contrôle noir



Le point de contrôle noir vous permet de placer un point de contrôle directement sur votre image afin que la couleur cible devienne noire mais aussi que les teintes sombres de votre image soit neutralisées. Les points de contrôle noirs sont normalement placés sur ce qui devrait être le point le plus foncé de l'image et ils sont utilisés pour définir une extrémité de la gamme dynamique de l'image. L'option **Double seuil** dans la section « Histogramme » de la palette **Infos de la photo** est conçue spécifiquement pour vous aider à localiser les sections les plus foncées et les plus claires de votre image.




Image d'origine




Image finale

Pour ajouter un point de contrôle noir à votre image, suivez les étapes suivantes :

- 1 Cliquez sur l'icône point de contrôle noir dans la barre d'outils. Le curseur se transforme en curseur réticulaire.
- 2 Identifiez l'objet dont vous voulez qu'il soit le plus foncé de l'image et cliquez sur cet objet pour placer un point de contrôle noir. Une étape **Point de contrôle N/B/Neutre** sera ajoutée à la palette **Liste de modification**, avec une sous-étape Point de contrôle noir. Vous pouvez repositionner le Point de contrôle noir en cliquant dessus et en le faisant glisser. Veuillez remarquer que vous ne pouvez ajouter qu'un point de contrôle noir à chaque étape **Point de contrôle N/B/Neutre**.



- 3 Ajustez l'effet du point de contrôle noir soit en cliquant sur le curseur de luminosité et en le faisant glisser soit en renseignant une valeur directement dans le cadre de texte fourni dans la sous-étape Point de contrôle noir de l'étape **Point de contrôle N/B/Neutre** dans la palette **Liste de modification**.



Une fois qu'un point de contrôle noir a été ajouté à l'image, les options suivantes sont disponibles dans l'étape **Point de contrôle N/B/Neutre** de la palette **Liste de modification** :

Méthode du point de contrôle noir


Utilisez le menu déroulant de méthode du point de contrôle noir pour basculer entre le contrôle de la luminosité seule du point de contrôle noir et les valeurs individuelles de rouge, vert et bleu.

Méthode luminosité

La méthode **Luminosité** du point de contrôle noir change toujours la couleur que vous avez ciblée en définissant le point de contrôle noir en un noir neutre. C'est souvent la méthode la plus efficace car la plupart des imprimantes étalonnées fonctionnent mieux lorsque l'image contient un noir neutre. Dans ce mode, seul un curseur de luminosité vous est proposé sur le point de contrôle noir et il n'y a qu'un paramètre **Luminosité** dans la sous-étape Point de contrôle noir dans la palette **Liste de modification**.


Méthode RVB

La méthode **RVB** du point de contrôle noir vous permet de définir les valeurs individuelles de rouge, vert et bleu de la couleur la plus foncée de l'image. Cette option est utile si votre imprimante nécessite un noir non neutre. Dans ce mode, des curseurs rouge, vert et bleu individuels vous sont proposés sur le point de contrôle noir et il y a des entrées rouge, vert et bleu dans la sous-étape Point de contrôle noir de la palette **Liste de modification**.



Avancé

Cliquez sur le triangle afficher/masquer **Avancé** pour afficher les contrôles supplémentaires pour le point de contrôle noir. Les valeurs définies pour le point de contrôle noir sélectionné sont affichées, ce qui vous permet de saisir une nouvelle valeur directement afin d'ajuster l'effet du point de contrôle.



Point de contrôle neutre



Les points de contrôle neutres vous permettent de corriger une dominante couleur sur votre photographie en forçant la couleur cible à devenir une couleur neutre. Par défaut, le point de contrôle neutre modifie les valeurs chromatiques de la couleur cible de manière à ce que les valeurs rouge, verte et bleue de cette couleur soient égales. Lorsque l'on égalise les valeurs de rouge, vert et bleu pour une couleur spécifique, cette couleur devient neutre ou sans couleur ou teinte spécifique. Les points de contrôle neutre sont souvent très utiles si l'image contient un point de référence neutre, par exemple, une charte de gris. Lorsque vous sélectionnez un objet défini comme neutre, Capture NX 2 peut calculer la différence entre cet objet et la couleur qui représente actuellement cet objet. Le point de contrôle neutre supprimera la différence de couleur dans l'objet cible ainsi que dans le reste de l'image. Cela a pour résultat une bascule colorée qui affecte la totalité de l'image.

L'une des caractéristiques uniques des points de contrôle neutres que l'on trouve dans Capture NX 2 réside dans le fait que l'on peut ajouter plusieurs points de contrôle neutres à la même image. Cette fonction vous permet d'identifier différents objets et de neutraliser plus d'une dominante couleur qui peut apparaître dans l'image. Lorsque vous utilisez plusieurs points de contrôle neutres, chaque point de contrôle communiquera avec les autres points de contrôle neutres dans la même étape **Point de contrôle N/B/Neutre** de la palette **Liste de modification** pour affecter toute l'image, en corrigeant différents objets et en supprimant lors de ce processus plusieurs dominantes couleurs.





Image d'origine



Image finale

Pour ajouter un point de contrôle neutre à votre image, suivez les étapes suivantes :

- 1 Cliquez sur l'icône Point de contrôle neutre dans la barre d'outils. Le curseur se transforme en curseur réticulaire.
- 2 Identifiez un objet dont vous voulez qu'il soit neutre et cliquez sur cet objet pour placer un point de contrôle neutre. Une étape **Point de contrôle N/B/Neutre** sera ajoutée à la palette **Liste de modification**, avec une sous-étape Point de contrôle neutre. Vous pouvez repositionner le point de contrôle neutre en cliquant dessus et en le faisant glisser. Veuillez remarquer que vous pouvez ajouter plusieurs points de contrôle neutres.
- 3 Ajustez l'effet du point de contrôle neutre soit en cliquant sur les curseurs rouge, vert et bleu et en les faisant glisser soit en renseignant des valeurs directement dans les cadres de texte dans la sous-étape Point de contrôle neutre de l'étape **Point de contrôle N/B/Neutre** dans la palette **Liste de modification**.



Une fois qu'un point de contrôle neutre a été ajouté à l'image, les options suivantes sont disponibles dans l'étape **Point de contrôle N/B/Neutre** de la palette **Liste de modification** :

Méthode du point de contrôle neutre


Utilisez le menu déroulant de méthode du point de contrôle neutre pour basculer entre la possibilité de contrôler uniquement la balance des blancs du point de contrôle neutre et la possibilité d'affecter également la luminosité.

Méthode RVB

La méthode **RVB** du point de contrôle neutre affecte uniquement la balance des blancs dans l'image tout en maintenant la même luminosité.


Méthode Affecter la luminosité

La méthode **Affecter la luminosité** du point de contrôle neutre ajoute un curseur supplémentaire, le curseur **Luminosité**, et vous permet de modifier à la fois la balance des blancs et la luminosité.



Afficher la sélection

La case à cocher **Afficher la sélection** vous permet de voir où le point de contrôle neutre en cours affecte l'image. Les zones encrées en blanc sont affectées par le point de contrôle neutre tandis que les zones encrées en noir ne sont pas affectées par le point de contrôle neutre. Vous pouvez rapidement accéder à l'option **Afficher la sélection** en cliquant à droite (Windows) ou en effectuant un contrôle-clic (Macintosh) sur le point de contrôle neutre et en sélectionnant **Afficher la sélection**.




Sélecteur de couleurs

Le nuancier du **Sélecteur de couleurs** indique la couleur utilisée en tant que base pour l'effet du point de contrôle neutre. Le fait de cliquer sur le nuancier du **Sélecteur de couleurs** permet d'afficher le sélecteur de couleurs de Capture NX 2 et de sélectionner une couleur à appliquer à l'objet sélectionné par le point de contrôle neutre. L'un des meilleurs moyens d'utiliser le point de contrôle neutre est de placer le point de contrôle sur un objet représenté par une couleur universelle, puis de sélectionner la gamme de couleurs universelles correspondante dans le sélecteur de couleurs. Capture NX 2 propose trois des couleurs universelles les plus communes qui sont des couleurs que l'on voit régulièrement, comme la couleur du ciel, la couleur de la peau ou la couleur des feuilles. Par exemple, vous pouvez placer un point de contrôle neutre sur le ciel, cliquer sur le nuancier du **Sélecteur de couleurs**, ouvrir la section « Nuanciers » du sélecteur de couleur puis sélectionner une couleur parmi la gammes de couleurs universelles « Tons de ciel ». Cela effacera toute dominante couleur en supprimant dans toute l'image la différence entre la couleur cible du ciel et la couleur universelle du ciel définie.

Avancé

Cliquez sur le triangle afficher/masquer **Avancé** pour afficher les contrôles supplémentaires pour le point de contrôle neutre. Les valeurs définies pour le point de contrôle neutre sélectionné sont affichées, ce qui vous permet de saisir une nouvelle valeur directement afin d'ajuster l'effet du point de contrôle.

Cliquez sur le bouton **Réinitialiser** pour rétablir les valeurs par défaut du point de contrôle de couleur sélectionné.



Point de contrôle blanc



Le point de contrôle blanc vous permet de placer un point de contrôle directement sur votre image, pour que la couleur cible devienne blanche, ce qui constitue une première étape importante lors de la suppression d'une dominante couleur des tonalités claires de votre image. Les points de contrôle blancs sont normalement placés sur ce qui devrait être le point le plus clair de l'image et ils sont utilisés pour définir une extrémité de la gamme dynamique de l'image. L'option **Double seuil** dans la section « Histogramme » de la palette **Infos de la photo** est conçue spécifiquement pour vous aider à localiser les sections les plus foncées et les plus claires de votre image.





Image d'origine



Image finale

Pour ajouter un point de contrôle blanc à votre image, suivez les étapes suivantes :

- 1 Cliquez sur l'icône Point de contrôle blanc dans la Barre d'outils. Le curseur se transforme en curseur réticulaire.
- 2 Identifiez l'objet dont vous voulez qu'il soit le plus clair de l'image et cliquez sur cet objet pour placer un point de contrôle blanc. Une étape **Point de contrôle N/B/Neutre** sera ajoutée à la palette **Liste de modification**, avec une sous-étape Point de contrôle blanc. Vous pouvez repositionner le point de contrôle blanc en cliquant dessus et en le faisant glisser. Veuillez remarquer que vous ne pouvez ajouter qu'un point de contrôle blanc à chaque étape **Point de contrôle N/B/Neutre**.
- 3 Ajustez l'effet du point de contrôle blanc soit en cliquant sur le curseur de luminosité et en le faisant glisser soit en renseignant une valeur directement dans le cadre de texte fourni dans la sous-étape Point de contrôle blanc de l'étape **Point de contrôle N/B/Neutre** dans la palette **Liste de modification**.




Une fois qu'un point de contrôle blanc a été ajouté à l'image, les options suivantes sont disponibles dans l'étape **Point de contrôle N/B/Neutre** de la palette **Liste de modification** :

Méthode du point de contrôle blanc

Utilisez le menu déroulant de méthode du point de contrôle blanc pour basculer entre le contrôle de la luminosité seule du point de contrôle blanc et les valeurs individuelles de rouge, vert et bleu.

Méthode luminosité

La méthode **Luminosité** du point de contrôle blanc change toujours la couleur que vous avez ciblée en définissant le point de contrôle blanc en un blanc neutre. C'est souvent la méthode la plus efficace car la plupart des imprimantes étalonnées fonctionnent mieux lorsque l'image contient un blanc neutre. Dans ce mode, seul un curseur de luminosité vous est proposé sur le point de contrôle blanc et il n'y a qu'un paramètre **Luminosité** dans la sous-étape Point de contrôle blanc dans la palette **Liste de modification**.




Méthode RVB

La méthode **RVB** du point de contrôle blanc vous permet de définir les valeurs individuelles de rouge, vert et bleu de la couleur la plus claire de l'image. Cette option est utile si votre imprimante nécessite un blanc non neutre. Dans ce mode, des curseurs rouge, vert et bleu individuels vous sont proposés sur le point de contrôle blanc et il y a des entrées rouge, vert et bleu dans la sous-étape point de contrôle blanc de la palette **Liste de modification**.

Avancé

Cliquez sur le triangle afficher/masquer **Avancé** pour afficher les contrôles supplémentaires pour le point de contrôle blanc. Les valeurs définies pour le point de contrôle blanc sont affichées, ce qui vous permet de saisir une nouvelle valeur directement afin d'ajuster l'effet du point de contrôle.



Point de contrôle de couleur



Les points de contrôle de couleur représentent une méthode unique de réglage de la couleur et de la lumière dans une image. Chaque point de contrôle de couleur vous permet d'effectuer des modifications de couleur avancées de façon sélective, sans qu'il soit nécessaire de créer des sélections ou des masques.



Image d'origine






Image finale

Chaque point de contrôle de couleur placé sur un objet de votre image identifie les caractéristiques de la couleur ainsi que le niveau de détails de cet objet, ce qui vous permet d'ajuster sa couleur. En utilisant le curseur Taille, vous pouvez augmenter la portée ou l'échelle du point de contrôle de couleur en cours de sorte qu'il affecte les couleurs similaires des objets qui sont plus éloignés du point de contrôle de couleur. Chaque nouveau point de contrôle de couleur fonctionne avec d'autres points de contrôle de couleur lors de la même étape pour affecter de plus en plus d'objets spécifiques. L'utilisation de points de contrôle de couleur supplémentaires garantit que les réglages que vous faites seront appliqués à l'objet en cours uniquement. Le placement d'un point de contrôle de couleur sur un objet avec des paramètres par défaut empêche que d'autres points de contrôle de couleur n'affectent cet objet.

Pour ajouter un point de contrôle de couleur pour améliorer votre image, suivez les étapes suivantes :

- 1 Cliquez sur l'icône Point de contrôle de couleur dans la Barre d'outils. Le curseur se transforme en curseur réticulaire.
- 2 Cliquez sur un objet dans la fenêtre image active que vous voulez améliorer. Un point de contrôle de couleur sera placé sur l'image et une étape **Point de contrôle de couleur** sera ajoutée à la palette **Liste de modification**.
- 3 Ajustez le curseur Taille pour déterminer la portée du point de contrôle de couleur en cours sur l'image. Plus la valeur du curseur Taille est élevée, plus il y aura d'objets ayant des couleurs et des valeurs similaires telles que sélectionnées par le point de contrôle de couleur qui seront affectés.



4 Ajustez les curseurs restants liés au point de contrôle de couleur pour ajuster la couleur et la lumière de l'objet sélectionné.

Des points de contrôle de couleur supplémentaires peuvent être ajoutés à l'image en répétant les étapes répertoriées ci-dessus.

Pour supprimer un point de contrôle de couleur, cliquez sur le point de contrôle de couleur dans l'image ou dans la palette **Liste de modification** et appuyez sur la touche Supprimer du clavier.

Une fois qu'un point de contrôle de couleur a été ajouté à l'image, les options suivantes sont disponibles dans l'étape **Point de contrôle de couleur** de la palette **Liste de modification** :

Mode de point de contrôle de couleur

Le menu déroulant de mode de point de contrôle de couleur vous permet de déterminer quels éléments de l'objet en cours seront affectés par le point de contrôle de couleur. Alternativement, cliquez sur le triangle affiché en dessous du dernier curseur du point de contrôle. Cela vous permet de basculer entre le mode actuel et le mode Tout.

CLS

Le mode CLS est le mode par défaut et vous propose les curseurs de taille, luminosité, contraste et saturation.

TSL


Le mode TSL vous propose les curseurs de taille, teinte, saturation et luminosité.

RVB

Le mode RVB vous propose les curseurs de taille, rouge, vert et bleu.

Tout

Le mode Tout vous propose tous les curseurs disponibles : taille, teinte, saturation, luminosité, contraste, rouge, vert, bleu et chaleur.



Afficher la sélection

La case à cocher **Afficher la sélection** vous permet de voir où le point de contrôle de couleur en cours affecte l'image. Les zones encrées en blanc sont affectées par le point de contrôle tandis que les zones encrées en noir ne sont pas affectées. Vous pouvez rapidement accéder à l'option **Afficher la sélection** en cliquant à droite (Windows) ou en effectuant un Contrôle + clic (Macintosh) sur le point de contrôle de couleur et en sélectionnant **Afficher la sélection**.

Pour voir la sélection de plusieurs points de contrôle de couleur, sélectionnez plus d'un point de contrôle de couleur en maintenant enfoncée la touche Ctrl (Windows) ou la touche Commande (Macintosh), en cliquant sur plus d'un point de contrôle de couleur avec l'outil de sélection directe puis en sélectionnant **Afficher la sélection**. Cela affichera la sélection combinée des points de contrôle sélectionnés. Pour masquer la sélection pour plusieurs points de contrôle de couleur, sélectionnez de nouveau les mêmes points de contrôle de couleur et sélectionnez de nouveau **Afficher la sélection**. Alternativement, vous pouvez désactiver l'option **Afficher la sélection** pour chaque point de contrôle de couleur individuellement.

Protéger les détails

La case à cocher **Protéger les détails** limite les contrôles d'un Point de contrôle de couleur de sorte qu'il ne présente qu'un curseur **Taille** et empêche qu'un Point de contrôle de couleur n'affecte l'objet identifié par le Point de contrôle de couleur lorsque l'option **Protéger les détails** est activée. Un Point de contrôle de couleur avec l'option Protéger les détails activée agit de la même manière qu'un Point de contrôle de couleur avec tous les curseurs paramétrés à leurs valeurs par défaut. Utilisez cette fonction pour garantir qu'un Point de contrôle de couleur protège les valeurs de l'objet cible.

Sélecteur de couleurs

Le nuancier du **Sélecteur de couleurs** vous permet de sélectionner une couleur à l'aide du Sélecteur de couleurs et de changer l'objet sélectionné en lui appliquant cette couleur.

Mode


Le menu déroulant **Mode** détermine la manière dont tous les points de contrôle de couleur de l'étape en cours sont appliqués à l'image. Chaque mode utilise des algorithmes différents optimisés pour différents types d'images. Chaque étape qui utilise des points de contrôle de couleur contient un menu déroulant **Mode** où vous pouvez choisir l'un des modes disponibles. Pour utiliser plus d'un mode sur une image, vous devez créer une nouvelle étape Point de contrôle de couleur pour chaque mode différent. Les différents modes sont les suivants :

De base

Le mode de base est le mode le plus rapide et le plus direct pour appliquer les points de contrôle de couleur de l'étape en cours à votre image. Ce mode est recommandé pour les graphiques et les illustrations web.

Normal

Le mode normal est celui qui offre le meilleur équilibre de vitesse et de protection des détails. Ce mode est recommandé pour la majorité des images.



Avancé

Le mode avancé offre des résultats supérieurs lorsque l'on éclaircit les ombres ou que l'on travaille avec des images ayant un haut niveau de bruit ou de grain.

Cliquez sur le triangle afficher/masquer **Avancé** pour afficher les contrôles supplémentaires pour le point de contrôle de couleur. Les valeurs définies pour le point de contrôle de couleur sélectionné sont affichées, ce qui vous permet de saisir une nouvelle valeur directement afin d'ajuster l'effet du point de contrôle.

Raccourci

Ajouter un point de contrôle de couleur :

Ctrl + Maj + A (Windows)

Commande + Maj + A (Macintosh)

Dupliquer un point de contrôle de couleur :

Gardez la touche **Alt** enfoncée en sélectionnant et en faisant glisser un point de contrôle de couleur pour dupliquer ce dernier et placer le point de contrôle de couleur dupliqué à un nouvel emplacement (**Windows**)


Gardez la touche **Option** enfoncée en sélectionnant et en faisant glisser un point de contrôle de couleur pour dupliquer ce dernier et placer le point de contrôle de couleur dupliqué à un nouvel emplacement (**Macintosh**)

Cliquez sur le bouton **Réinitialiser** pour rétablir les valeurs par défaut du point de contrôle de couleur sélectionné.

Point de contrôle des yeux rouges




Le point de contrôle des yeux rouges vous permet de supprimer manuellement l'effet « yeux rouges » parfois causé par le flash.



Pour éliminer l'effet yeux rouges d'une image en utilisant le point de contrôle des yeux rouges, suivez les étapes suivantes :


- 1 Cliquez sur l'icône Point de contrôle des yeux rouges dans la Barre d'outils. Le curseur se transforme en curseur réticulaire.
- 2 Cliquez sur la partie rouge de l'œil qui contient un effet yeux rouges afin de placer un Point de contrôle des yeux rouges.
- 3 Contrôlez l'effet du point de contrôle des yeux rouges en utilisant le curseur de taille.



Autocorrecteur




L'autocorrecteur vous permet de réparer automatiquement des détails indésirables présents dans l'image. Utilisez cet outil pour supprimer des points de poussière, les tachetures ou les éléments perturbateurs, à l'aide d'un algorithme de fusion unique qui correspond à la structure, la couleur et la tonalité environnantes.



Pour utiliser l'autocorrecteur, suivez les étapes suivantes :

- 1 Cliquez sur l'icône de l'autocorrecteur dans la barre d'outils. Le curseur se transformera en curseur pinceau et les contrôles de l'autocorrecteur seront affichés dans la barre des options d'outils.
- 2 Modifiez l'option **Taille** dans la barre des options d'outils.
- 3 Cliquez sur l'objet que vous voulez remplacer automatiquement et peignez-le tout entier. Assurez-vous que toutes les parties de l'objet qui devront être remplacées sont peintes avant de relâcher le bouton de la souris. Ne vous inquiétez pas si vous n'êtes pas très précis lorsque vous peignez l'objet. En effet, si vous peignez un peu l'extérieur de l'objet, le résultat sera meilleur.
- 4 Si vous faites une erreur, utilisez la commande **Annuler** dans le menu **Édition** ou cliquez sur le bouton **Réinitialiser** dans l'étape **Autocorrecteur** qui a été ajoutée dans la palette **Liste de modification**.



L'autocorrecteur vous propose les commandes suivantes :

Taille

Lorsque l'on change l'option **Taille**, cela augmente ou diminue la taille du pinceau.

Raccourci

Touche R

Diminuer la taille du pinceau : [
Augmenter la taille du pinceau :]

Point de contrôle de la sélection



Les points de contrôle de sélection utilisent la technologie U Point pour appliquer de manière sélective l'effet d'une amélioration. Vous pouvez utiliser un point de contrôle de sélection pour appliquer de manière sélective n'importe quelle amélioration se trouvant soit dans le menu **Réglage** soit dans le menu **Filtre**.

Pour utiliser un point de contrôle de sélection, suivez les étapes suivantes :

- 1 Ajoutez une amélioration à l'image depuis les menus **Réglage** ou **Filtre**. Utilisez les commandes de l'amélioration pour obtenir le résultat souhaité.
- 2 Cliquez sur l'icône Point de contrôle de sélection dans la barre d'outils.
 - a. Si vous cliquez sur l'icône (+) pour le point de contrôle de sélection, le curseur **Masque d'application** dans la section **Sélection** de la palette **Liste de modification** passera automatiquement à 0 %, après avoir ajouté le premier point de contrôle de sélection, masquant ainsi l'effet de l'amélioration en cours. Cliquez sur l'image pour ajouter un point de contrôle de sélection avec le curseur Opacité réglé automatiquement sur 100 %. Cela aura pour résultat que l'effet de l'amélioration en cours ne sera appliqué qu'à la zone sélectionnée par le point de contrôle.
 - b. Si vous cliquez sur l'icône (–) pour le point de contrôle de sélection, cliquez sur l'image pour ajouter à l'image un point de contrôle de sélection avec le curseur opacité réglé automatiquement sur 0 %. L'amélioration est appliquée à toute l'image, à l'exception de la zone sélectionnée par le point de contrôle.
- 3 Réglez les curseurs de taille et d'opacité pour obtenir le résultat souhaité. Plus la valeur de la taille est élevée, plus il y aura d'objets similaires à l'objet sélectionné par le point de contrôle qui seront également sélectionnés. Plus le curseur d'opacité est élevé, plus l'amélioration en cours sera appliquée aux objets par le point de contrôle.
- 4 Ajoutez des points de contrôle de sélection supplémentaires, ou utilisez le pinceau pour encore modifier l'endroit où l'amélioration en cours est appliquée à l'image.



Raccourci

Ctrl + Maj + C (Windows)

Commande + Maj + C (Macintosh)

Outils de type lasso



Les outils de type lasso vous permettent de créer une sélection sur vos images qui limitera la zone où une amélioration affectera votre image. La sélection créée par les outils de type lasso limite également l'effet du pinceau ainsi que celui des outils Dégradé de sélection et Remplir / Supprimer. Vous pouvez utiliser les outils de type lasso pour limiter le placement de toute amélioration se trouvant dans les menus **Réglage** ou **Filtre**, ainsi que les points de contrôle de couleur, noirs, neutres et blancs.

Vous pouvez choisir parmi quatre outils de type lasso. Vous pouvez sélectionner l'un de ces quatre outils en maintenant enfoncé le bouton de la souris sur l'icône des outils de type lasso dans la barre d'outils et en sélectionnant l'un des outils qui apparaissent.



Outils de type lasso

L'outil de type lasso est l'outil de type lasso par défaut et il vous permet de tracer librement une sélection sur l'image.

Outil de lasso polygonal

L'outil de lasso polygonal vous permet de tracer une sélection en connectant des points d'ancrage à l'aide de lignes droites. Ces points d'ancrage peuvent être déplacés pour modifier la sélection tout en conservant les lignes droites allant jusqu'aux autres points d'ancrage.

Remarque : toute sélection supplémentaire supprimera ces points d'ancrage.

Outil de sélection rectangulaire

L'outil de sélection rectangulaire vous permet de tracer une sélection rectangulaire.

Maintenez enfoncée la touche Maj pendant que vous tracez la sélection afin que la sélection soit un carré.

Maintenez enfoncée la touche Alt (Windows) ou la touche option (Macintosh) pendant que vous tracez la sélection afin de tracer cette dernière en partant du centre plutôt que du coin.

Outil de sélection ovale

L'outil de sélection ovale vous permet de dessiner une sélection arrondie.


Maintenez enfoncée la touche Maj pendant que vous tracez la sélection afin que la sélection soit un cercle.

Maintenez enfoncée la touche Alt (Windows) ou la touche option (Macintosh) pendant que vous tracez la sélection afin de tracer cette dernière en partant du centre plutôt que du coin.

Pour réaliser une sélection en utilisant les outils de type lasso, suivez les étapes suivantes :

- 1 Cliquez sur l'icône des outils de type lasso dans la barre d'outils. Si vous sélectionnez l'icône (+) à côté de l'icône des outils de type lasso vous pourrez créer une sélection grâce à laquelle seuls les objets contenus dans la sélection seront affectés. Si vous sélectionnez l'icône (-) à côté de l'icône des outils de type lasso vous pourrez créer une sélection grâce à laquelle seuls les objets situés en dehors de la sélection seront affectés.

- 2 Cliquez et tracez une sélection autour des objets que vous souhaitez affecter dans la fenêtre image active.
- 3 Pour agrandir la sélection, assurez-vous que l'icône (+) est sélectionnée puis cliquez sur la souris et faites-la glisser en dehors de la sélection.
- 4 Pour diminuer la sélection, sélectionnez l'icône (-) et faites glisser la souris à l'intérieur de la sélection.
- 5 Pour déplacer la sélection, assurez-vous que l'icône (+) est sélectionnée et cliquez sur la zone sélectionnée pour repositionner la sélection.
- 6 Une fois que vous avez terminé de modifier la sélection, sélectionnez une amélioration depuis les menus **Réglage** ou **Filtre**. Cette amélioration n'est appliquée que dans la zone définie par votre sélection. Si vous avez créé une sélection lors d'une étape qui contient déjà une amélioration, vous pouvez utiliser le pinceau ainsi que les outils Dégradé de sélection et Remplir / Supprimer pour ajouter l'amélioration en cours à l'image ou la supprimer de l'image uniquement dans la sélection.
- 7 Pour supprimer la sélection, double-cliquez dans la fenêtre image active ou allez dans le menu **Édition** et sélectionnez **Désélectionner tout**.



Les outils de type lasso vous proposent les options suivantes dans la barre des options d'outils :

Lissage contours

L'option **Lissage contours** vous permet de lisser le bord de la sélection effectuée par les outils de type lasso.



Raccourci

Outils de type lasso : **Touche L**

Outils de sélection : **Touche M**

Outil Pinceau




Le pinceau vous permet d'appliquer ou de supprimer sélectivement les améliorations de l'étape en cours. Vous pouvez utiliser le pinceau pour appliquer de manière sélective n'importe quelle amélioration se trouvant dans les menus **Réglage** ou **Filtre**, ainsi que les points de contrôle de couleur, noirs, neutres et blancs.

Remarque : si vous commencez à peindre une sélection sans amélioration active ou dans une nouvelle étape encore vierge, l'affichage de la sélection sera automatiquement réglée sur le mode Incrustation. En mode Incrustation, la sélection sera affichée d'une couleur semi-transparente superposée à votre image. Après avoir sélectionné une amélioration depuis les menus **Réglage** ou **Filtre**, l'affichage de la sélection repassera automatiquement au mode « Aucun », garantissant que vous ne verrez que l'amélioration sélectionnée appliquée à l'endroit que vous avez peint avec le pinceau.



Pour utiliser le pinceau, suivez les étapes suivantes :

- 1 Sélectionnez une amélioration à appliquer à votre image soit depuis le menu **Réglage** soit depuis le menu **Filtre**.




- 2 Cliquez sur l'icône Pinceau depuis la Barre d'outils. Cliquez sur l'icône (+) si vous souhaitez appliquer l'amélioration en cours à la zone que vous allez peindre, ou cliquez sur l'icône (-) si vous souhaitez appliquer l'amélioration en cours à toute l'image, à l'exception de la zone que vous allez peindre.

Remarque : si vous cliquez d'abord sur l'icône (+), le curseur de sélection de base dans la section de sélection de l'étape en cours dans la palette **Liste de modification** passera automatiquement à 0 % après la première utilisation du pinceau, ce qui vous permettra d'ajouter l'amélioration uniquement à la zone que vous peignez. Vous pouvez régler le curseur de sélection de base à n'importe quel moment et le placer à une valeur différente.

- 3 Dans la barre des options d'outils, réglez les paramètres de **Taille**, **Dureté du pinceau** et **Opacité** du pinceau.



- 4 Cliquez sur la souris et faites-la glisser dans la fenêtre image active pour ajouter ou supprimer l'effet, selon que vous avez sélectionné l'icône (+) ou (-).



- 5 À n'importe quel moment, passez au mode inverse en cliquant soit sur (+) soit sur (-) pour agrandir ou réduire la sélection tracée. Vous pouvez passer temporairement au mode inverse en maintenant enfoncée la touche Alt (Windows) ou la touche Option (Macintosh).
- 6 Pour supprimer une sélection créée par l'outil pinceau, cliquez sur le bouton Supprimer se trouvant dans la section d'informations de sélection de l'étape en cours à côté de la section « Masque pinceau et remplissage ». Alternativement, assurez-vous que la fenêtre image est active en cliquant sur la barre de titre de la fenêtre image et appuyez sur la touche Supprimer.

Le Pinceau vous propose les options suivantes dans la Barre des options d'outils:



Dureté du pinceau

La modification de l'option **Dureté du pinceau** affecte la forme du pinceau, allant d'un pinceau à bord doux à un pinceau à bord dur.

Raccourci

Diminuer la dureté du pinceau :

Maj + [

Augmenter la dureté du pinceau :

Maj +]

Opacité

La modification de l'option **Opacité** augmente ou diminue l'opacité des coups de pinceau qui sont appliqués.

Si vous augmentez cette valeur, le pinceau appliquera plus d'améliorations de l'étape en cours à l'image lors de l'utilisation du mode **(+)** du pinceau ou bien il supprimera plus d'améliorations de l'étape en cours de l'image lors de l'utilisation du mode **(-)** du pinceau.

Raccourci

Les chiffres de 0 à 9 définissent l'opacité du pinceau par incrément de 10 %. Par exemple, 1 = 10 %, 2 = 20 % et 0 = 100 %. Lorsque vous appuyez sur un autre chiffre après le premier, l'opacité est réglée plus précisément par incrément de 1 %. Par exemple, si vous tapez rapidement 55, l'opacité est réglée à 55 %, tandis que si vous tapez rapidement 06 vous obtiendrez une opacité de 6 %.

Commandes de pression

Le menu déroulant **Commandes de pression** vous permet de contrôler les différents éléments de pinceau lors de l'utilisation d'un périphérique d'entrée sensible à la pression, tel qu'une tablette graphique.

Les différentes options disponibles dans le menu déroulant **Commandes de pression** sont les suivantes :

Taille

L'option **Taille** vous permet de contrôler la taille du pinceau en utilisant la pression du périphérique d'entrée sensible à la pression. Si vous appliquez une plus grande pression, le pinceau sera plus grand tandis que si vous appliquez une moins grande pression le pinceau sera plus petit. La taille maximale du pinceau est basée sur l'option **Taille**.

Opacité

L'option **Opacité** vous permet de contrôler l'opacité du pinceau en utilisant la pression du périphérique d'entrée sensible à la pression. Si vous appliquez une plus grande pression, l'opacité sera plus élevée tandis que si vous appliquez une moins grande pression l'opacité sera moins élevée. L'opacité maximale du pinceau est basée sur l'option **Opacité**.

Opacité et Taille

L'option **Opacité et Taille** vous permet de contrôler à la fois la taille et l'opacité du pinceau en utilisant la pression du périphérique d'entrée sensible à la pression. Si vous appliquez une plus grande pression, le pinceau sera plus grand avec une opacité plus élevée tandis que si vous appliquez une moins grande pression le pinceau sera plus petit avec une opacité moins élevée. La taille et l'opacité maximales du pinceau sont basées sur les options **Taille** et **Opacité**.

Aucune

L'option **Aucun** garantit que ni la taille ni l'opacité ne sont affectées lors de l'utilisation d'un périphérique d'entrée sensible à la pression.

Raccourci

Touche B

Outils de dégradé de sélection



Les outils de dégradé de sélection vous permettent de réaliser un fondu progressif entre l'application et la suppression des effets de l'étape en cours sur votre image. Vous pouvez utiliser le pinceau pour appliquer de manière sélective n'importe quelle amélioration se trouvant dans les menus **Réglage** ou **Filtre** ainsi que les points de contrôle de couleur, noirs, neutres et blancs.



Remarque : si vous commencez à appliquer une sélection sans amélioration active ou dans une nouvelle étape encore vierge, l'affichage de la sélection sera automatiquement réglée sur le mode Incrustation. En mode Incrustation, la sélection sera affichée d'une couleur semi-transparente superposée à votre image. Après avoir sélectionné une amélioration depuis les menus **Réglage** ou **Filtre**, l'affichage de la sélection repassera automatiquement au mode « Aucun », garantissant que vous ne verrez que l'amélioration sélectionnée appliquée à l'endroit que vous avez indiqué avec l'outil dégradé de sélection.

Vous pouvez choisir parmi deux outils de dégradé de sélection. Vous pouvez sélectionner l'un de ces outils en maintenant enfoncé le bouton de la souris sur l'icône Dégradé de sélection dans la barre d'outils et en sélectionnant l'un des outils qui apparaissent.

Outil de dégradé linéaire

L'outil de dégradé linéaire ajoute l'effet en cours à l'image avec une transition progressive de l'application au masquage de l'effet sur une ligne droite, les points de direction, de début et de fin étant déterminés par la ligne tracée lors de l'application de cet outil.

Outil de dégradé radial

L'outil de dégradé radial ajoute l'effet en cours à l'image selon un motif circulaire, avec une transition progressive de l'application au masquage de l'effet partant d'un point central, les points de centre, début et fin étant déterminés par la ligne tracée lors de l'application de cet outil.

Pour utiliser un outil de dégradé de sélection pour appliquer de manière sélective les améliorations de l'étape en cours à votre image, suivez les étapes suivantes :

- 1** Sélectionnez une amélioration à appliquer à votre image soit depuis le menu **Réglage** soit depuis le menu **Filtre**.
- 2** Cliquez sur l'icône de dégradé de sélection depuis la barre d'outils. Cliquez sur l'icône **(+)** si vous souhaitez déterminer tout d'abord l'endroit où commence l'amélioration, ou cliquez sur l'icône **(-)** si vous souhaitez déterminer tout d'abord l'endroit où l'amélioration se termine.

3 Cliquez sur la souris et tracez une ligne dans la fenêtre image active. Selon que vous choisissiez l'icône (+) ou l'icône (-), le point où vous commencez la ligne représentera soit l'endroit où l'effet est appliqué à l'image à 100 % soit l'endroit où l'effet est totalement supprimé de l'image. Si vous utilisez l'outil de dégradé linéaire, l'amélioration sera appliquée sur une ligne droite, en suivant la direction de la ligne que vous avez créée. Si vous utilisez l'outil de dégradé radial, l'amélioration sera appliquée selon un motif circulaire, en partant du point que vous avez sélectionné en cliquant d'abord sur l'image.




4 Une fois que vous aurez défini le dégradé, la ligne que vous avez créée sera toujours visible, avec les points d'ancrage de début, milieu et fin. Cliquez sur un point d'ancrage pour repositionner le dégradé et contrôler l'effet du dégradé sur l'image.

5 À n'importe quel moment, passez au mode inverse en cliquant soit sur (+) soit sur (-) pour ajouter un autre dégradé. Chaque dégradé supplémentaire se fondera avec les dégradés appliqués précédemment. Vous pouvez mélanger différents types de dégradés (linéaires et radiaux) ainsi que les options (+) et (-).

Remarque : une fois que vous aurez ajouté un dégradé supplémentaire, les points d'ancrage du dégradé appliqué précédemment ne seront plus accessibles.

6 Pour supprimer une sélection créée par un outil de dégradé, cliquez sur le bouton Supprimer se trouvant dans la section d'informations de sélection de l'étape en cours à côté de la section « Masque pinceau et remplissage ».



Les commandes suivantes vous sont proposées pour les outils de dégradé de sélection dans la barre des options d'outils :



Plage du dégradé

Le curseur de plage du dégradé vous permet de modifier les valeurs du prochain dégradé qui sera appliqué à l'image. Les valeurs représentent le pourcentage d'opacité et vous permettent de définir les valeurs maximale, minimale et médiane du dégradé. En déplaçant le point central, vous pouvez faire en sorte que la transition du dégradé soit plus rapide d'un côté du point central et plus progressive de l'autre côté.

Outil Remplir / Supprimer



Les outils Remplir / Supprimer vous permettent soit d'appliquer les améliorations des étapes en cours soit d'effacer les sélections réalisées par le pinceau, les outils de dégradé ou l'outil Remplir, soit sur toute l'image soit sur la zone définie par une sélection créée par les outils de type lasso.

Pour appliquer ou supprimer les améliorations de l'étape en cours, suivez les étapes suivantes :

- 1** Cliquez sur l'icône des outils Remplir / Supprimer dans la barre d'outils. Cliquez sur l'icône **(+)** pour appliquer les améliorations de l'étape en cours ou cliquez sur l'icône **(-)** pour effacer la sélection faite précédemment par un pinceau, un outil de dégradé ou l'outil Remplir. Le curseur va alors changer.
- 2** Cliquez dans la fenêtre image active pour soit appliquer soit supprimer les améliorations de l'étape en cours, selon que vous avez choisi l'icône **(+)** ou l'icône **(-)**. S'il y a une sélection qui a été faite à l'aide de l'un des outils de type lasso, cliquez dans une zone sélectionnée pour appliquer ou supprimer l'effet de cette amélioration dans cette zone.
- 3** Pour supprimer une sélection créée par l'outil Remplir ou Supprimer, cliquez sur le bouton Supprimer se trouvant dans la section d'informations de sélection de l'étape en cours à côté de la section « Masque pinceau et remplissage ». Alternativement, assurez-vous que la fenêtre image est active en cliquant sur la barre de titre de la fenêtre image et appuyez sur la touche Supprimer.

Vue globale

La section **Vue globale** affiche toujours l'image toute entière, même si la fenêtre image active n'affiche qu'une partie agrandie de l'image. Lorsque l'image est agrandie, les zones visibles dans la fenêtre image active sont représentées sous la forme d'un rectangle superposé à la totalité de l'image. Faites glisser le rectangle pour modifier ce qui est affiché dans la fenêtre image active.




À droite de la vignette dans la Vue globale se trouve une commande de zoom accompagnée d'une valeur qui indique le facteur de zoom actuel. Vous pouvez modifier le facteur de zoom actuel en cliquant sur l'icône , sur l'icône , en déplaçant le curseur ou en renseignant directement le facteur de zoom de votre choix.

La Vue globale peut être masquée ou affichée en cliquant sur le bouton agrandir/réduire.

Liste de modification

La palette **Liste de modification** est l'emplacement principal de toutes les commandes de Capture NX 2. La palette **Liste de modification** a été fortement améliorée, de nombreux outils et fonctions ayant été déplacés pour être plus accessibles. De plus, le flux de travail lors de l'utilisation de la palette **Liste de modification** a été modernisé en améliorant l'interaction avec les étapes et les améliorations.



Introduction à la Liste de modification


La palette **Liste de modification** stocke par ordre chronologique toutes les améliorations qui ont été appliquées à votre image. La palette **Liste de modification** peut être utilisée en guise d'historique vous permettant de revenir en arrière et de modifier les réglages précédemment effectués sur vos images.

Toutes les améliorations que vous appliquez à vos images dans Capture NX 2 sont enregistrées dans la palette **Liste de modification**. Le contenu de la palette **Liste de modification** est enregistré lorsque vous enregistrez le fichier sous forme de fichier NEF.

Étant donné que la palette **Liste de modification** décrit de manière chronologique les améliorations appliquées à votre image, vous pouvez utiliser la palette **Liste de modification** pour revenir à une amélioration précédente et en ajuster les paramètres. Pour ce faire, double-cliquez sur l'étape ou l'amélioration que vous souhaitez modifier ou bien cliquez une seule fois sur le triangle afficher/masquer à côté de cette étape ou amélioration pour en afficher le contenu. Une fois que vous avez affiché le contenu d'une amélioration, vous pouvez modifier les paramètres appliqués.

En modifiant une étape précédente, vous désactiveriez temporairement toutes les étapes effectuées après l'étape que vous modifiez. Lorsque vous aurez terminé de modifier cette étape, cochez la case « Appliquer » située à côté de la dernière étape que vous voulez à nouveau appliquer. Capture NX 2 appliquera automatiquement toutes les étapes entre l'étape que vous venez de modifier et la dernière étape cochée. Pour empêcher que cela ne se produise, activez l'option **Garder toutes les étapes actives (processeur rapide requis)** dans la section « Général » de la boîte de dialogue « Préférences ».

Les commandes suivantes sont communes à l'ensemble de la palette **Liste de modification** et vous permettent de contrôler les fonctions et les améliorations qui sont présentées dans la palette **Liste de modification** :




① Triangles afficher/masquer	Le triangle afficher/masquer permet d'afficher et de masquer le contenu de la section ou de l'amélioration. Cliquez sur le triangle pour basculer entre l'affichage et le masquage du contenu de la section ou de l'amélioration associée.
② Case à cocher Appliquer	Les cases à cocher Appliquer sont utilisées pour activer ou désactiver les améliorations. Lorsque l'on effectue des réglages sur une amélioration, la case à cocher Appliquer est automatiquement activée ; pour désactiver l'amélioration, décochez tout simplement la case.
③ Bouton Réinitialiser	Le bouton Réinitialiser est proposé pour chaque section dans la section « Développement » et est proposé pour chaque amélioration dans la section « Réglage ». Le bouton Réinitialiser renvoie la section ou l'amélioration active au dernier état avant l'opération en cours. Si vous cliquez sur le bouton Réinitialiser dans l'une des sections de la section « Développement » les réglages de cette section reviennent aux améliorations qui précèdent les changements qui viennent d'être faits.
④ Bouton Supprimer	Le bouton Supprimer n'est proposé que pour les améliorations de la section « Réglage ». En cliquant sur le bouton Supprimer , vous supprimez cette amélioration de la section « Réglage » ou supprimez la sélection créée dans la section « Informations de sélection » d'une étape de la section « Réglage ».

Version

Le menu **Version** se trouve maintenant en haut de la palette **Liste de modification** et vous offre un contrôle direct de cette fonction puissante. Cette fonctionnalité permet de travailler plus efficacement avec plusieurs versions différentes de la même image à l'intérieur d'un fichier image unique. Deux types différents de version sont disponibles et l'accès à ces versions se fait par le biais de ce menu.

La version en cours est affichée dans le menu **Version**. Cliquez sur le menu pour accéder à l'une des autres versions.

Le menu **Version** vous propose les options suivantes :



Original

La version **Original** est toujours présente dans le menu **Version** et vous permet de faire revenir rapidement l'image à son état d'origine, avant les modifications apportées dans Capture NX 2. Avec les fichiers NEF RAW, la version originale fera revenir tous les réglages à l'état qui avait été défini par l'appareil photo au moment de la capture.

Dernier enregistrement

La version **Dernier enregistrement** devient disponible dans le menu **Version** pour les fichiers NEF dès que l'image est enregistrée. Cette version vous permet de faire revenir la **Liste de modification** à l'état dans lequel elle se trouvait au moment du dernier enregistrement.

(En cours)

La version **(En cours)** est temporairement disponible à chaque fois que des modifications ont été apportées à une image et que le menu **Version** est basculé vers une autre version. Cette version vous permet de basculer rapidement de l'une des versions disponibles à l'état en cours pour contrôler les différences entre cette version et l'état en cours.

Nouvelle version

Pour créer une version personnalisée, sélectionnez l'option **Nouvelle version** dans le menu **Version**. Après avoir sélectionné **Nouvelle version**, saisissez un nom pour la nouvelle version et cliquez sur **OK**. Une entrée est ajoutée au menu **Version** avec ce nom, cette entrée contenant l'état de la palette **Liste de modification** au moment où la version a été créée. Grâce à la nature non destructive de Capture NX 2, vous pouvez créer un nombre virtuellement illimité de versions, basculer d'une version à la version suivante, et enregistrer ces versions pour les réutiliser plus tard, le tout sans altérer les informations d'image d'origine.




Modifier les versions

Vous pouvez aussi modifier les versions personnalisées qui ont été ajoutées, ce qui vous permet de renommer ou de supprimer les versions personnalisées répertoriées dans le menu **Version**. Sélectionnez l'option **Modifier les versions** dans le menu **Version**, sélectionnez la version que vous voulez modifier puis sélectionnez le bouton **Renommer** ou le bouton **Supprimer**.

Menu Traitement par lot

Le menu Traitement par lot dans la **Liste de modification** vous permet d'accéder rapidement à des outils pouvant être utilisés pour copier et coller des réglages et des informations XMP/IPTC, et créer et charger des fichiers de paramètres pour le traitement par lot.



Section Développement

La section « Développement », qui auparavant était l'étape **Réglages de base** dans Capture NX Version 1, a été fortement améliorée dans Capture NX 2. Cette section vous propose des améliorations spécifiques à l'appareil photo et au format RAW ainsi qu'un nouveau mode « Correction rapide » qui peut être utilisé sur n'importe quel format de fichier.


Remarque : les améliorations de la section « Développement » ne peuvent être ni supprimées ni appliquées de manière sélective.

Pour utiliser la section « Développement », suivez les étapes suivantes :


- 1 Cliquez sur le triangle afficher/masquer à côté de la section « Développement » pour afficher son contenu.



- 2 Pour les fichiers NEF RAW, cliquez sur le triangle afficher/masquer à côté de **Paramètres de l'appareil photo** pour régler les différents paramètres disponibles dans votre appareil photo.



- 3 Pour les fichiers NEF RAW ainsi que les fichiers JPEG et TIFF, vous pouvez utiliser la section « Correction rapide » pour réaliser des réglages afin d'accéder aux améliorations souvent utilisées pour les images.



- 4 Enfin, cliquez sur le triangle afficher/masquer à côté de la section **Corrections de l'appareil photo et l'objectif** pour utiliser les améliorations spéciales disponibles pour les fichiers NEF RAW ainsi que les commandes spécifiques à l'objectif.




- 5 Après avoir réalisé des réglages dans la section « Développement », vous pouvez ajouter des étapes dans la section « Réglage » en sélectionnant des améliorations dans les menus **Réglage** et **Filtre** ou en utilisant les divers outils proposés par la Barre d'outils.

La section « Développement » vous propose la section Paramètres de l'appareil photo, la section Correction rapide et la section Corrections de l'appareil et de l'objectif.

Paramètres de l'appareil photo RAW uniquement


La section **Paramètres de l'appareil photo** vous permet de contrôler les options définies dans l'appareil photo au moment où la photo a été prise. Dans cette section, vous pouvez modifier les paramètres Balance des blancs, Optimisation d'image, Ne pas utiliser l'Optimisation d'image et les paramètres D-Lighting actif.



Balance des blancs

La fonction **Balance des blancs** est conçue pour vous permettre de modifier la balance des blancs qui a été définie dans votre image. Le fait de modifier la balance des blancs vous permet non seulement de corriger le paramètre de balance des blancs qui avait été choisi à l'origine mais aussi de modifier la balance des blancs afin d'introduire un ton froid ou chaud dans l'image.

Dans la boîte de dialogue Balance des blancs, vous pouvez soit sélectionner une température de couleur pour la balance des blancs soit définir un point gris depuis l'intérieur de l'image.



☐ Définir la température de couleur

Dans ce mode, vous pouvez permettre à Capture NX de calculer automatiquement la balance des blancs ou bien vous pouvez définir la balance des blancs manuellement en utilisant l'un des pré-réglages disponibles.

• Balance des blancs sur l'appareil

Cela affiche la balance des blancs définie par l'appareil photo lorsque la photo a été prise.

• Nouvelle balance des blancs

Ce menu déroulant vous offre un certain nombre de commandes destinées au paramétrage d'une nouvelle valeur de balance des blancs.

Utiliser le point gris	Si vous sélectionnez cette option, ce sont les valeurs de balance des blancs sélectionnées dans le mode Définir le point gris qui sont utilisées.
Valeur enregistrée	Si vous sélectionnez cette option, la balance des blancs sera ajustée au réglage enregistré par l'appareil photo.
Calculer automatiquement	Lorsque vous sélectionnez cette valeur, Capture NX détermine le meilleur paramètre de balance des blancs afin d'afficher des couleurs neutres dans toute l'image.

Incandescent	Sélectionnez cette valeur si la lumière de la scène photographiée vient d'une source lumineuse à incandescence ou au tungstène. Vous pouvez également modifier le réglage en utilisant le curseur Réglage précis.
Lumière naturelle	Sélectionnez cette valeur si l'éclairage de la scène de votre photo vient du soleil. Vous pouvez également modifier ce réglage en utilisant le sous-menu Lumière naturelle et le curseur Réglage précis. • Sous-menu Lumière naturelle Ce sous-menu vous permet de choisir entre trois situations de lumière naturelle différentes. • Ensoleillé Cette option, qui règle la température de couleur à 5200 K, convient aux photographies prises au soleil. • Nuageux Cette option, qui règle la température de couleur à 6 000 K, convient aux photographies prises par temps couvert. • Ombagé Cette option, qui règle la température de couleur à 8 000 K, convient aux photographies prises à l'ombre en extérieur.
Fluorescent standard/ Fluorescent lumière du jour	Choisissez ces options si la photo a été prise sous un éclairage fluorescent. Si vous n'êtes pas sûr du type d'ampoule qui a été utilisé, faites des essais avec différents réglages jusqu'à ce que l'image vous semble naturelle. Vous pouvez également modifier ces réglages en utilisant le sous-menu Fluorescent standard et le curseur Réglage précis. • Sous-menu Fluorescent standard/Fluorescent lumière du jour Ce sous-menu vous permet de choisir entre les températures d'ampoule d'éclairage fluorescent les plus fréquemment disponibles. • Blanc chaud (3000 K) • 3700K • Blanc froid (4200 K) • 5000K • Lumière du jour (6500 K) • Lamp. vap. mercure temp. élevée (7200 K)

Flash	Sélectionnez cette option si votre image a été prise à l'aide d'un flash Nikon en guise de source lumineuse. Vous pouvez également modifier ce réglage en utilisant le curseur Réglage précis. Si la photo a été prise avec un filtre de couleur provenant d'un Kit de filtres de couleur Nikon raccordé au flash, choisissez l'une des options suivantes : • Aucun filtre • FL-G1 • FL-G2 Choisissez FL-G1 ou FL-G2 si la photo a été prise avec un filtre FL-G1 ou FL-G2 pour éclairage fluorescent. • TN-A1 • TN-A2 Choisissez TN-A1 ou TN-A2 si la photo a été prise avec un filtre TN-A1 ou TN-A2 pour éclairage incandescent.
Lampes à vapeur de sodium	Sélectionnez cette option lors de la prise de vues sous un éclairage mixte dans des salles de sport qui utilisent des lampes à vapeur de sodium.
Curseur Réglage précis	Ce curseur vous permet de modifier la température de couleur sélectionnée de ± 50 Mired maximum.
Curseur Virage	Le curseur Virage vous permet de supprimer soit une couleur verte soit une couleur magenta de l'image. Déplacez le curseur Virage vers la gauche pour retirer du vert de l'image (en ajoutant du magenta) ou déplacez le curseur vers la droite pour retirer du magenta de l'image (en ajoutant du vert).

❑ **Définir le point gris**

Dans ce mode, vous pouvez identifier un objet dans votre photo qui était d'un gris neutre dans la scène et baser la balance des blancs sur cet objet ou bien vous pouvez prendre une moyenne d'une section de votre photo et calculer la balance des blancs à partir de cette section.

Utiliser un seul point	Si vous sélectionnez cette option et que vous cliquez sur Démarrer, vous pourrez identifier le seul point qui devrait être gris neutre. Cette option est optimale lorsqu'elle est utilisée sur une image qui contient une charge des gris éclairée par la source de lumière principale. Pour choisir un point, sélectionnez Utiliser un seul point et cliquez sur Démarrer. Le curseur se transformera en pipette lorsqu'il sera déplacé sur l'image active. Cliquez sur un point gris neutre pour définir la balance des blancs. Vous remarquerez qu'il se peut que les curseurs Red et Blue se soient déplacés et que ces changements aient également été reflétés dans le petit graphique. Vous pouvez également modifier les paramètres de balance des blancs en déplaçant manuellement les curseurs Red et Blue. Le curseur Red vous permet de changer la balance des blancs de l'image de cyan à rouge, en ajustant le gain pour la couche Rouge. Le curseur Blue vous permet de changer la balance des blancs de l'image de jaune à bleu, en ajustant le gain pour la couche Bleue. Cliquez sur le bouton Réinitialiser à n'importe quel moment pour revenir aux valeurs par défaut.
Échantillon	Si vous sélectionnez cette option et que vous cliquez sur Démarrer, vous pourrez dessiner sur l'image une sélection servant à identifier la section que Capture NX devra utiliser comme base pour régler la balance des blancs. Utilisez cette option lorsque la scène est éclairée par plusieurs sources de lumière différentes. Sélectionnez une section qui a été éclairée par la source de lumière et sur laquelle vous voulez régler la balance des blancs. Pour choisir une section, sélectionnez Échantillon et cliquez sur Démarrer. Le curseur se transformera en pipette de sélection de zone lorsqu'il sera déplacé sur l'image active ; faites glisser la pipette pour sélectionner une zone. La balance des blancs sera réglée sur la moyenne de la zone sélectionnée. Vous remarquerez qu'il se peut que les curseurs Red et Blue se soient déplacés, et que cela peut également s'être reflété dans le petit graphique. Vous pouvez également modifier les paramètres de balance des blancs en déplaçant manuellement les curseurs Red et Blue. Le curseur Red vous permet de changer la balance des blancs de l'image de cyan à rouge, en ajustant le gain pour la couche Rouge. Le curseur Blue vous permet de changer la balance des blancs de l'image de jaune à bleu, en ajustant le gain pour la couche Bleue. Cliquez sur le bouton Réinitialiser à n'importe quel moment pour rétablir les valeurs par défaut.

Optimisation d'image

Les images provenant d'appareils photo qui utilisent le système Mode couleur peuvent utiliser soit le mode **Ne pas utiliser l'Optimisation d'image** soit le mode **Optimisation d'image**. Les images provenant d'appareils photo qui utilisent le système Optimisation d'image peuvent uniquement utiliser le mode **Optimisation d'image**.

Les options **Optimisation d'image** sont disponibles pour les appareils photo qui utilisent à la fois le système Mode couleur et le système Optimisation d'image.

Les commandes disponibles en mode **Optimisation d'image** sont les suivantes :

☐ Mode Optimisation d'image


Le système d'optimisation d'image unique de Nikon autorise le partage des réglages de traitement d'image entre les appareils et les logiciels compatibles. Les Optimisations d'image ajustent les réglages de traitement d'image ou vous permettent de réaliser des réglages indépendants des paramètres accentuation, contraste, luminosité, saturation et teinte. Ces réglages peuvent être enregistrés sous de nouveaux noms en tant qu'optimisations d'image personnalisées, à réutiliser ou à éditer à volonté.

Les optimisations d'image personnalisées peuvent aussi être stockées sur une carte mémoire en vue d'une utilisation avec un logiciel compatible, et les optimisations d'image créées dans un logiciel peuvent être chargées dans l'appareil photo. Tout ensemble d'optimisations d'image donné produit à peu près les mêmes résultats sur tous les appareils photo qui prennent en charge le système d'optimisation d'image Nikon.

L'option **Optimisation d'image** vous permet de sélectionner l'un des cinq modes suivants. Vous avez le choix entre :

Non modifié	Ce mode est disponible uniquement pour les appareils photo qui utilisent le système Optimisation d'image et il vous permet de sélectionner les réglages définis dans l'appareil photo au moment où la photo a été prise.
Standard	Traitement standard pour des résultats équilibrés.
Neutre	Traitement minimal pour des résultats naturels.
Saturée	Amélioration des images pour obtenir l'effet éclatant d'un tirage photographique.
Monochrome	S'utilise pour convertir les images en photos monochromes.
D2XMODE 1 D2XMODE 2 D2XMODE 3	Ensemble de trois Optimisations d'image optionnelles qui produisent des résultats similaires aux réglages « Mode couleur » correspondants sur les modèles D2X et D2XS.

🔗 **Remarque** : dans le mode Optimisation d'image, vous pouvez ajouter des Optimisations d'image en option téléchargées sur les sites Internet Nikon. Veuillez remarquer que toute Optimisation d'image en option utilisée sur l'appareil photo doit également être installée sur l'ordinateur. Si vous essayez d'ouvrir une image contenant une Optimisation d'image qui n'a pas été installée, une boîte de dialogue apparaît pour vous avertir que l'Optimisation d'image **Standard** sera appliquée. Cliquez sur **OK** pour ouvrir l'image.



❑ **Réglage rapide**

Le curseur **Réglage rapide** permet d'ajuster automatiquement les curseurs **Accentuation**, **Contraste** et **Saturation** aux valeurs recommandées pour qu'ils correspondent à l'amélioration créée par l'Optimisation d'image. Déplacez le curseur vers la gauche pour diminuer les valeurs des curseurs **Accentuation**, **Contraste** et **Saturation**. Déplacez le curseur vers la droite pour augmenter la valeur correspondante.

Le curseur **Réglage rapide** n'est pas disponible en mode Optimisation d'image neutre et monochrome.

❑ **Menu Gestion d'optimisation d'image**

Le menu de **Gestion d'optimisation d'image** met à votre disposition plusieurs options d'enregistrement, de chargement et de gestion des paramètres d'optimisation d'images. Les options suivantes s'affichent lorsqu'on clique sur l'icône :

Enregistrer en tant que nouvelle optimisation d'image	Cette option vous permet de créer une nouvelle option d'Optimisation d'image personnalisée à utiliser sur des images supplémentaires. À chaque fois qu'une nouvelle option est créée de la sorte, elle est rajoutée au menu déroulant d'optimisation d'image, à partir duquel elle pourra être sélectionnée par la suite. Veuillez remarquer que le curseur Réglage rapide pour les options d'Optimisation d'image personnalisée n'est pas accessible.
Charger les paramètres de l'Optimisation d'image personnalisée	Sélectionnez cette option pour charger un fichier de paramètres d'optimisation d'image personnalisée créé précédemment. Une fois le fichier des paramètres d'optimisation d'image chargé, il est rajouté à la liste des options. Veuillez remarquer que le curseur Réglage rapide pour les options d'Optimisation d'image personnalisée n'est pas accessible.
Lancer le Picture Control Utility	Cette option lancera l'Application d'optimisation d'image Picture Control Utility. Picture Control Utility permet de créer et de modifier des réglages personnalisés d'optimisation d'image, ainsi que d'importer et d'exporter ces réglages vers une carte mémoire.

❑ **Accentuation**

La section **Accentuation** vous permet d'ajuster la quantité d'accentuation appliquée à l'image.

Activez l'option **Automatique** pour permettre à Capture NX 2 de déterminer le niveau d'accentuation adéquat pour l'image actuelle. Le curseur **Accentuation** n'est pas disponible lorsque l'option **Automatique** est activée.

Il est également possible d'ajuster manuellement la quantité d'accentuation appliquée à l'image à l'aide du curseur **Accentuation**. Déplacez le curseur vers la gauche pour diminuer le niveau d'accentuation rajouté à l'image et vers la droite pour augmenter l'accentuation.

❑ **Contraste et Luminosité**

Les options **Contraste** et **Luminosité** vous permettent de contrôler la tonalité de l'image en cours. Les résultats obtenus grâce à la section de **Contraste** et **Luminosité** dépendent de l'option **Optimisation d'image** sélectionnée.

Cochez la case **Automatique** pour permettre à Capture NX 2 de déterminer le niveau de contraste adéquat pour l'image actuelle. Le curseur **Contraste** n'est pas disponible lorsque l'option **Automatique** est activée.

Le curseur **Contraste** vous permet d'ajuster manuellement le niveau de contraste appliqué à l'image. Déplacez le curseur vers la gauche pour diminuer le niveau de contraste rajouté à l'image et vers la droite pour augmenter le contraste.

Le curseur **Luminosité** vous permet de commander la luminosité de l'image. Déplacez le curseur vers la gauche pour assombrir l'image et vers la droite pour l'éclaircir.

❑ **Saturation et Réglage des teintes**

Les options **Saturation** et **Teinte** vous permettent de contrôler les caractéristiques des couleurs de l'image. Les résultats de la section **Saturation et Teinte** dépendent de l'option d'optimisation d'image sélectionnée.

Activez l'option **Automatique** pour permettre à Capture NX 2 de déterminer le niveau de saturation, ou d'intensité des couleurs, adapté à l'image actuelle. Le curseur **Saturation** n'est pas disponible lorsque l'option **Automatique** est activée.

Le curseur **Saturation** permet d'ajuster le niveau de saturation de l'image actuelle. Déplacez le curseur vers la gauche pour réduire la saturation ainsi que la vivacité des couleurs, et vers la droite pour augmenter la saturation et obtenir des couleurs plus éclatantes.

Le curseur **Teinte** vous permet d'ajuster la teinte de la totalité de l'image sans en affecter la luminosité ou la saturation. Le fait de déplacer le curseur vers la gauche rend les teintes de peau plus rouges, alors qu'elles deviennent plus jaunes si vous déplacez le curseur vers la droite.

❑ **Filtre** **Monochrome UNIQUEMENT**

Le menu déroulant **Filtre** vous permet de modifier le contraste dans les images monochromes en imitant l'utilisation de différents filtres colorés utilisés dans la photographie en noir et blanc traditionnelle. Chaque filtre change les rapports entre les différents objets d'une photo en fonction de leurs couleurs respectives.

Les options suivantes sont disponibles :

Off	Cette option propose une conversion en noir et blanc par défaut.
Yellow	Le filtre Yellow imite l'utilisation d'un filtre de couleur jaune devant l'objectif au moment de la capture, ce qui rend les objets jaunes plus clairs et assombrit les objets bleus. Utilisez cette option pour optimiser le contraste des teints de peau particulièrement clairs.
Orange	Le filtre Orange imite l'utilisation d'un filtre de couleur orange devant l'objectif au moment de la capture, ce qui rend les objets oranges plus clairs et assombrit les objets bleus ou mauves. Utilisez cette option pour optimiser le contraste des paysages avec ciel bleu.
Red	Le filtre Red imite l'utilisation d'un filtre de couleur rouge devant l'objectif au moment de la capture, ce qui rend les objets rouges plus clairs et assombrit les objets cyans. Utilisez cette option pour accentuer le contraste des photos particulièrement ensoleillées.
Green	Le filtre Green imite l'utilisation d'un filtre de couleur verte devant l'objectif au moment de la capture, ce qui rend les objets verts plus clairs et assombrit les objets magentas. Utilisez cet objet pour créer un feuillage plus net et pour des teints de peau et de lèvres plus discrets.

❑ **Virage** **Monochrome UNIQUEMENT**

Les options de **Virage** permettent de simuler l'utilisation de toners photographiques traditionnels, et de rajouter une teinte à l'image.

Vous avez le choix entre les options ci-après.

Black-and-White	Cette option de virage donnera une photo en noir et blanc sans aucune teinte ou tonalité supplémentaire.
Cyanotype	L'option de virage Cyanotype imite les images créées par un processus traditionnel à cyanotype. Les images créées avec l'option de virage Cyanotype ont des tons bleus caractéristiques.
Sepia	L'option de virage Sepia imite l'utilisation d'un toner sépia, processus de virage en noir et blanc très populaire. Les images créées à l'aide de l'option Sepia ont une teinte caractéristique, tirant sur le brun foncé.
Red	L'option de virage Red teint l'image en rouge.
Yellow	L'option de virage Yellow teint l'image en jaune.
Green	L'option de Vert virage Green teint l'image en rouge Vert.
Blue Green	L'option de virage Blue Green teint l'image en une tonalité turquoise.
Blue	L'option de virage Blue teint l'image en cyan.
Purple Blue	L'option de virage Purple Blue teint l'image en une tonalité violette.
Red Purple	L'option de virage Red Purple teint l'image en une tonalité magenta.

❑ **Ajuster la saturation** **Monochrome UNIQUEMENT**


Le curseur **Ajuster la saturation** commande la vivacité de l'effet ou de la couleur sélectionnée dans le menu déroulant Virage. Déplacez le curseur vers la gauche pour créer un effet de virage plus discret, et vers la droite pour créer un effet plus fort et vivace.

Ne pas utiliser l'Optimisation d'image

Les options **Ne pas utiliser l'Optimisation d'image** sont disponibles pour les appareils photos qui utilisent le système Mode couleur.

❑ **Mode couleur**

Le **Mode couleur** vous permet de sélectionner l'un des modes couleurs disponibles sur votre appareil photo. En vous permettant de contrôler avec précision les paramètres de saturation, luminosité et gamme de couleur, la fonction **Mode couleur** vous permet d'apporter des améliorations subtiles à vos images.



☐ **Netteté**

La fonction **Netteté** vous permet d'ajuster la quantité d'accentuation configurée dans l'appareil photo. Choisissez parmi les options suivantes :

- **Non modifiée**
Permet de retourner à l'accentuation configurée dans l'appareil.
- **Aucune**
- **Faible**
- **Moyen faible**
- **Normale**
- **Moyen fort**
- **Élevée**

☐ **Correction des tons**

La fonction **Correction des tons** vous permet d'ajuster le contraste de l'image configuré dans l'appareil photo.

Choisissez parmi les options suivantes :

- **Non modifiée**
Permet de retourner au contraste configuré dans l'appareil.
- **Contraste faible**
- **Moyen faible**
- **Normale**
- **Moyen fort**
- **Contraste élevé**
- **Courbe personnalisée**
Permet de configurer le contraste en fonction d'une courbe personnalisée.

☐ **Saturation**

La fonction **Saturation** vous permet d'ajuster le niveau de saturation appliqué à l'image.

Choisissez parmi les options suivantes :


- **Non modifiée**
Permet de retourner à la saturation configurée dans l'appareil.
- **Moyenne**
- **Normale**
- **Élevée**

☐ **Réglage des teintes**

La fonction **Réglage des teintes** permet de modifier la teinte de toute l'image de (-9° à +9°) sans en affecter la luminosité ou la saturation. Les tons chair deviennent de plus en plus jaunes lorsque la valeur est augmentée à un niveau supérieur à 0°. Les valeurs inférieures à 0° donnent des tons plus rouges.

D-Lighting actif

La fonction **D-Lighting actif**, disponible uniquement sur les appareils photo qui proposent cette fonction dans l'appareil lui-même, a été conçue pour photographier des sujets dans des endroits où il est difficile de capturer les détails à la fois dans les zones de hautes lumières et de basses lumières. Si la fonction D-Lighting actif est activée sur l'appareil photo lorsque vous prenez une photo, l'image sera sous-exposée pour préserver les informations de basses lumières. Si cette image est ensuite traitée dans Capture NX 2, la fonction D-Lighting actif sera appliquée pour éclaircir les zones de basses lumières et créer les bons niveaux de tonalité dans l'ensemble de l'image, ce qui aura pour résultat une image dans laquelle il y a des détails à la fois dans les zones de hautes lumières et de basses lumières.



Cette fonction est proposée en plus de la fonction D-Lighting se trouvant dans le menu **Réglage**.

Vous pouvez utiliser le menu déroulant fourni pour modifier la quantité de D-Lighting actif appliquée à votre image. Choisissez parmi les options suivantes :

☐ Non modifié

Cette option permet de retourner au réglage configuré dans l'appareil photo lorsque la photo a été prise.

☐ Désactivé

Cette option empêche que la fonction D-Lighting actif ne soit appliquée à l'image.

☐ Faible

Cette option applique un faible niveau de D-Lighting actif à l'image et est recommandée pour les photos prises avec un ISO très élevé.

☐ Normal

Cette option applique un niveau modéré de D-Lighting actif à l'image et est recommandée pour la majorité des images.

☐ Élevé

Cette option applique un niveau élevé de D-Lighting actif à l'image et est recommandée pour les photos prises avec un ISO faible.

Correction rapide

Courbe de tons

L'outil **Courbe de tons** vous propose un éditeur de courbe qui contrôle la tonalité de l'image. Dans l'outil **Courbe de tons**, une courbe vous est présentée qui vous permet de contrôler la relation entre les valeurs de luminosité d'entrée et les valeurs de luminosité de sortie.

Cliquez n'importe où sur la courbe pour ajouter un point d'ancrage. Déplacez le point d'ancrage pour modifier la relation entre les valeurs d'entrée et de sortie. Le fait de déplacer un point vers le haut rend les objets de cette valeur plus lumineux tandis que le fait de déplacer un point vers le bas rend les objets de cette valeur plus sombres. La courbe est ajustée automatiquement pour assurer une transition en douceur entre chaque point ajouté à l'image.

Les points d'ancrage peuvent être supprimés tout simplement en cliquant sur le point d'ancrage et en faisant glisser en dehors de l'éditeur de courbe ou en cliquant sur un point d'ancrage pour le sélectionner puis en appuyant sur la touche Supprimer.

L'outil **Courbe de tons** vous propose les commandes suivantes :

☐ Curseur de sortie blanc et noir


Les curseurs de sortie noir et blanc vous permettent de définir les niveaux de luminosité maximal et minimal de l'image. Lorsque vous faites glisser le curseur de sortie noir vers le haut, vous éclaircissez le niveau de luminosité le plus sombre de l'image, tandis que lorsque vous faites glisser le curseur de sortie blanc vers le bas, vous assombrissez le niveau de luminosité le plus clair de l'image. On utilise souvent ces deux curseurs lorsqu'on ne veut pas que la couleur la plus foncée et la couleur la plus claire soient la couleur blanche (255, 255, 255) et la couleur noire (0, 0, 0).

☐ Curseur de point noir

Déplacez le curseur de point noir vers la droite pour régler au noir complet toutes les valeurs de luminosité du point que vous avez sélectionné jusqu'à la gauche. Cela va redistribuer toutes les valeurs pour étendre la gamme de luminosité afin qu'elle corresponde à la totalité de la gamme de valeurs possibles. Nous vous recommandons de déplacer complètement le curseur de point noir vers la droite pour établir une correspondance avec les informations affichées à gauche sur l'histogramme. Cela ajustera l'image en cours de façon à ce que les valeurs les plus foncées de l'image correspondent à la valeur la plus foncée disponible dans un fichier numérique.

☐ Curseur de point médian

Déplacez le curseur de point médian vers la gauche ou la droite afin d'éclaircir ou d'assombrir les demi-tons de l'image.



❑ **Curseur de point blanc**

Déplacez le curseur de point blanc vers la gauche pour régler au blanc complet toutes les valeurs de luminosité du point que vous avez sélectionné jusqu'à la droite. Cela va redistribuer toutes les valeurs pour étendre la gamme de luminosité afin qu'elle corresponde à la totalité de la gamme de valeurs possibles. Nous vous recommandons de déplacer complètement le curseur de point blanc complètement vers la gauche pour établir une correspondance avec les informations affichées le plus à droite sur l'histogramme. Cela ajustera l'image en cours de façon à ce que les valeurs les plus claires de l'image correspondent à la valeur la plus claire disponible dans un fichier numérique.

Correction d'exposition

Le curseur **Correction d'exposition** vous permet de contrôler la tonalité de l'image. Déplacez ce curseur vers la gauche pour obscurcir l'image entière ou vers la droite pour l'éclaircir.

Contraste

Le curseur **Contraste** vous permet de contrôler le contraste de l'image. Déplacez ce curseur vers la gauche pour réduire le contraste de l'image entière ou déplacez-le vers la droite pour augmenter le contraste de l'image entière.

Hautes lumières

Le curseur **Hautes lumières** permet de révéler les détails dans les zones de hautes lumières. Bien que ce curseur fonctionne à la fois pour les fichiers NEF RAW et les fichiers JPEG et TIFF, il est beaucoup plus efficace dans les fichiers NEF RAW. Ceci est dû au fait que les informations de hautes lumières sont stockées dans un fichier NEF RAW et que le curseur **Hautes lumières** peut les utiliser lors de la révélation de détails de hautes lumières. Déplacez ce curseur vers la droite pour révéler les détails supplémentaires dans les zones de hautes lumières.

Basses lumières

Le curseur **Basses lumières** permet de révéler les détails dans les zones de basses lumières. Déplacez ce curseur vers la droite pour révéler les détails supplémentaires dans les zones de basses lumières.

Saturation

Le curseur **Saturation** vous permet de contrôler la saturation de l'image toute entière. Déplacez ce curseur vers la gauche pour diminuer la saturation ou déplacez ce curseur vers la droite pour augmenter la saturation sur la totalité de l'image.

Corrections de l'appareil et l'objectif

Réduction du moiré RAW uniquement

L'outil **Réduction du moiré** permet d'appliquer un traitement de réduction du bruit, réservé aux images RAW.

Pour appliquer la réduction du moiré, cliquez sur le triangle afficher/masquer et sélectionnez l'une des options dans le menu déroulant. Ce traitement peut réduire les artefacts de l'effet de moiré (interférences colorées causées par des chevauchements réguliers de formes). Vous pouvez contrôler la puissance de cette fonctionnalité de **Désactivée** à **Faible**, **Moyenne**, ou **Élevée**.

Correction poussière RAW uniquement

L'outil **Correction poussière** peut réduire les artefacts de l'image créés par la poussière présente sur le filtre passe-bas, situé derrière l'objectif de l'appareil photo. Puisque ces particules de poussière créent des artefacts à des endroits précis du capteur, l'outil **Correction poussière** peut enregistrer leur emplacement sur le capteur dans une image de référence. Le bruit des images suivantes sera comparé à ce profil et il sera minimisé.

Remarque : la position et la quantité de poussière sur le filtre passe-bas peut varier. Nous vous recommandons de prendre régulièrement des photos de référence et d'utiliser une photo de référence prise moins d'un jour avant la photographie que vous voulez traiter.

Pour appliquer l'option Correction poussière image, cliquez sur la touche **Modifier** pour localiser une photo de référence Correction poussière image à appliquer à l'image actuelle.

Dans le cas de certains appareils photo créant des photos de référence Correction poussière image avec l'extension .NDF, comme le D2H et le D2X, Capture NX 2 tentera d'identifier une photo de référence située dans le même dossier que l'image en cours.

- Si Capture NX 2 trouve une photo de référence Correction poussière image dans le dossier en cours, vous aurez la possibilité d'utiliser cette photo pour le traitement de correction poussière image.
 - Si vous sélectionnez **Oui**, Capture NX 2 applique l'effet de Correction poussière image en utilisant cette photo de référence.
 - Si vous sélectionnez **Non**, vous verrez apparaître une fenêtre de recherche de dossier qui vous permettra de localiser sur le disque dur de votre ordinateur un dossier contenant une photo de référence Correction poussière image.
- Si Capture NX 2 trouve plus d'une photo de référence Correction poussière image dans le même dossier, vous verrez apparaître une boîte de dialogue vous permettant de sélectionner la photo à utiliser. Nous vous recommandons de sélectionner la photo prise la plus proche dans le temps de la photo en cours.
- Si Capture NX 2 ne trouve pas de photo de référence Correction poussière image dans le même dossier que l'image en cours, vous verrez apparaître une fenêtre de recherche de dossier qui vous permettra de localiser sur le disque dur de votre ordinateur un dossier contenant une photo de référence Correction poussière image.
 - Si Capture NX 2 trouve plus d'une photo de référence Correction poussière image dans le même dossier, vous verrez apparaître une boîte de dialogue vous permettant de sélectionner la photo à utiliser. Nous vous recommandons de sélectionner la photo prise la plus proche dans le temps de la photo en cours.



Pour tous les autres appareils photo, vous verrez apparaître une fenêtre de recherche de dossier qui vous permettra de localiser sur le disque dur de votre ordinateur un dossier contenant une photo de référence Correction poussière image.

- Si Capture NX 2 trouve plus d'une photo de référence Correction poussière image dans le même dossier, vous verrez apparaître une boîte de dialogue vous permettant de sélectionner la photo à utiliser. Nous vous recommandons de sélectionner la photo prise la plus proche dans le temps de la photo en cours.

Lorsque vous avez localisé la photo de référence Correction poussière image correcte, cliquez sur **OK** pour appliquer l'effet de Correction poussière image à votre image.

Si à un moment donné vous voulez supprimer l'effet de Correction poussière image, décochez simplement la case « Appliquer » située à côté de **Correction poussière**.

Remarque : si une grande quantité de poussière est détectée dans l'image en cours, Capture NX 2 affiche un avertissement indiquant que les résultats de la fonction Correction poussière image ne peuvent pas être garantis. Cliquez sur **Oui** pour continuer.

Aberration chromatique

Utilisez l'outil **Aberration chromatique** pour réduire automatiquement les aberrations chromatiques (franges ou halos colorés) Par défaut, cette fonction est appliquée automatiquement aux images RAW (NEF) mais pas aux images TIFF et JPEG. Utilisez la case à cocher « Appliquer » située à côté de **Aberration chromatique** dans la section **Développement > Corrections de l'appareil et l'objectif** pour activer ou désactiver la réduction automatique de l'aberration chromatique.

Yeux rouges automatiques

L'outil **Yeux rouges automatiques** repère et corrige automatiquement les yeux rouges dans l'image en cours.

L'effet Yeux rouges automatiques est appliqué dès que la boîte de dialogue « Yeux rouges automatiques » est affichée. Cliquez sur **Réinitialiser** ou décochez la case « Appliquer » pour empêcher que l'effet Yeux rouges automatiques ne modifie votre image.

Contrôle du vignetage D-SLR uniquement

L'outil **Contrôle du vignetage** peut être utilisé sur les fichiers NEF, JPEG et TIFF et est utilisé pour corriger un phénomène associé aux objectifs d'appareil photo, caractérisé par une baisse de la luminosité sur les bords de la photographie. L'efficacité du contrôle du vignetage est optimale lorsque celui-ci est effectué sur des photos prises avec une ouverture maximale.

Si l'image située dans la fenêtre image active est une photo RAW prise avec un objectif équipé pour transmettre des informations de distance (objectif de type G ou D) monté sur un appareil photo qui peut enregistrer ces informations, Capture NX 2 utilisera les informations d'objectif enregistrées avec l'image pour sélectionner automatiquement une gamme optimale pour le curseur **Intensité**.




Lorsque ces informations d'objectif ne sont pas disponibles, la gamme du curseur **Intensité** se basera sur les caractéristiques par défaut de l'objectif. Pour déterminer si une combinaison objectif/appareil photo donnée enregistrera l'information de distance, référez-vous au tableau ci-dessous.


Appareil photo	Objectif de type G ou D	Tout autre type d'objectif
D40, D40X, D50, D60, D70, D70S, D80, D100, D2H, D2HS, D2X, D2XS, D200, D3, D300	Information de distance enregistrée	Information de distance non enregistrée
D1X/D1H (version du firmware 1.10 ou ultérieure)	Information de distance enregistrée	Information de distance non enregistrée
D1X/D1H (version du firmware 1.10 ou ultérieure)	Information de distance non enregistrée	Information de distance non enregistrée
D1	Information de distance non enregistrée	Information de distance non enregistrée

Pour appliquer la fonction de contrôle du vignetage à votre image, suivez les étapes suivantes :

- 1** Cliquez sur le triangle afficher/masquer à côté de **Corrections de l'appareil et l'objectif**.



- 2** Faites glisser le curseur **Intensité** vers la droite pour éclaircir les bords de la photo active, ou faites glisser le curseur **Intensité** vers la gauche pour assombrir les bords de la photo.
- Si la photo a été prise dans une situation où l'information de distance n'a pas pu être enregistrée, veuillez faire attention lorsque vous ajustez les paramètres de contrôle de vignetage de manière à ne pas créer un effet trop important.



Si vous voulez supprimer l'effet de la fonction Contrôle du vignetage, cliquez sur le bouton **Réinitialiser** ou décochez la case « Appliquer » à côté de **Contrôle du vignetage**.

Objectif Fisheye

L'outil **Objectif Fisheye** est affiché uniquement lorsque la photo active a été prise avec les objectifs AF DX Fisheye-Nikkor 10.5mm f/2.8G ED ou AF Fisheye-Nikkor 16mm f/2.8D. Cette fonction vous permet de convertir une image prise avec un objectif compatible fisheye en image rectangulaire grand-angle.

L'outil **Objectif Fisheye** vous propose les commandes suivantes :



☐ Image non recadrée


Par défaut, l'option **Image non recadrée** est désactivée et toutes les zones ne comportant pas d'informations d'image sont coupées.

Sélectionnez l'option **Image non recadrée** pour afficher l'image entière, y compris les zones ne comportant pas de données d'images. Cette option vous montre l'image entière après la conversion fisheye/rectangulaire. Vous remarquerez que certaines parties de l'image ont été courbées pour transformer l'image en une image rectiligne. En raison du procédé employé par la conversion fisheye/rectangulaire, il y a plus de données sur le côté le plus long de l'image.

☐ Couleur de remplissage

Le menu déroulant **Couleur de remplissage** n'est disponible que lorsque l'option **Image non recadrée** est activée. Utilisez cette option pour sélectionner la couleur à utiliser pour remplir les zones de l'image qui sont affichées et qui ne contiennent pas d'informations d'image à cause du processus de transformation.

Section Réglage



Toutes les améliorations ajoutées à la palette **Liste de modification** en utilisant l'un des outils ou l'une des fonctions des menus sont ajoutées sous forme d'étapes de réglage à la section « Réglage ».

Chaque étape de réglage peut contenir les éléments suivants :

① Informations de sélection

La zone des informations de sélection apparaît à chaque fois qu'une étape a été appliquée de manière sélective et elle fournit des informations et des commandes pour les sélections réalisées lors de l'étape de réglage en cours. A chaque fois que vous utilisez un point de contrôle de sélection, le pinceau, l'outil de lasso, l'outil de sélection ou les outils remplir ou supprimer, la zone des informations de sélection est ajoutée à l'étape et reflète la sélection réalisée. Des commandes sont proposées pour vous aider à réaliser les réglages nécessaires sur ces sélections.

Seules les améliorations sélectionnées dans les menus **Réglage** ou **Filtre**, ou les points de contrôle de couleur, noirs, neutres ou blancs peuvent être modifiés avec l'un des outils de sélection.

À n'importe quel moment, cliquez sur le bouton Réinitialiser pour ramener la sélection à son dernier état ou cliquez sur le bouton Supprimer pour supprimer toutes les informations de sélection.

Les informations et les commandes suivantes sont proposées dans la zone des informations de sélection :

Affichage de la sélection

Utilisez le menu déroulant de contrôle de l'affichage de la sélection pour sélectionner la manière dont la sélection en cours faite dans la fenêtre image sera affichée.

Choisissez parmi les options suivantes :

☐ **Masquer la sélection**

L'option **Masquer la sélection** empêche que la sélection en cours ne soit affichée dans la fenêtre image et seule l'image est affichée.

☐ **Afficher le calque de sélection**

L'option **Afficher le calque de sélection** permet d'afficher la sélection sous la forme d'une incrustation de couleur semi-transparente superposée à votre image. Le réglage de l'étape en cours est en train d'être appliqué à tous les endroits où ce calque de couleur est affiché. Aucune amélioration n'est appliquée aux endroits où l'image est affichée. Vous pouvez contrôler la couleur et l'opacité du calque dans la boîte de dialogue « Préférences ».

☐ **Afficher le masque**

L'option **Afficher le masque** affiche la sélection en cours sous la forme d'un masque noir et blanc ; les zones noires indiquent qu'aucune amélioration n'est appliquée tandis que les zones blanches sont affectées par les améliorations de l'étape en cours.

Masque d'application

Le curseur **Masque d'application** vous permet de contrôler la quantité d'application de l'étape en cours sur l'image. À 0 %, l'étape en cours n'affecte pas l'image, tandis qu'à 100 %, l'étape en cours affecte totalement l'image.

Lorsque vous utilisez l'option **(+)** pour l'un des outils de sélection, tel qu'un point de contrôle de sélection ou le pinceau de sélection, le curseur **Masque d'application** passe automatiquement à 0 %. Cela permet à l'outil de sélection de créer un masque dont l'effet est visible sur l'image. Vous pouvez faire revenir le curseur à une autre valeur à tout moment.

L'effet du curseur **Masque d'application** est pris en compte en combinaison avec les autres types de commandes de sélection proposées dans une étape de réglage. Les effets des autres outils de sélection seront pris en compte avant d'afficher l'image finale.

Section Point de contrôle de la sélection

La section « Point de contrôle de la sélection » affiche une liste des points de contrôle de sélection ajoutés à l'étape en cours. Si vous cliquez sur le triangle afficher/masquer pour n'importe lequel des points de contrôle de sélection, les réglages **Taille** et **Opacité** seront affichés pour ce point de contrôle de sélection. Cliquez sur la valeur numérique afin de saisir une nouvelle valeur pour ce point de contrôle de sélection, ou cliquez sur l'étiquette Point de contrôle de sélection pour sélectionner le point de contrôle de sélection. Vous pouvez supprimer le point de contrôle de sélection pour empêcher qu'il n'affecte l'application de l'amélioration de l'étape en cours.

L'effet de la section « Point de contrôle de la sélection » est pris en compte en combinaison avec les autres types de commandes de sélection proposées dans une étape de réglage. L'effet des points de contrôle de sélection est appliqué en plus du curseur **Masque d'application**. C'est-à-dire que les points de contrôle de sélection paramétrés à une valeur d'opacité supérieure à celle du curseur **Masque d'application** appliqueront plus de l'amélioration de l'étape en cours à la zone sélectionnée par ces points de contrôle de sélection. Les points de contrôle de sélection paramétrés à une valeur d'opacité inférieure à celle du curseur **Masque d'application** appliqueront moins de l'amélioration de l'étape en cours à la zone sélectionnée par ces points de contrôle de sélection.

Pour supprimer un point de contrôle de sélection, cliquez sur le bouton Supprimer à côté du point de contrôle que vous souhaitez supprimer.

Section du masque pinceau et remplissage

La section « Masque pinceau et remplissage » contrôle l'effet apporté par un pinceau, un dégradé de sélection, ou les outils Remplir et Supprimer.

L'effet de la section « Masque pinceau et remplissage » est pris en compte en combinaison avec les autres types de commandes de sélection proposées dans une étape de réglage. L'effet de la section « Masque pinceau et remplissage » est appliqué en plus du curseur **Masque d'application** et des points de contrôle de sélection. Les sélections faites avec le pinceau, le dégradé de sélection, et les outils Remplir et Supprimer seront appliquées à l'étape en cours, quelle que soit la sélection faite dans le curseur **Masque d'application** et par les points de contrôle de sélection.

Pour éliminer l'effet d'un pinceau, d'un dégradé de sélection ou des outils Remplir et Supprimer, cliquez sur le bouton Supprimer à côté de la section « Masque pinceau et remplissage ».

Contour progressif

Le curseur **Contour progressif** vous permet d'adoucir les bords des sélections faites à l'aide du pinceau et des outils lasso ou de sélection.


Déplacez le curseur **Contour progressif** vers la droite pour augmenter l'adoucissement qui est appliqué aux bords de la sélection.

② Menu déroulant Réglage & Filtre

Un menu déroulant de réglages et filtres est affiché pour chaque étape qui a été créée en sélectionnant une amélioration soit depuis les menus **Réglage** ou **Filtre** soit en sélectionnant le bouton **Nouvelle étape**.


Vous pouvez utiliser le menu déroulant de réglages et filtres pour accéder à n'importe laquelle des améliorations disponibles dans les menus **Réglage** ou **Filtre**.

De plus, vous pouvez utiliser ce menu déroulant pour exécuter une fonction de permutation d'amélioration qui sera abordée plus loin dans ce chapitre.



③ Icône de lien

Une icône de lien indique si l'étape en cours contient des améliorations liées. Veuillez vous référer à la section « Lier des améliorations » plus loin dans ce chapitre pour plus d'informations sur les améliorations liées.



④ Commandes d'amélioration


Les commandes correspondant à l'amélioration ajoutée à une étape de réglage sont affichées dans la palette **Liste de modification** dans cette étape de réglage. Utilisez les commandes fournies pour régler l'effet de l'amélioration, ou utilisez le bouton Réinitialiser pour inverser les commandes de l'amélioration ou sur le bouton Supprimer pour éliminer l'amélioration.

⑤ Mélangeur d'opacité

Le mélangeur d'opacité vous permet de mélanger l'amélioration en cours avec le reste de l'image.

Le mélangeur d'opacité devient disponible dès que vous ajoutez des fonctions à partir des menus **Réglage** ou **Filtre** ou un point de contrôle de couleur, noir, neutre ou blanc à l'image. Cliquez sur le triangle afficher/masquer **Opacité** de l'étape de réglage pour afficher les commandes du mélangeur d'opacité.

Le mélangeur d'opacité vous propose les options suivantes :



Couches

Le menu déroulant Couches vous permet de sélectionner les couches pour lesquelles vous contrôlez l'opacité de l'amélioration en cours. Chaque option de ce menu déroulant vous propose différents curseurs à l'aide desquels vous pouvez contrôler l'opacité de l'amélioration en cours. Choisissez parmi les options suivantes :

☐ Tout

L'option **Tout** applique l'amélioration en cours à toutes les couches de l'image. Vous disposez des curseurs suivants pour contrôler l'effet sur l'image :

• Opacité

Utilisez ce curseur pour contrôler toute l'opacité de l'effet en cours. Déplacez le curseur vers la gauche pour réduire l'opacité de l'effet.

☐ Luminance et chrominance

L'option **Luminance et chrominance** vous permet de contrôler l'effet en cours soit sur la Luminance (luminosité) soit sur la Chrominance (couleur) de votre image. Vous disposez des curseurs suivants pour contrôler l'effet sur l'image :

• Opacité (luminance)

Utilisez ce curseur pour contrôler l'effet en cours sur la luminance de l'image. Déplacez ce curseur vers la gauche pour réduire l'effet en cours sur la luminance de l'image. Grâce à cela, l'amélioration en cours est appliquée uniquement à la couleur de l'image.

• Opacité (chrominance)

Utilisez ce curseur pour contrôler l'effet en cours sur la chrominance de l'image. Déplacez ce curseur vers la gauche pour réduire l'effet en cours sur la chrominance de l'image. Réduisez ce curseur à 0 % pour appliquer l'amélioration en cours à la luminance de l'image uniquement de sorte qu'il n'y ait aucun effet sur les couleurs.

☐ RVB

Cette option sélectionnée dans le menu déroulant Couches vous permet de contrôler l'effet de l'amélioration en cours sur les couches rouge, verte et bleue séparément, en utilisant les curseurs suivants :

• Opacité (couche rouge)

Ce curseur permet de contrôler l'effet en cours sur la couche rouge de l'image. Vous pouvez déplacer ce curseur vers la gauche pour empêcher l'effet en cours d'être appliqué à la couche rouge, ou vous pouvez réduire les deux autres curseurs afin que l'effet en cours soit appliqué uniquement à la couche rouge.

- **Opacité (couche verte)**

Ce curseur permet de contrôler l'effet en cours sur la couche verte de l'image. Vous pouvez déplacer ce curseur vers la gauche pour empêcher l'effet en cours d'être appliqué à la couche verte, ou vous pouvez réduire les deux autres curseurs afin que l'effet en cours soit appliqué uniquement à la couche verte.

- **Opacité (couche bleue)**

Ce curseur permet de contrôler l'effet en cours sur la couche bleue de l'image. Vous pouvez déplacer ce curseur vers la gauche pour empêcher l'effet en cours d'être appliqué à la couche bleue, ou vous pouvez réduire les deux autres curseurs afin que l'effet en cours soit appliqué uniquement à la couche bleue.

Mode de fusion

Vous pouvez aussi sélectionner différents modes de fusion dans le menu déroulant **Mode de fusion** disponible pour chacune des options Couches.

Le mode de fusion détermine la manière dont l'image créée par l'amélioration en cours fusionne avec l'image précédant cette amélioration. Les modes de fusion vous permettent d'appliquer de manière avancée l'amélioration en cours à votre image. Les différents modes de fusion sont les suivants :

- ☐ **Normal**

Le mode de fusion **Normal** est le mode de fusion par défaut pour l'application d'améliorations. Lorsque toutes les couches de l'amélioration sont appliquées à 100 %, le résultat est considéré comme une amélioration normale.

- ☐ **Éclaircir**

Le mode de fusion **Éclaircir** est obtenu en appliquant les effets de l'amélioration uniquement si ces éléments sont plus clairs que la zone correspondante de l'image d'origine. C'est à dire que seules les zones éclaircies par l'amélioration seront appliquées à l'image.

- ☐ **Écran**

Le mode de fusion **Écran** est obtenu en augmentant les valeurs de pixels de l'image résultante en leur ajoutant les valeurs de pixels de l'image d'origine. L'image résultante est toujours plus lumineuse que l'image d'origine avant l'amélioration.

- ☐ **Incrustation**

Le mode de fusion **Incrustation** est obtenu soit en ajoutant soit en soustrayant de l'image d'origine les valeurs de pixels de l'image résultante. Capture NX 2 détermine s'il faut ajouter ou soustraire en fonction de la valeur de l'image résultante. Les valeurs supérieures à 128 rendent l'image finale plus claire que la zone correspondante ; les valeurs inférieures à 128 rendent l'image finale plus sombre que la zone correspondante, tandis qu'une valeur de 128 ne modifie pas l'image finale.

- ☐ **Produit**

Le mode de fusion **Produit** est obtenu en soustrayant des valeurs de pixels de l'image d'origine les valeurs de pixels de l'image résultante. L'image résultante est toujours plus sombre que l'image d'origine avant l'amélioration.

- ☐ **Obscurcir**

Le mode de fusion **Obscurcir** est obtenu en appliquant les effets de l'amélioration uniquement si ces éléments sont plus foncés que la zone correspondante de l'image d'origine. C'est à dire que seules les zones assombries par l'amélioration seront appliquées à l'image.

Travailler avec la liste de modification

Supprimer des étapes et des améliorations


Les étapes et les améliorations peuvent être supprimées indépendamment les unes des autres. Si vous cliquez sur une étape ou une amélioration, elle sera mise en surbrillance dans la palette **Liste de modification**. Vous pouvez appuyer sur la touche Supprimer de votre clavier ou sélectionner **Supprimer** dans le menu **Édition** pour supprimer cette étape ou amélioration de l'image.

Copier et coller des étapes et des améliorations


Les étapes et les améliorations peuvent être copiées directement depuis la palette **Liste de modification** et être collées dans une autre image, une série d'images se trouvant dans le navigateur ou dans l'image d'origine.

Pour copier et coller des étapes et des améliorations, suivez les étapes suivantes :

- 1 Sélectionnez une ou plusieurs étapes ou améliorations dans la palette **Liste de modification** en cliquant dessus pour les mettre en surbrillance.




- 2 Allez dans le menu **Traitement par lot** et sélectionnez **Copier les réglages**. Alternativement, vous pouvez cliquer sur l'icône du menu de traitement par lot située en haut de la palette **Liste de modification** et sélectionner **Copier les réglages**.



- 3 Sélectionnez une autre image ouverte dans l'éditeur ou sélectionnez une ou plusieurs images dans le navigateur.

- 4 Allez dans le menu **Traitement par lot** et sélectionnez **Coller les réglages**. Alternativement, vous pouvez cliquer sur l'icône du menu de traitement par lot située en haut de la palette **Liste de modification** et sélectionner **Coller les réglages**. Si vous avez sélectionné les images dans le navigateur, la palette **Traitement par lot** sera affichée, vous permettant de choisir l'emplacement et le format de fichier des images traitées et de lancer un traitement par lot.




Lier des améliorations

Le fait de lier des améliorations dans la palette **Liste de modification** vous permet d'utiliser les commandes sélectives d'une étape pour plusieurs améliorations distinctes. Par défaut, chaque étape contient une seule amélioration. Lorsque vous liez au moins deux améliorations à l'intérieur d'une même étape, chacune de ces améliorations peut bénéficier des mêmes commandes sélectives que celles appliquées à cette étape.

Pour lier des améliorations, suivez les étapes suivantes :

- 1 Sélectionnez la première amélioration dans le menu **Réglage** ou le menu **Filtre**. Réglez les commandes de la première amélioration en fonction de vos goûts.



- 2 En maintenant enfoncée la touche Maj, sélectionnez la deuxième amélioration dans le menu **Réglage** ou le menu **Filtre**. Une autre amélioration sera alors ajoutée à la même étape. Vous pouvez ensuite modifier les commandes de la deuxième amélioration en fonction de vos goûts.
- 3 Si vous le souhaitez, utilisez l'un des outils de sélection pour déterminer l'endroit où vous voulez appliquer ces deux améliorations à l'image.

📌 **Remarque** : vous pouvez lier ensemble n'importe quel nombre d'améliorations dans la même étape, mais veuillez remarquer que plus le nombre d'améliorations appliquées dans la même étape sera élevé, plus il faudra de temps pour que Capture NX 2 affiche les résultats de ces réglages.

Permuter des améliorations

Les améliorations provenant des menus **Réglage** et **Filtre** peuvent être permutées ou remplacées en sélectionnant un autre élément disponible dans le menu réglages et filtres.

Pour remplacer une amélioration par une autre, suivez les étapes suivantes :

- 1 Cliquez sur le menu déroulant réglages et filtres dans l'étape qui contient l'amélioration que vous souhaitez remplacer.
- 2 Sélectionnez une autre amélioration dans le menu déroulant réglages et filtres. L'amélioration sélectionnée ne sera pas utilisée à la place de l'amélioration précédente dans cette étape.

Cela s'avère particulièrement utile si vous avez fait une sélection, appliqué une amélioration à une étape et que vous voulez ensuite voir comment une autre amélioration affectera l'image dans la zone identifiée par votre sélection.

Bouton Nouvelle étape

Si vous cliquez sur le bouton **Nouvelle étape**, une nouvelle étape de réglage vierge sera créée dans la section « Réglage » de la palette **Liste de modification**. Cliquez sur ce bouton si vous voulez générer manuellement une nouvelle étape dans la palette **Liste de modification** pour entamer une nouvelle série d'améliorations.


📌 **Remarque :** Capture NX 2 crée automatiquement une nouvelle étape à chaque fois qu'une amélioration est sélectionnée dans le menu ou la barre d'outils ; cependant, le bouton **Nouvelle étape** peut s'avérer utile dans certaines situations.



Infos de la photo

L'affichage de la palette **Infos de la photo** combine les fonctions Histogramme et Points de suivi en une seule palette. La section « Histogramme » représente un histogramme en temps réel qui reflète la composition statistique de l'image. La section « Points de suivi » vous permet de surveiller les effets des modifications que vous apportez aux valeurs de couleur dans l'image.

Chaque section peut être masquée ou affichée en cliquant sur le triangle afficher/masquer situé à côté de la section.




Histogramme

La section « Histogramme » affiche un histogramme mis à jour en temps réel, représentant un graphique en barres du nombre total de pixels qui apparaissent à différents niveaux. L'axe horizontal représente le niveau de luminosité, tandis que l'axe vertical représente le nombre de pixels à chaque niveau de luminosité de l'image en cours. Le côté gauche de l'axe horizontal représente les tons les plus sombres de l'image, tandis que le côté droit représente les tons les plus clairs de l'image.

Remarque : les valeurs des différentes couches sont comprises entre 0 et 255, les valeurs des images 12 et 16 bits étant mises à l'échelle pour s'adapter à cette gamme.

Vous pouvez sélectionner une zone de l'histogramme, ce qui fera clignoter les pixels de la gamme sélectionnée dans la fenêtre image. Pour sélectionner une gamme, faites simplement glisser la souris sur l'affichage de l'histogramme. Cliquez sur le bouton **Effacer** pour supprimer la sélection en cours.

La section « Histogramme » vous propose les commandes suivantes :



① Couches

Le menu déroulant Couches vous permet de sélectionner la couche que vous souhaitez afficher dans la section « Histogramme ».

Les options de couche suivantes sont disponibles :

RVB

L'option **RVB** affiche les histogrammes de rouge, vert et bleu, superposés les uns sur les autres. Là où les histogrammes se superposent, les couleurs secondaires s'affichent. Les zones blanches contiennent les valeurs de pixels des trois couleurs au niveau de cette valeur.

Rouge

L'option **Rouge** affiche uniquement la couche de rouge dans la fenêtre de l'histogramme.

Vert

L'option **Vert** affiche uniquement la couche de vert dans la fenêtre de l'histogramme.

Bleu

L'option **Bleu** affiche uniquement la couche de bleu dans la fenêtre de l'histogramme.

② Double seuil

L'option **Double seuil** vous permet de déterminer les couleurs les plus foncées et les plus claires dans l'image en cours. Si vous activez cette fonction, deux curseurs supplémentaires seront ajoutés en bas de l'histogramme et toute l'image deviendra d'un gris neutre. Le curseur de gauche est le curseur **Basses lumières** tandis que le curseur de droite est le curseur **Hautes lumières**. En faisant glisser les curseurs **Basses lumières** et **Hautes lumières** vers le centre de la fenêtre de l'histogramme, vous commencerez à afficher les valeurs des pixels dans l'image. Les pixels noirs représentent les pixels les plus foncés de l'image tandis que les pixels blancs représentent les pixels les plus clairs de l'image.

Pour utiliser la fonction **Double seuil**, suivez les étapes suivantes :

- 1 Cochez la case **Double seuil** dans la section « Histogramme » de la palette **Infos de la photo**.
- 2 Si aucun pixel noir n'apparaît dans l'image, faites glisser doucement le curseur Basses lumières vers la droite. Une fois que vous voyez apparaître des pixels noirs, relâchez le bouton de la souris. Si de grands groupes de pixels noirs sont affichés, essayez de redéplacer le curseur légèrement vers la gauche. Il est recommandé que vous trouviez une valeur pour laquelle le curseur Basses lumières est le plus proche possible de l'endroit où les premiers pixels noirs apparaissent.
- 3 Ensuite, si aucun pixel blanc n'apparaît dans l'image, faites glisser doucement le curseur Hautes lumières vers la gauche. Une fois que vous voyez apparaître des pixels blancs, relâchez le bouton de la souris. Si de grands groupes de pixels blancs sont affichés, essayez de redéplacer le curseur légèrement vers la droite. Il est recommandé que vous trouviez une valeur pour laquelle le curseur Hautes lumières est le plus proche possible de l'endroit où les premiers pixels blancs apparaissent.
- 4 Votre image affiche maintenant les pixels les plus clairs et les plus foncés. Cette fonction est typiquement utilisée pour vous aider à trouver les pixels vous permettant de placer les points blancs et noirs (soit des points de contrôle soit des points de la fonction Niveaux et courbes). Après avoir placé des points blancs et noirs, décochez la case **Double seuil** pour continuer de travailler sur votre image.

Raccourci

Pour activer et désactiver la fonction
Double seuil : Maj + T

③ Effacer

Appuyez sur le bouton **Effacer** pour effacer les gammes ajoutées à l'histogramme ou les valeurs définies pour les curseurs Basses lumières et Hautes lumières de l'option **Double seuil**.

Points de suivi

La section des « Points de suivi » de la palette **Infos de la photo** affiche la position et la couleur du pixel situé sous le pointeur de la souris.

■ **Remarque** : les valeurs des différentes couches sont comprises entre 0 et 255, les valeurs des images 12 et 16 bits étant mises à l'échelle pour s'adapter à cette gamme.

Dans la section « Points de suivi », vous disposez des commandes suivantes :



① Bouton Ajoute un point de suivi

En cliquant sur ce bouton, vous pouvez ajouter jusqu'à quatre points de suivi à votre image. Lorsque vous cliquez sur ce bouton, le curseur de la souris se transforme en curseur réticulaire et vous permet de placer un point de suivi directement sur l'image. Une icône de point de suivi est placée sur l'image pour afficher l'endroit où vous avez placé un point de suivi et une entrée est ajoutée à la section « Points de suivi » qui contrôle en continu les couleurs du pixel ou de la zone sélectionnés.

Vous pouvez déplacer et repositionner n'importe quel point de suivi en cliquant sur le point et en le faisant glisser en utilisant l'outil de sélection directe. Vous pouvez supprimer un point de suivi en cliquant sur le bouton Supprimer un point de suivi situé à côté de ce point de suivi.

② Mode couleur

Ce menu déroulant vous permet de sélectionner le mode couleur utilisé pour décrire les couleurs de la section « Points de suivi ». Vous pouvez choisir entre les modèles de couleurs **RVB** (rouge, vert et bleu) et **TSL** (teinte, saturation et luminosité).

③ Taille de l'échantillon

Utilisez cette option pour changer le nombre de pixels qui sont utilisés lors de l'échantillonnage à la fois pour la couleur en cours sous le curseur de la souris et pour chacun des points de suivi. La valeur par défaut de cette option peut être sélectionnée dans la section « Niveaux et échantillonnage » de la boîte de dialogue « Préférences », ou bien vous pouvez ignorer la valeur par défaut et sélectionner l'une des options disponibles suivantes :

Échantillon ponctuel

L'option **Échantillon ponctuel** n'échantillonne qu'un seul pixel. Cette option est utile si vous voulez être très précis lorsque vous sélectionnez une couleur et que vous pouvez cibler un pixel d'une couleur spécifique.

Moyenne 3x3

L'option **Moyenne 3x3** échantillonne un total de neuf pixels dans un quadrillage de trois pixels par trois et fait la moyenne des couleurs de chaque pixel avant d'afficher le résultat. Puisque les zones d'une photographie sont généralement composées de petites variations de couleur, le fait de sélectionner cette option fournit un rendu plus précis de la couleur de la zone cible.

Moyenne 5x5

L'option **Moyenne 5x5** échantillonne un total de vingt-cinq pixels dans un quadrillage de cinq pixels par cinq et fait la moyenne des couleurs de chaque pixel avant d'afficher le résultat. Cette option est recommandée pour des images ayant une résolution plus élevée.


Le sélecteur de couleurs

Le sélecteur de couleurs est disponible dans des améliorations spécifiques et vous offre la capacité de sélectionner n'importe quelle couleur dans les espaces colorimétriques RVB, TSL ou LAB. Les fonctions Objectif fisheye, Point de contrôle neutre, Point de contrôle de couleur, Contrôle de la distorsion, Colorier et certains logiciels Color Efex Pro de Nik Software peuvent utiliser le sélecteur de couleurs pour leurs améliorations.

Des couleurs présélectionnées vous sont également fournies, qui sont composées de nuanciers ainsi que de couleurs universelles.

Pour sélectionner une couleur dans le sélecteur de couleurs, suivez les étapes suivantes :

- 1** Cliquez sur la teinte de la couleur de votre choix dans le cercle chromatique pour aller immédiatement à cette couleur ou cliquez sur la barre de repositionnement extérieure et faites-la glisser pour modifier lentement la teinte de la couleur.
- 2** Cliquez sur la section du triangle chromatique pour déterminer la saturation et la luminosité de la couleur.
- 3** Une fois que vous avez sélectionné la couleur que vous voulez utiliser dans l'amélioration en cours, cliquez sur **OK**.



Le sélecteur de couleurs vous propose les commandes suivantes :

① Cercle chromatique	Le cercle chromatique vous permet de sélectionner la teinte cible pour la couleur. Lorsque vous cliquez sur le cercle chromatique, la teinte se transforme aussitôt en la couleur sur laquelle vous avez cliqué. En cliquant sur la barre de repositionnement et en la faisant glisser à l'extérieur du cercle, vous pouvez faire pivoter précisément la teinte afin de modifier la couleur sélectionnée. Le sommet du triangle chromatique désigne la teinte de la couleur qui est sélectionnée. Le triangle chromatique sera ensuite mis à jour avec la gamme de saturation et de luminosité que vous pouvez affecter à cette nouvelle couleur sélectionnée.
② Triangle chromatique	Le triangle chromatique vous permet de contrôler la saturation et la luminosité de la teinte de la couleur qui a été sélectionnée à l'aide du cercle chromatique. Le sommet du triangle chromatique représente 100 % de saturation de la teinte ciblée. L'arête gauche du triangle chromatique vous permet de contrôler la luminosité de la couleur au fur et à mesure que la couleur s'approche du blanc, tandis que l'arête droite vous permet de contrôler la luminosité de la couleur au fur et à mesure que la couleur s'approche du noir. Le bord inférieur contient les couleurs neutres, le centre du bord inférieur représentant le gris moyen.
③ Cases de sélection RVB	Les cases de sélection RVB affichent les valeurs de rouge, vert et bleu de la couleur en cours. Vous pouvez modifier la couleur cible en saisissant directement des valeurs différentes dans les cases de sélection RVB.
④ Cases de sélection TSL	Les cases de sélection TSL affichent les valeurs de teinte, de saturation et de luminosité de la couleur en cours. Vous pouvez modifier la couleur cible en saisissant directement des valeurs différentes dans les cases de sélection TSL.
⑤ Cases de sélection LAB	Les cases de sélection LAB affichent les valeurs de la couche L (luminosité), de la couche a (du vert au rouge) et de la couche b (du bleu au jaune). Vous pouvez modifier la couleur cible en saisissant directement des valeurs différentes dans les cases de sélection LAB.

⑥ Dernière sélection & Sélections précédentes	Les nuanciers Dernière sélection et Sélections précédentes vous donnent accès aux cinq dernières couleurs sélectionnées. Le nuancier Dernière sélection vous montre la dernière couleur sélectionnée, tandis que le nuancier Sélections précédentes vous montre les quatre dernières couleurs sélectionnées avant la couleur affichée dans le nuancier Dernière sélection .
⑦ Pipette de couleur	La pipette de couleur vous permet de sélectionner n'importe quelle couleur d'une image affichée dans l'éditeur de Capture NX 2. Sélectionnez simplement le bouton Pipette de couleur, puis utilisez le curseur pour sélectionner une couleur dans une image affichée dans Capture NX 2. La couleur affichée dans le sélecteur de couleurs sera remplacée par la couleur sélectionnée par la pipette de couleur.
⑧ Triangle afficher/masquer des nuanciers	Le fait de cliquer sur le triangle afficher/masquer des Nuanciers affichera la section Nuanciers du sélecteur de couleurs, qui contient une sélection des nuanciers présents et quatre gammes de couleurs universelles.
⑨ Section Nuanciers	La section Nuanciers contient deux sections supplémentaires qui vous proposent encore plus de contrôle lors de la sélection d'une couleur à utiliser avec l'amélioration en cours. • Nuanciers prééglés La section Nuanciers prééglés vous propose une sélection prédéterminée de nuanciers de couleurs. Sélectionnez simplement le nuancier contenant la couleur appropriée pour l'amélioration en cours, puis cliquez sur OK dans le sélecteur de couleurs. • Gammes de couleurs universelles Les gammes de couleurs universelles représentent trois gammes de couleurs différentes qui peuvent être classées comme couleurs universelles. Les couleurs universelles sont des couleurs que l'on voit régulièrement, comme la couleur du ciel, la couleur de la peau ou la couleur des feuilles. De plus, une gamme de couleurs neutres est affichée afin de vous permettre d'accéder rapidement à une gamme de tonalités complètement neutres, c'est à dire des couleurs sans saturation ni teinte.


Menu Fichier

Fichier	
Ouvrir une image...	Ctrl+O
Ouvrir avec...	
Ouvrir le dossier dans le Navigateur...	Ctrl+Alt+O
Ouvrir un fichier récent	▶
Lancer Nikon Transfer...	Ctrl+Alt+T
Lancer Camera Control Pro...	
Enregistrer	Ctrl+S
Enregistrer sous...	Ctrl+Maj+S
Version précédente	
Protection du fichier	
Fermer	Ctrl+W
Mise en page...	Ctrl+Maj+P
Imprimer...	Ctrl+P
Quitter	Ctrl+Q

Ouvrir une image

L'option **Ouvrir une image...** ouvre une boîte de dialogue « Ouvrir fichier » vous permettant de localiser une image, afin de l'ouvrir et de la modifier.

Remarque : les images enregistrées dans les modes de couleurs Échelle de gris et CMJN ne peuvent pas être ouvertes dans Capture NX 2.



Raccourci

Ctrl + O (Windows)
Commande + O (Macintosh)

Ouvrir avec

La commande **Ouvrir avec** vous permet d'ouvrir l'image en cours avec toutes les améliorations qui lui ont été appliquées dans une application séparée. Vous pouvez sélectionner l'application alternative dans laquelle ouvrir l'image dans la boîte de dialogue « Préférences » de Capture NX 2.

Ouvrir le dossier dans le Navigateur

Sélectionnez cette option pour localiser un dossier à ouvrir dans le navigateur de Capture NX 2.

Raccourci

Ctrl + Alt + O (Windows)
commande + option + O (Macintosh)

Ouvrir un fichier récent

Cette zone affiche les dix images les plus récentes ouvertes dans Capture NX 2. Cliquez simplement sur n'importe quel élément de cette liste pour l'ouvrir de nouveau dans Capture NX 2.

Lancer Nikon Transfer

Sélectionnez cette option pour démarrer Nikon Transfer.

Raccourci

Ctrl + Alt + T (Windows)
commande + option + T (Macintosh)

Lancer Camera Control Pro

Sélectionnez cette option pour démarrer Camera Control Pro. Cette option n'est disponible que si Camera Control Pro est installé sur votre ordinateur.

Enregistrer

Utilisez la fonction **Enregistrer** pour enregistrer les modifications apportées à l'image.

Lorsque vous utilisez la fonction Enregistrer sur des fichiers JPEG, une boîte de dialogue apparaît s'il est impossible de déterminer les paramètres de compression se trouvant dans l'image originale.


L'enregistrement de fichiers NEF ou TIFF utilise les mêmes paramètres que ceux du fichier original.

JPEG

Qualité

Choisissez parmi les paramètres **Plus haut taux de compression**, **Bon taux de compression**, **Bon équilibre**, **Bonne qualité** ou **Excellente qualité**. Plus la qualité est élevée, plus le fichier est volumineux. Plus la compression est élevée, plus le fichier est petit mais plus il y a de risque de dégradation de l'image.

Le curseur **Qualité** vous permet de mieux contrôler le niveau de compression qui est utilisé lors de l'enregistrement de l'image au format JPEG.



Incorporer le profil de couleur ICC

Cocher cette case si vous voulez incorporer le profil en cours à votre image. Nous vous recommandons de laisser cette case cochée à moins que votre imprimante vous demande de ne pas incorporer le profil de couleur à l'image.

Raccourci

Ctrl + S (Windows)

Commande + S (Macintosh)

Enregistrer sous

La fonction **Enregistrer sous...** vous permet d'enregistrer l'image en cours dans un fichier différent, avec la possibilité de changer l'emplacement, le nom du fichier et le format du fichier.

Chaque format de fichier vous propose des options différentes lors de l'enregistrement :

NEF

Utiliser la compression

Choisissez si vous voulez ou non compresser votre fichier NEF RAW. Les options suivantes sont disponibles :


☐ **Compressé**

Les fichiers sont compressés à l'aide d'un algorithme non réversible et la taille des fichiers est réduite d'environ 40 à 55 % avec une perte négligeable de la qualité d'image.

☐ **Compressé sans perte**

Les fichiers sont compressés à l'aide d'un algorithme réversible et la taille des fichiers est réduite d'environ 20 à 40 % sans aucune perte de la qualité d'image.

 **Remarque** : cette option n'est accessible que si le fichier NEF créé dans votre appareil photo n'a pas été compressé.



TIFF

Mode couleur

Enregistrez vos images à l'aide d'un des deux modes couleur suivants :

☐ **RVB**

Ce mode couleur enregistre les informations de vos images avec des couches de couleur rouge, verte et bleue. Il est recommandé pour la plupart des images.

☐ **CMJN**

Ce mode couleur enregistre les informations de vos images avec des couches de couleur cyan, magenta, jaune et noire. Il est recommandé uniquement si vous allez enregistrer vos images pour les imprimer avec un périphérique qui nécessite une image CMJN.



Compression

Choisissez entre deux options de compression différentes :

☐ Aucune compression

Cette option ne compresse pas les informations d'image.

☐ LZW

Cette option emploie une méthode de compression sans perte basée sur l'algorithme de compression LZW.

Profondeur d'échantillonnage

Choisissez d'enregistrer votre image avec 8 ou 16 bits par couche.

☒ **Remarque** : l'option 16 bits n'est pas disponible pour les images TIFF CMJN et vous ne pouvez enregistrer l'image sous forme d'image 16 bits que si l'image d'origine était une image 16 bits.

Incorporer le profil de couleur ICC

Cochez cette case si vous voulez incorporer le profil en cours à votre image. Nous vous recommandons de laisser cette case cochée à moins que votre imprimante vous demande de ne pas incorporer le profil de couleur à l'image.


JPEG

Qualité

Choisissez parmi les paramètres **Plus haut taux de compression**, **Bon taux de compression**, **Bon équilibre**, **Bonne qualité** ou **Excellente qualité**. Plus la qualité est élevée, plus le fichier est volumineux.

☐ Qualité

Le curseur Qualité vous permet de mieux contrôler le niveau de compression qui est utilisé lors de l'enregistrement de l'image au format JPEG.



Incorporer le profil de couleur ICC

Cochez cette case si vous voulez incorporer le profil en cours à votre image. Nous vous recommandons de laisser cette case cochée à moins que votre imprimante vous demande de ne pas incorporer le profil de couleur à l'image. Plus la compression est élevée, plus le fichier est petit mais plus il y a de risque de dégradation de l'image.

Raccourci

Ctrl + Maj + S (Windows)

Commande + Maj + S (Macintosh)

Version précédente

Sélectionnez l'option **Version précédente** pour supprimer tous les changements qui ont été apportés au fichier depuis la dernière opération **Enregistrer** ou **Enregistrer sous**.

Protection du fichier

Les images protégées ne peuvent pas être modifiées dans Capture NX 2. La protection peut être activée dans l'appareil photo ou bien avec une autre application d'édition d'image Nikon. Pour désactiver la protection et permettre la modification de l'image dans Capture NX 2, sélectionnez l'élément **Protection du fichier** pour le décocher.

Fermer

L'option **Fermer** ferme l'image en cours. Si des modifications apportées à l'image ne sont pas encore enregistrées, vous aurez la possibilité d'enregistrer ces modifications.

Raccourci

Ctrl + W (Windows)
Commande + W (Macintosh)


Mise en page

La boîte de dialogue « Mise en page » vous fournit des commandes vous permettant de configurer votre imprimante et l'environnement d'impression. Grâce à cette option, vous pouvez définir le format du papier, la source de papier et l'orientation du papier, ainsi que d'autres options qui dépendent de l'imprimante et du système d'exploitation. Il est recommandé que vous ouvriez la boîte de dialogue « Mise en page » et que vous ajustiez les paramètres avant de sélectionner **Imprimer**.

Raccourci

Ctrl + Maj + P (Windows)
Commande + Maj + P (Macintosh)

Imprimer



La boîte de dialogue « **Mise en page pour l'impression** » vous permet de configurer tous les paramètres nécessaires pour imprimer votre image. De plus, un certain nombre d'options vous sont proposées pour vous permettre de créer des ensembles d'impression, d'ajouter des métadonnées et de gérer la couleur de vos impressions.

Vous pouvez imprimer l'image active en sélectionnant **Imprimer** dans le menu **Fichier**, ou vous pouvez sélectionner une gamme d'images à imprimer en sélectionnant plusieurs images dans le navigateur et en sélectionnant **Imprimer**. En sélectionnant plusieurs images dans le navigateur, vous pouvez créer des ensembles d'impression, des planches-contacts ou imprimer plusieurs images.

Une fois que vous avez sélectionné **Imprimer** dans le menu **Fichier**, la boîte de dialogue « Mise en page pour l'impression » apparaît. La boîte de dialogue « Mise en page pour l'impression », vous propose un aperçu de l'image en cours ainsi que des options vous permettant de modifier l'orientation et la mise en page de cette image.

Les commandes suivantes sont proposées dans la boîte de dialogue Mise en page pour l'impression :

① Boutons Affichage page, Page suivante et Page précédente

Le bouton Affichage page vous indique combien de pages seront envoyées à votre imprimante en fonction du nombre d'images que vous avez sélectionnées. Les boutons Page suivante et Page précédente vous permettent d'avoir un aperçu des différentes pages qui seront envoyées à l'imprimante. Généralement, ces options ne sont applicables que lorsque vous avez sélectionné plusieurs images à imprimer dans le navigateur.

② Copies

Cette option vous permet de sélectionner le nombre d'exemplaires des pages en cours qui seront envoyées à l'imprimante.

③ Mise en page

Cliquez sur ce bouton pour faire apparaître la boîte de dialogue « **Mise en page** ».

④ Métadonnées

Cliquez sur ce bouton pour ouvrir la boîte de dialogue « **Métadonnées** », où vous pourrez choisir les métadonnées, telles que les informations concernant le fichier et l'appareil photo, que vous voulez imprimer autour de l'image.

Informations imprimées

Les options de la section « **Informations imprimées** » placent sous chaque image des informations spécifiques la concernant. Vous pouvez choisir parmi trois séries différentes d'informations :

☐ **Informations de base**

La section des informations de base contient le nom du fichier et la date à laquelle la photo a été prise.

☐ **Informations supplémentaires**

Cochez la case **Informations supplémentaires** pour ajouter le nom de l'appareil photo, la vitesse d'obturation, l'ouverture, la taille de l'image et la balance des blancs pour l'image.

☐ **Informations détaillées**

Cette option ajoute le mode de mesure, la correction d'exposition, la focale, le mode AF et la sensibilité (ISO).

☐ **Police**

La police qui sera utilisée pour imprimer les Métadonnées est indiquée ici. Cliquez sur le bouton **Modifier** pour ajuster les paramètres.

Imprimer la date de prise de vue sur l'image

Les options de cette section vous permettent de superposer soit la date, soit la date et l'heure sur l'image.

☐ **Police**

La police qui sera utilisée pour imprimer la date et l'heure est indiquée ici. Cliquez sur le bouton **Modifier** pour ajuster les paramètres.

⑤ Onglet Mise en page


Les options de l'onglet de « **Mise en page** » vous permettent de choisir la taille et la mise en page de votre image ainsi que tous les paramètres d'ensembles d'impressions que vous souhaitez appliquer.

Utiliser la résolution de sortie

Avec cette option, les paramètres de la boîte de dialogue « Mise en page pour l'impression » ne modifient ni la taille ni la résolution de l'image. Cela garantit que la taille de l'image est déterminée en fonction des paramètres de la boîte de dialogue « Taille / Résolution ». Cette option désactive toutes les options à l'exception des options **Faire pivoter pour ajuster**, **Imprimer une image plusieurs fois** et **Utiliser les données des vignettes (brouillon uniquement)**.

Sélectionner la mise en page

Ce mode d'impression vous permet de sélectionner un ensemble d'impressions dans une liste. Sélectionnez le nombre d'images à imprimer sur chaque page dans le menu déroulant et l'aperçu de l'impression sera actualisé en conséquence.



Sélectionner la taille de l'image

Ce mode d'impression vous permet de définir différents ensembles d'impressions en fonction de la taille des images. Sélectionnez cette option puis choisissez la taille d'impression dans le menu déroulant.

Remarque : le contenu du menu déroulant change en fonction des unités de mesure définies dans la boîte de dialogue « Préférences ».

Faire pivoter pour ajuster

Cochez cette case pour faire pivoter l'image en cours si l'orientation de l'image ne correspond pas à l'orientation du papier.

Recadrer les photos pour ajuster

Cochez cette option pour recadrer automatiquement les images de manière à ce que vos impressions ne contiennent aucun espace vide. Si vos images ne correspondent pas aux proportions du papier, des parties de l'image peuvent être coupées. Par exemple, la plupart des images produites par un appareil numérique ont des proportions comprises entre 1:1,334 et 1:1,5, ce qui signifie que leur côté le plus long est de 1 1/3 à 1 1/2 fois plus grand que leur côté le plus court. La plupart des formats de papier ont des proportions comprises entre 1:1,25 et 1:1,5. Le fait d'imprimer une image avec des proportions de 1:1,5 sur un format de papier aux proportions de 1:1,25 nécessitera un recadrage de l'image afin d'obtenir une impression sans marge.

Imprimer une image plusieurs fois

Cette option vous permet d'indiquer combien de fois chaque image doit être imprimée dans un ensemble d'impressions. Choisissez simplement le nombre de fois que chaque image doit être imprimée dans le menu déroulant et l'ensemble d'impressions sera mis à jour en conséquence.

Utiliser les données des vignettes (brouillon uniquement)

Cette option utilise uniquement les données contenues dans la vignette de l'image pour imprimer l'image. Cette option permet d'imprimer plus rapidement, mais la qualité est sensiblement réduite, aussi est-elle recommandée uniquement pour les brouillons et les épreuves.

⑥ Onglet Gestion des couleurs

L'onglet **Gestion des couleurs** vous permet de définir les options de gestion des couleurs des images lors de leur impression. Les paramètres situés dans l'onglet « Gestion des couleurs » sont par défaut les paramètres indiqués dans la boîte de dialogue « Préférences ».

 **Remarque** : si vous attribuez une gestion des couleurs dans la boîte de dialogue de mise en page pour l'impression, il est très important que vous désactiviez la gestion des couleurs dans le pilote de votre imprimante. Consultez la documentation de votre imprimante pour savoir comment désactiver la gestion des couleurs dans votre imprimante.

Profil de l'image

Le profil en cours attribué à l'image, est indiqué à cet emplacement.

Profil de l'imprimante

Utilisez ce menu pour sélectionner le profil correct à utiliser avec votre imprimante. Si vous n'êtes pas sûr de savoir quel profil utiliser, sélectionnez simplement l'option **Profil de l'image** en haut de la liste.


Rendu

Avec l'option **Rendu**, vous pouvez choisir l'une des quatre intentions de rendu pour l'appliquer à votre image. Les différentes intentions de rendu contrôlent la manière dont les couleurs de votre image sont adaptées aux couleurs que peut produire votre imprimante, comme indiqué par le profil de l'imprimante.

 **Remarque** : les différentes combinaisons d'imprimante et de papier, ainsi que les différents logiciels utilisés pour créer des profils d'imprimante, tirent avantage des différentes intentions de rendu. Expérimentez les différentes intentions de rendu pour trouver l'option la plus efficace.

Capture NX 2 propose les rendus suivants :

Perceptif	Cette intention de rendu conserve la relation entre les couleurs de façon à ce que l'image imprimée paraisse naturelle à l'oeil humain. Bien que cette intention conserve la relation entre les couleurs, les valeurs chromatiques réelles seront modifiées.
Saturation	Cette intention de rendu produit des couleurs très saturées mais peut ne pas produire de couleurs précises dans une photographie.
Colorimétrie relative	Cette intention de rendu fait correspondre toutes les couleurs qui ne font pas partie de la gamme du profil cible à la couleur la plus proche pouvant être reproduite. Ce profil reproduit avec précision toutes les couleurs qui se situent dans la gamme de couleurs pouvant être reproduites par votre imprimante. Cette option préserve autant de couleurs naturelles que possible et s'avère souvent être le meilleur choix pour imprimer des photographies.
Colorimétrie absolue	Cette intention de rendu est très similaire à l'intention colorimétrie relative, à l'exception du fait qu'elle fait correspondre le point blanc de l'image au point blanc du profil de destination. Il est recommandé d'utiliser l'option colorimétrie absolue uniquement si vous voulez réaliser une épreuve de vos images pour un périphérique d'impression spécifique autre que votre imprimante, car cette intention de rendu essaiera de reproduire les résultats du périphérique de sortie, y compris l'effet d'une couleur de papier différente.



Utiliser la compensation du point noir

Cochez cette case pour utiliser la compensation du point noir. Cela garantit que le point noir de l'image correspond au point noir de votre imprimante, ce qui permet d'utiliser toute la gamme chromatique de l'imprimante. Si vos impressions contiennent des ombres grises ou trop peu de détails, essayez de désactiver cette option. À moins que vous ne rencontriez des problèmes avec une combinaison d'impression et de profil spécifique, nous vous recommandons de toujours utiliser cette option.

⑦ Imprimer vers le fichier

Si la case **Imprimer vers le fichier** est cochée, le bouton **Imprimer** se transforme en bouton **Enregistrer**. Cliquez sur le bouton **Enregistrer**, pour enregistrer la mise en page actuellement affichée dans la zone de prévisualisation de l'impression sous forme de fichier JPEG. Vous pouvez sélectionner l'emplacement et la qualité du fichier JPEG créé.

Raccourci

Ctrl + P (Windows)
Commande + P (Macintosh)

Quitter

Sélectionnez cette option pour quitter Capture NX 2.

Raccourci

Ctrl + Q (Windows)
Commande + Q (Macintosh)

 **Remarque** : dans le système d'exploitation Macintosh, cette fonction est appelée **Quitter** et se trouve dans le menu Capture NX 2.

Menu Édition

Édition	
Annuler	Ctrl+Z
Rétablir	Ctrl+Maj+Z
Couper	Ctrl+X
Copier	Ctrl+C
Coller	Ctrl+V
Dupliquer	Ctrl+D
Supprimer	Suppr
Renommer	F2
Tout sélectionner	Ctrl+A
Désélectionner tout	Ctrl+Alt+A
Symétrie	▶
Rotation	▶
Taille / Résolution...	Ctrl+Alt+S
Adapter la photo...	
Préférences	▶

Annuler

La commande **Annuler** vous permet de reculer d’une étape et d’éliminer les modifications qui ont été apportées à l’image ou qui ont été faites dans la boîte de dialogue en cours. Vous pouvez également annuler un nombre illimité de modifications de la même étape, et presque toutes les modifications que vous apportez à vos images sont annulables. En raison du modèle d’édition non destructif qu’utilise Capture NX 2, vous pouvez aussi annuler une amélioration en la supprimant ou en modifiant les paramètres de la palette **Liste de modification** sans que l’image perde de sa qualité.

Raccourci

Ctrl + Z (Windows)
Commande + Z (Macintosh)

Rétablir

La commande **Rétablir** devient disponible une fois que la commande **Annuler** a été utilisée et elle vous permet d’appliquer de nouveau toutes les opérations qui ont été annulées à l’aide de la commande **Annuler**.

Raccourci

Ctrl + Maj + Z (Windows)
Commande + Maj + Z (Macintosh)

Couper

La commande **Couper** efface un objet et le place dans le presse-papiers de Capture NX 2, ce qui rend cet objet accessible au collage. La commande **Couper** peut être utilisée sur les objets suivants :

- Texte dans une zone de texte
- Points de contrôle sélectionnés
- Images dans le navigateur

Raccourci

Ctrl + X (Windows)
Commande + X (Macintosh)

Copier

La commande **Copier** prend l'objet sélectionné et place une copie de cet objet dans le presse-papiers de Capture NX 2, ce qui rend cet objet accessible au collage. La commande **Copier** peut être utilisée sur les objets suivants :

- Texte dans une zone de texte
- Points de contrôle sélectionnés
- Images dans le navigateur
- Améliorations sélectionnées dans la liste de modification

Raccourci

Ctrl + C (Windows)
Commande + C (Macintosh)

Coller

La commande **Coller** prend le dernier objet placé dans le presse-papiers de Capture NX 2 et le place dans la zone active. La commande **Coller** peut être utilisée sur les objets suivants :

- Du texte lorsqu'un cadre de texte est actif
- Les points de contrôle sélectionnés lorsqu'une fenêtre image est active
- Des images lorsque le navigateur est actif
- Des améliorations lorsque la liste de modification est active

Raccourci

Ctrl + V (Windows)
Commande + V (Macintosh)

Dupliquer

La commande **Dupliquer** fait une copie immédiate de l'objet sélectionné. La commande **Dupliquer** peut faire une copie des objets suivants :

- L'image en cours lorsque la fenêtre image est active et qu'aucun point de contrôle n'est sélectionné
- Images dans le navigateur
- Points de contrôle

Raccourci

Ctrl + D (Windows)
Commande + D (Macintosh)

Supprimer

La commande **Supprimer** supprime l'objet sélectionné. La commande **Supprimer** peut être utilisée sur les objets suivants :

- Texte sélectionné
- Points de contrôle sélectionnés
- Des images sélectionnées dans le navigateur
- Étapes ou améliorations sélectionnées dans la palette **Liste de modification**
- Sélection créée par le pinceau, le dégradé de sélection, les outils Remplir ou Supprimer dans une fenêtre image

Raccourci

Touche Supprimer

Renommer

La fonction **Renommer** n'est disponible que lorsque vous êtes dans le navigateur. Sélectionnez cette fonction pour renommer l'image ou le groupe d'images sélectionnés. Lorsqu'une seule image est sélectionnée, vous pouvez saisir le nouveau nom pour l'image directement dans le navigateur. Lorsque vous avez sélectionné un groupe d'images, la sélection de la fonction **Renommer** fait apparaître la boîte de dialogue « Dénomination de fichiers » et vous pouvez sélectionner les options pour renommer ce groupe d'images.

Pour plus d'informations sur la boîte de dialogue « Dénomination des fichiers », veuillez vous référer à la section « Boîte de dialogue Dénomination des fichiers » du Chapitre 22, « Menu Traitement par lot ».

Raccourci

F2

Tout sélectionner

L'option **Tout sélectionner** met en surbrillance tous les objets de la zone active. Utilisez **Tout sélectionner** dans :

- Une zone de texte pour sélectionner tout le texte
- Une image pour sélectionner tous les points de contrôle affichés sur l'image
- La palette **Liste de modification** pour sélectionner toutes les étapes
- Le navigateur pour sélectionner toutes les images affichées

Raccourci

Ctrl + A (Windows)
Commande + A (Macintosh)

Désélectionner tout

L'option **Désélectionner tout** désélectionne la sélection active. Utilisez **Désélectionner tout** dans :

- Une zone de texte pour désélectionner tout le texte sélectionné
- Une image pour désélectionner tous les points de contrôle sélectionnés ou pour supprimer n'importe quelle sélection créée par un outil lasso ou de sélection
- La palette **Liste de modification** pour désélectionner toutes les étapes sélectionnées
- Le navigateur pour désélectionner toutes les images sélectionnées

Raccourci

Ctrl + Alt + A (Windows)
Commande + Option + A (Macintosh)

Symétrie

Utilisez la commande **Symétrie** pour refléter l'image de part et d'autre d'un axe :

- Choisissez **Horizontale** pour refléter l'image de part et d'autre de l'axe vertical.
- Choisissez **Verticalement** pour refléter l'image de part et d'autre de l'axe horizontal.



Original



Symétrie
horizontale



Symétrie verticale

Rotation

Le sous-menu **Rotation** vous propose des options vous permettant de faire pivoter votre image de 90° vers la droite ou vers la gauche ou de redresser votre image.

La rotation d'une image dans l'éditeur crée une étape dans la palette **Liste de modification**, ce qui vous permet de supprimer la rotation à n'importe quel moment ultérieur. Lorsque vous enregistrez vos images au format de fichier NEF, vous pouvez supprimer la rotation une fois que l'image a été enregistrée ou fermée. La rotation d'une image se trouvant dans le navigateur sera appliquée de manière non destructive, cependant aucune étape de rotation ne sera ajoutée à la palette **Liste de modification**.

Le sous-menu **Rotation** vous propose les options suivantes :



Original



Rotation à droite



Rotation à gauche

90° vers la droite

Si vous sélectionnez **90° vers la droite** votre image sera pivotée de 90° vers la droite.

Raccourci

Ctrl + R (Windows)

Commande + R (Macintosh)

90° vers la gauche

Si vous sélectionnez **90° vers la gauche** votre image sera pivotée de 90° vers la gauche.

Raccourci

Ctrl + Maj + R (Windows)

Commande + Maj + R (Macintosh)

Redresser

Sélectionnez **Redresser** pour ajouter une étape de redressement à la palette **Liste de modification**. Dans l'étape **Redresser** dans la palette **Liste de modification**, vous pouvez faire pivoter une image progressivement vers la droite ou vers la gauche ou bien vous pouvez tracer une ligne dans votre image qui devrait être soit horizontale soit verticale et permettre à l'outil Redresser de redresser automatiquement votre image.

Pour redresser votre image en utilisant l'outil Redresser, suivez les étapes suivantes :

1 Avec une image ouverte dans l'éditeur, cliquez sur l'outil Redresser dans la barre d'outils.



2 Localisez une ligne dans l'image qui devrait être soit verticale soit horizontale et cliquez sur le début de la ligne. Maintenez enfoncé le bouton de la souris et faites-la glisser sur toute la longueur de la ligne en relâchant le bouton lorsque vous avez atteint l'extrémité de la ligne. L'outil Redresser calculera ensuite la direction et le degré de rotation à appliquer à l'image pour que la ligne que vous avez décrite soit horizontale ou verticale.



3 Si vous avez fait une erreur en traçant la ligne, vous pouvez cliquer sur la ligne que vous avez ajoutée à l'image et ajuster l'un des deux points d'ancrage se trouvant aux extrémités de la ligne, ou bien vous pouvez retracer la ligne en cliquant de nouveau dans la fenêtre image et en faisant glisser la souris.

4 Par défaut, Capture NX 2 recadrera automatiquement l'image en utilisant les mêmes proportions pour masquer toutes les zones de l'image ne contenant pas d'informations d'image. Ces zones sans informations d'image sont créées lorsque l'image est pivotée et sont représentées par des pixels blancs. Pour empêcher Capture NX 2 de recadrer automatiquement l'image, cliquez sur la case **Image non recadrée** dans l'étape **Redresser** de la palette **Liste de modification**.

5 Si vous êtes satisfait de l'effet de redressement, continuez la modification de votre image en utilisant les autres outils disponibles dans Capture NX 2 ou enregistrez l'image. L'effet de redressement est maintenant appliqué à votre image. Pour supprimer l'effet de redressement, cliquez sur le bouton **Supprimer** de l'étape **Redresser** dans la palette **Liste de modification** ou cliquez sur l'étape **Redresser** et appuyez sur la touche Supprimer de votre clavier.



Taille / Résolution

L'outil **Taille / Résolution** vous permet de modifier la taille de votre image en contrôlant la redistribution des données de l'image ou l'interpolation des données de l'image.

Dans la boîte de dialogue « Taille / Résolution », vous pouvez choisir l'un des deux modes de redimensionnement.

Modifier la taille de l'image

L'option **Modifier la taille de l'image** vous permet de modifier le fichier pour le faire correspondre à une taille et une résolution de sortie spécifiques. Saisissez les valeurs de **Largeur**, **Hauteur** et **Résolution** de votre choix, ou les dimensions en pixels, et l'image sera interpolée en utilisant un procédé d'interpolation bi-cubique. Des données d'image seront soit créées soit supprimées de manière à ce que l'image s'adapte aux nouveaux paramètres définis.



Ne pas modifier la taille de l'image

L'option **Ne pas modifier la taille de l'image** vous permet de redistribuer les informations d'image sans changer les données d'image. Dans ce mode, les données d'image ne peuvent être ni créées ni supprimées. Si vous saisissez les nouvelles valeurs de **Largeur**, **Hauteur** ou **Résolution**, les autres paramètres seront ajustés automatiquement pour que cela corresponde. Par exemple, si vous modifiez la hauteur d'une image de 8 pouces par 10 pouces à 300 dpi à 4 pouces, vous obtiendrez une image de 4 pouces par 5 pouces à 600 dpi.

 **Remarque** : vous ne pouvez pas créer d'images ayant un côté de plus de 21600 pixels.

Une fois que vous avez choisi la nouvelle taille et la nouvelle résolution de votre image, cliquez sur le bouton **Appliquer** pour accepter les modifications.

Raccourci

Ctrl + Alt + S (Windows)

Commande + Option + S (Macintosh)


Adapter la photo

La commande **Adapter la photo** vous permet d'adapter une série d'images à une taille maximale. Cela s'avère particulièrement utile si vous souhaitez redimensionner par lot un certain nombre d'images qui peuvent avoir différentes orientations, certaines étant orientées dans le sens portrait et d'autres dans le sens paysage. La commande **Adapter la photo** vous assure que chaque image sera paramétrée aux bonnes dimensions, quelle que soit son orientation.



La commande **Adapter la photo** peut être utilisée pour créer un fichier de paramètres à utiliser dans un traitement par lot en suivant les étapes suivantes :

- 1 Allez dans le menu **Édition** et sélectionnez **Adapter la photo**.



2 Sélectionnez l'unité de mesure appropriée. Si les images vont être imprimées, il est préférable d'utiliser des pouces, des centimètres ou des millimètres. Si les images vont être affichées sur une page web ou un autre support d'affichage électronique, sélectionnez **pixels**.




3 Renseignez la valeur la plus élevée des dimensions de l'image à la fois dans les cases **Largeur** et **Hauteur**. Par exemple, si vous voulez redimensionner un dossier d'images ayant des orientations mixtes à 4" × 6", tapez 6 pouces à la fois dans la case **Largeur** et la case **Hauteur**. Cela garantira que la dimension la plus longue de toutes les images sera définie à 6 pouces, le côté restant étant déterminé automatiquement en fonction des proportions de l'image traitée.




4 Cliquez sur **Appliquer**.



5 Allez dans le menu **Traitement par lot** et sélectionnez **Enregistrer les réglages**.




6 Dans la boîte de dialogue « Enregistrer les réglages », assurez-vous que l'étape **Adapter la photo** est cochée, saisissez un nom approprié pour le nouveau fichier de paramètres puis cliquez sur **OK**.



Vous disposez maintenant d'un fichier de paramètres qui peut être utilisé dans un traitement par lot pour appliquer la commande **Adapter la photo** à une série d'images.

Remarque : afin de modifier une image avec la commande **Adapter la photo**, vous devez cliquer sur le bouton **Appliquer**.

Menu Réglage



🔍 **Remarque** : les outils réservés aux images RAW n'apparaissent pas dans les menus. Les outils spécifiques aux images RAW sont disponibles dans l'étape **Développement** de la palette **Liste de modification**.

Lumière > Niveaux et courbes

L'outil **Niveaux et courbes** combine en un éditeur unique et convivial deux des fonctionnalités d'amélioration des tons les plus souvent utilisées. L'outil **Niveaux et courbes** vous permet d'ajuster le contraste, les niveaux des tons (luminosité) et l'équilibre colorimétrique pour utiliser au mieux la gamme de tons et de couleurs proposée par un périphérique de sortie donné, comme une imprimante ou un écran.


L'outil **Niveaux et courbes** dispose de commandes permettant de régler les tons de portions spécifiques de la gamme de tons de l'image active. Ces réglages peuvent être appliqués à l'image dans son ensemble ou à des couches de couleur spécifiques, ce qui permet de retoucher l'image tout en préservant les détails.

Pour utiliser l'outil **Niveaux et courbes** pour modifier vos images, suivez les étapes suivantes :


- 1 Allez dans le menu **Réglage**, sélectionnez le sous-menu **Lumière** puis sélectionnez **Niveaux et courbes**.



- 2 Sélectionnez les couches à régler à l'aide du sélecteur de couche. Typiquement, l'option **RVB** est utilisée lors de la modification d'images.




- 3 Cliquez directement sur la courbe pour ajouter un point d'ancrage qui peut être déplacé et ajusté. En augmentant la pente de la courbe vous augmenterez le contraste de l'image. En diminuant la pente de la courbe vous diminuerez le contraste de l'image. Vous pouvez aussi définir les points d'ancrage afin de minimiser les changements affectant la gamme de tons de l'image.



- 4 Supprimez tout point d'ancrage indésirable en cliquant sur le point d'ancrage et en le faisant glisser à l'extérieur de l'éditeur de courbe.

L'outil **Niveaux et courbes** vous propose les commandes suivantes :



① Sélecteur de couche

Le sélecteur de couche vous permet de sélectionner quelle couche, ou quelle partie des couleurs, vous souhaitez affecter. Le paramétrage par défaut consiste à modifier les trois couches, rouge, verte et bleue, en même temps. Cliquez sur ce menu déroulant pour sélectionner une couche individuelle à modifier.

Raccourci

(lorsqu'une étape **Niveaux et courbes** est active) :

Couches RVB : **Ctrl + ~ (Windows)**
Commande + ~ (Macintosh)

Couche rouge : **Ctrl + 1 (Windows)**
Commande + 1 (Macintosh)

Couche verte : **Ctrl + 2 (Windows)**
Commande + 2 (Macintosh)

Couche bleue : **Ctrl + 3 (Windows)**
Commande + 3 (Macintosh)

② Éditeur de courbe

L'éditeur de courbe est l'endroit où la majorité des améliorations sont faites dans l'outil **Niveaux et courbes**. Dans l'éditeur de courbe, un histogramme vous est présenté qui présente les valeurs de luminosité totale de votre image. Une courbe superposée à cet histogramme, vous permet de contrôler la relation entre les valeurs de luminosité d'entrée et les valeurs de luminosité de sortie.

L'histogramme de luminosité affiche un graphique en barres représentant le nombre total de pixels qui apparaissent à différents niveaux de luminosité. L'axe horizontal représente le niveau de luminosité, tandis que l'axe vertical représente le nombre de pixels à chaque niveau de luminosité de l'image en cours. Le côté gauche de l'axe horizontal représente les tons les plus foncés de votre image, tandis que le côté droit représente les tons les plus clairs en fonction de la couche active sélectionnée.

Lorsque le sélecteur de couche est réglé sur l'option **RVB**, l'histogramme représente la luminosité du noir au blanc. Lorsque vous modifiez une seule couche, l'histogramme représente la luminosité, depuis l'absence totale de cette couleur jusqu'à la luminosité maximale de cette couleur. L'histogramme est très utile pour déterminer la manière de régler les paramètres dans l'étape **Niveaux et courbes**.

Cliquez n'importe où sur la courbe pour ajouter un point d'ancrage. Déplacez le point d'ancrage pour modifier la relation entre les valeurs d'entrée et de sortie. Le fait de déplacer un point vers le haut rend les objets de cette valeur plus lumineux tandis que le fait de déplacer un point vers le bas rend les objets de cette valeur plus sombres. La courbe est ajustée automatiquement pour assurer une transition en douceur entre chaque point ajouté à l'image.

Un point d'ancrage peut être supprimé en cliquant simplement sur le point d'ancrage et en le faisant glisser à l'extérieur de l'éditeur de courbe.

③ Curseurs de sortie noir et blanc

Les curseurs de sortie noir et blanc vous permettent de définir les niveaux de luminosité maximal et minimal de l'image. Lorsque vous faites glisser le curseur de sortie noir vers le haut, vous éclaircissez le niveau de luminosité le plus sombre de l'image, tandis que lorsque vous faites glisser le curseur de sortie blanc vers le bas, vous assombrissez le niveau de luminosité le plus clair de l'image. On utilise souvent ces deux curseurs lorsqu'on ne veut pas que la couleur la plus foncée et la couleur la plus claire soient la couleur blanche (255, 255, 255) et la couleur noire (0, 0, 0).

④ Curseurs Noir, Point médian et Blanc

Les curseurs Noir, Point médian, et Blanc régleront automatiquement la courbe pour vous.

Curseur Point noir

Déplacez le curseur de point noir vers la droite pour que toutes les valeurs de luminosité entre le point que vous avez sélectionné et la gauche soient réglées sur un noir complet (ou sur l'absence de couleur de la couche lorsque vous travaillez sur une seule couche de couleur). Cela va redistribuer toutes les valeurs pour étendre la gamme de luminosité afin qu'elle corresponde à la totalité de la gamme de valeurs possibles. Nous vous recommandons de déplacer complètement le curseur de point noir vers la droite pour établir une correspondance avec les informations affichées à gauche sur l'histogramme. Cela ajustera l'image en cours de façon à ce que les valeurs les plus foncées de l'image correspondent à la valeur la plus foncée disponible dans un fichier numérique.

Curseur Point médian

Déplacez le curseur de point médian vers la gauche ou la droite afin d'éclaircir ou d'assombrir les demi-tons de l'image.

Curseur Point blanc

Déplacez le curseur de point blanc vers la gauche pour que toutes les valeurs de luminosité entre le point que vous avez sélectionné et la droite soient réglées sur un blanc complet (ou sur la luminosité maximale de la couleur de la couche lorsque vous travaillez sur une seule couche de couleur). Cela va redistribuer toutes les valeurs pour étendre la gamme de luminosité afin qu'elle corresponde à la totalité de la gamme de valeurs possibles. Nous vous recommandons de déplacer complètement le curseur de point blanc vers la gauche pour établir une correspondance avec les informations affichées le plus à droite sur l'histogramme. Cela ajustera l'image en cours de façon à ce que les valeurs les plus claires de l'image correspondent à la valeur la plus claire disponible dans un fichier numérique.

⑤ Afficher l'histogramme avant/après

Ce bouton active et désactive les histogrammes « avant » et « après ». L'histogramme « avant » reste toujours le même et représente l'histogramme avant que tout réglage ait été réalisé sur l'image par la couche en cours. L'histogramme « après » se met à jour en fonction des changements effectués dans l'étape **Niveaux et courbes**.

⑥ Contraste automatique

Cliquez sur ce bouton pour distribuer automatiquement les couleurs de chaque couche en modifiant les points blanc et noir de chacune des couches. Effectuez un Ctrl + clic (Windows) ou un Option + clic (Macintosh) pour n'appliquer ce réglage qu'à la couche sélectionnée.

Capture NX 2 sélectionne automatiquement les points blanc et noir qui excluent un certain pourcentage des pixels les plus clairs et les plus foncés de l'image, accentuant ainsi les courbes pour un contraste amélioré. Le pourcentage exact de pixels exclus peut être spécifié dans la boîte de dialogue « Préférences ». Par défaut, 0,5 % des pixels les plus clairs et les plus foncés sont exclus, produisant une courbe qui utilise au maximum la gamme de tons de sortie, tout en préservant les détails des basses et des hautes lumières.

⑦ Définir le point blanc

Si vous cliquez sur ce bouton, vous transformerez le curseur de votre souris en pipette de point blanc. En cliquant sur votre image, vous définirez les curseurs de point blanc pour les trois couches de couleur selon la valeur sélectionnée par la pipette de point blanc. Utilisez cet outil avec l'option **Double seuil** de la commande d'incrustation des informations d'image dans la section « Histogramme » de la palette **Infos de la photo** pour identifier la valeur la plus claire dans l'image dont vous voulez qu'elle soit blanche. Le bouton Définir le point blanc affecte à la fois la tonalité de l'image active et l'équilibre des couleurs.

⑧ Définir le point neutre

Si vous cliquez sur ce bouton, vous transformerez le curseur de votre souris en pipette de point neutre. Lorsque vous cliquez sur votre image, Capture NX 2 essaiera de rendre neutre la couleur sélectionnée sans affecter les valeurs de ton, en réglant les curseurs de point médian pour les trois couches de couleur. Le bouton Définir le point neutre affecte uniquement l'équilibre des couleurs de l'image ; néanmoins, si la couleur cible contient une quantité de couleur importante, cette fonctionnalité affecte la tonalité de l'image.

⑨ Définir le point noir

Si vous cliquez sur ce bouton, vous transformerez le curseur de votre souris en pipette de point noir. En cliquant ensuite sur votre image, vous définirez le curseur de point noir pour les trois couches de couleur selon la valeur de couleur sélectionnée par la pipette de point noir. Utilisez cet outil avec l'option **Double seuil** de la commande d'incrustation des informations d'image dans la section Histogramme de la palette **Infos de la photo** pour identifier la valeur la plus foncée dans l'image dont vous voulez qu'elle soit noire. Le bouton Définir le point noir affectera à la fois la tonalité de l'image active et l'équilibre des couleurs.

⑩ Ajouter un point d'ancrage

Le fait de cliquer sur ce bouton transformera le curseur de la souris en curseur réticulaire. En cliquant sur votre image, vous ajouterez un point d'ancrage à l'emplacement de la courbe qui représente la couleur sur laquelle passe votre souris. Vous pouvez ensuite utiliser le point d'ancrage nouvellement créé pour améliorer l'image. Effectuez un Ctrl + clic (Windows) ou un Option + clic (Macintosh) pour n'appliquer ce réglage qu'à la couche en cours.

⑪ Réinitialiser la couche en cours

En cliquant sur ce bouton, vous réinitialiserez seulement la couche en cours aux valeurs par défaut.

⑫ Réinitialiser toutes les couches

Si vous cliquez sur ce bouton, toutes les couches dans l'étape **Niveaux et courbes** reviennent à leurs valeurs par défaut.

⑬ Annulation temporaire

Tant que vous maintenez ce bouton enfoncé, l'effet de l'étape **Niveaux et courbes** est temporairement masqué.

Raccourci

Ctrl + L (Windows)
Commande + L (Macintosh)

Lumière > Contraste / Luminosité

L'étape **Contraste / Luminosité** a été spécifiquement conçue pour vous fournir une méthode efficace de réglage du contraste et de la luminosité de vos images tout en maintenant un haut niveau de qualité. L'étape **Contraste / Luminosité** est idéale pour produire rapidement des effets de contraste ou de luminosité que vous pouvez ajouter de manière sélective à votre image en utilisant l'un des outils de sélection.

L'outil **Contraste / Luminosité** vous propose les commandes suivantes :



Contraste

Le curseur **Contraste** vous permet de modifier le contraste de votre image. L'algorithme de contraste a été conçu pour éviter toute bascule colorée indésirable. Déplacez ce curseur vers la gauche pour diminuer le contraste de l'image, ou vers la droite pour l'augmenter.

Luminosité

Le curseur **Luminosité** vous permet d'éclaircir ou d'assombrir votre image sans créer de bascule colorée indésirable. Déplacez le curseur vers la gauche pour assombrir l'image et vers la droite pour l'éclaircir.

Raccourci

Ctrl + Alt + Maj + C (Windows)
Commande + Option + Maj + C
(Macintosh)

Lumière > Niveaux automatiques

L'outil **Niveaux automatiques** permet à Capture NX 2 d'analyser votre image afin de déterminer les bons réglages pour étendre les informations de couleur disponibles à toute la gamme des possibilités de tonalités. Bien qu'il soit similaire au bouton de contraste automatique dans l'étape **Niveaux et courbes**, l'outil **Niveaux automatiques** vous propose des commandes supplémentaires.

L'outil **Niveaux automatiques** vous propose les commandes suivantes :

Méthode Niveaux automatiques

Cliquez sur le menu déroulant des méthodes de niveaux automatiques pour sélectionner l'une des deux méthodes possibles :

Automatique



La méthode **Automatique** entraîne une redistribution des différentes couches de couleurs, qui revient à étendre chaque couche de couleur dans l'outil **Niveaux et courbes** à toute la gamme de l'histogramme.

Avancé

La méthode **Avancé** commence par vous fournir les mêmes résultats que la méthode **Automatique**, mais elle vous permet d'accéder aux curseurs **Corriger le contraste** et **Corriger la dominante couleur**.

Corriger le contraste

Le curseur **Corriger le contraste** apparaît lorsque vous sélectionnez la méthode **Avancé** dans le menu déroulant des méthodes de niveaux automatiques. Utilisez ce curseur pour augmenter ou diminuer la quantité de contraste appliqué à votre image. La valeur de 50 équivaut à l'effet de contraste de la méthode **Automatique**.



Corriger la dominante couleur

Le curseur **Corriger la dominante couleur** apparaît lorsque vous sélectionnez la méthode **Avancé** dans le menu déroulant des méthodes de niveaux automatiques. Ce curseur permet d'augmenter ou de diminuer le degré de diminution de la dominante couleur dans l'image. La valeur de 50 équivaut au résultat de réduction de dominante couleur de la méthode **Automatique**.

Lumière > D-Lighting

L'outil **D-Lighting** révèle les détails dans les basses et les hautes lumières, corrigeant la sous-exposition, les contrejours ou les puissances de flash trop faibles sans modifier les zones correctement exposées ni introduire d'artefacts indésirables. La fonctionnalité D-Lighting peut aussi révéler les détails des zones surexposées lors de prises de vue trop éclairées.

L'outil **D-Lighting** vous propose les commandes suivantes :

Méthode Plus rapide (HS)

La méthode **Plus rapide (HS)** de la fonction D-Lighting vous permet d'améliorer rapidement les zones de basses lumières et de révéler plus de détails dans les hautes lumières de l'image active ainsi que d'amplifier la saturation de l'image toute entière afin de créer un effet naturel.

Réglage

Déplacez le curseur **Réglage** vers la droite pour faire ressortir les détails dans les zones de basses et de hautes lumières de l'image active.

Amplificateur de saturation

Déplacez le curseur **Amplificateur de saturation** vers la droite pour augmenter la saturation dans toute l'image.



Méthode Qualité supérieure (HQ)

La méthode **Qualité supérieure (HQ)** vous permet de mieux contrôler les basses et les hautes lumières de l'image, en produisant une amélioration de meilleure qualité que la méthode **Plus rapide (HS)**.

Réglage des basses lumières


Déplacez le curseur **Réglage des basses lumières** vers la droite pour faire ressortir plus de détails dans les basses lumières de l'image active.

Réglage des hautes lumières

Déplacez le curseur **Réglage des hautes lumières** vers la droite pour révéler des détails supplémentaires dans les zones de hautes lumières de l'image active.


Amplificateur de saturation

Déplacez le curseur **Amplificateur de saturation** vers la droite pour augmenter la saturation dans toute l'image.



Couleur > LST

L'outil **LST** vous permet de contrôler individuellement la luminosité, la luminosité des couleurs, la saturation et la teinte de l'image active en utilisant des boîtes de dialogue d'éditeur individuelles.




Pour utiliser l'outil **LST** pour modifier vos images, suivez les étapes suivantes :


- 1 Allez dans le menu **Réglage**, sélectionnez le sous-menu **Couleur**, et sélectionnez **LST**.



- 2 Sélectionnez la première couche à régler en utilisant le menu déroulant des couches.



- 3 Cliquez directement sur la courbe correspondant à la couche sélectionnée pour ajouter un point d'ancrage qui peut être déplacé et ajusté. Selon la couche sélectionnée, les réglages apportés à la courbe auront différents effets sur l'image.
- 4 Après avoir effectué les réglages de la première couche, vous pouvez faire d'autres réglages en sélectionnant une autre option dans le menu déroulant des couches. Les améliorations faites dans chaque éditeur demeureront, vous permettant de réaliser des réglages pour différentes couches dans la même amélioration **LST**.



L'outil **LST** vous propose quatre couches différentes, chaque couche offrant des commandes uniques spécifiques à cette méthode. Utilisez le menu déroulant des couches pour sélectionner quelle couche utiliser. Les couches disponibles sont les suivantes :

Luminosité globale

La couche **Luminosité globale** est similaire à l'outil **Niveaux et courbes**, mais elle affecte uniquement la luminosité de l'image sans en affecter la couleur. C'est un excellent moyen de modifier la tonalité de votre image sans introduire de dominantes couleurs indésirables.


Raccourci

(lorsqu'une étape **LST** est active) :

Ctrl + ~ (Windows)

Commande + ~ (Macintosh)

La couche **Luminosité globale** vous propose les commandes suivantes :



① Éditeur de courbe

L'éditeur de courbe est l'endroit où la majorité des améliorations sont faites dans la fonction **LST**. Dans l'éditeur de courbe, un histogramme vous est présenté qui représente les valeurs de luminosité totale de votre image. Une courbe de luminosité superposée à cet histogramme vous permet de contrôler la relation entre les valeurs de luminosité d'entrée et les valeurs de luminosité de sortie.

L'histogramme affiche un graphique en barres représentant le nombre total de pixels qui apparaissent à différents niveaux de luminosité. L'axe horizontal représente le niveau de luminosité, tandis que l'axe vertical représente le nombre de pixels à chaque niveau de luminosité de l'image en cours. Le côté gauche de l'axe horizontal représente les tons les plus foncés de votre image, tandis que le côté droit représente les tons les plus clairs. L'histogramme vous aide à régler les paramètres dans la couche **Luminosité globale**.

Cliquez directement sur la courbe de luminosité pour ajouter un point d'ancrage qui peut être déplacé et ajusté. En augmentant la pente de la courbe, vous augmenterez le contraste de l'image. En diminuant la pente de la courbe vous diminuerez le contraste de l'image. Vous pouvez aussi définir les points d'ancrage afin de minimiser les changements affectant la gamme de tons de l'image.

Un point d'ancrage peut être supprimé en cliquant simplement sur le point d'ancrage et en le faisant glisser à l'extérieur de l'éditeur de courbe.

② Curseur Point noir	Déplacez le curseur de point noir vers la gauche pour que toutes les valeurs de luminosité entre ce point et la droite soient réglées sur un noir complet, tout en redistribuant toutes les valeurs pour étendre la gamme de luminosité afin qu'elle corresponde à toute la gamme de valeurs possibles. Nous vous recommandons de déplacer complètement le curseur de point noir vers la droite pour établir une correspondance avec les informations affichées à gauche sur l'histogramme. Cela ajustera l'image en cours de façon à ce que les valeurs les plus foncées de l'image correspondent à la valeur la plus foncée disponible dans un fichier numérique.
③ Curseur Point médian	Déplacez le curseur de point médian vers la gauche ou la droite afin d'éclaircir ou d'assombrir les demi-tons de l'image.
④ Curseur Point blanc	Déplacez le curseur de point blanc vers la gauche pour que toutes les valeurs de luminosité entre ce point et la droite soient réglées sur un blanc complet, tout en redistribuant toutes les valeurs pour étendre la gamme de luminosité afin qu'elle corresponde à toute la gamme de valeurs possibles. Nous vous recommandons de déplacer complètement le curseur de point blanc complètement vers la gauche pour établir une correspondance avec les informations affichées le plus à droite sur l'histogramme. Cela ajustera l'image en cours de façon à ce que les valeurs les plus claires de l'image correspondent à la valeur la plus claire disponible dans un fichier numérique.
⑤ Curseurs de sortie noir et blanc	Le curseur de sortie noir et le curseur de sortie blanc vous permettent de définir les niveaux de luminosité maximal et minimal de l'image. Lorsque vous faites glisser le curseur de sortie noir vers le haut, vous éclaircissez le niveau de luminosité le plus sombre de l'image, tandis que lorsque vous faites glisser le curseur de sortie blanc vers le bas, vous assombrissez le niveau de luminosité le plus clair de l'image. On utilise souvent ces deux curseurs lorsqu'on ne veut pas que la couleur la plus foncée et la couleur la plus claire soient noire et blanche.
⑥ Afficher l'histogramme avant/après	Ce bouton active et désactive les histogrammes « avant » et « après ». L'histogramme « avant » reste toujours le même et représente l'histogramme avant que tout réglage ait été réalisé sur l'image dans la couche Luminosité globale . L'histogramme « après » est mis à jour en temps réel en fonction des changements effectués dans la couche Luminosité globale .
⑦ Contraste automatique	Cliquez sur ce bouton pour déplacer automatiquement les curseurs de point noir et de point blanc et les faire correspondre aux valeurs les plus sombres et les plus claires de l'histogramme de luminosité.
⑧ Ajouter un point d'ancrage	Cliquez sur ce bouton puis sur l'image active pour sélectionner une couleur et placer un point d'ancrage sur la courbe de luminosité.
⑨ Réinitialiser la couche en cours	Cliquez sur ce bouton pour réinitialiser uniquement la couche Luminosité globale à ses valeurs par défaut.
⑩ Réinitialiser toutes les couches	Cliquez sur ce bouton pour réinitialiser toutes les couches dans l'étape LST à leurs valeurs par défaut.
⑪ Annulation temporaire	Maintenez ce bouton enfoncé pour masquer temporairement l'effet de la couche Luminosité globale .

Luminosité des couleurs

La couche **Luminosité des couleurs** vous permet de contrôler la luminosité des couleurs de l'image sans affecter la saturation ou la teinte. Vous pouvez utiliser cette couche pour cibler et éclaircir des couleurs spécifiques, comme éclaircir la couleur de la peau ou assombrir le ciel d'un paysage sans affecter les autres éléments.


Raccourci

(lorsqu'une étape **LST** est active) :

Ctrl + 1 (Windows)

Commande + 1 (Macintosh)

La couche **Luminosité des couleurs** vous propose les commandes suivantes :



① Carte des teintes

La carte des teintes représente le spectre entier des couleurs sur l'axe horizontal et la luminosité des couleurs sur l'axe vertical. Une courbe de luminosité des couleurs, superposée à la carte des teintes, permet d'isoler et de régler la luminosité de chaque couleur.

En cliquant sur la courbe, vous créez un point d'ancrage. Si vous déplacez ce point d'ancrage vers le haut, les couleurs situées dans la portion affectée de la gamme de couleurs s'éclairciront. Si vous déplacez ce même point d'ancrage vers le bas, les couleurs affectées s'assombriront.

Le curseur de largeur augmente ou diminue la gamme de couleurs similaires affectée par la couleur identifiée au point d'ancrage.

Les points d'ancrage peuvent être supprimés tout simplement en cliquant sur le point d'ancrage et en le faisant glisser en dehors de la carte des teintes ou en cliquant sur un point d'ancrage pour le sélectionner puis en appuyant sur la touche Supprimer.

② Ajouter un point d'ancrage	Si vous cliquez sur ce bouton, vous pourrez cliquer sur l'image active et sélectionner une couleur pour placer un point d'ancrage sur la courbe dans la carte des teintes.
③ Réinitialiser la couche en cours	En cliquant sur ce bouton, vous réinitialiserez uniquement la couche Luminosité des couleurs à ses valeurs par défaut.
④ Réinitialiser toutes les couches	En cliquant sur ce bouton, vous réinitialiserez toutes les couches dans l'étape LST à leurs valeurs par défaut.
⑤ Annulation temporaire	Maintenez ce bouton enfoncé pour masquer temporairement l'effet de la couche Luminosité des couleurs .

Saturation

La couche **Saturation** vous permet de modifier la saturation de toute l'image ou de couleurs spécifiques dans l'image active sans affecter la luminosité ou la teinte.


Raccourci

(lorsque l'amélioration **LST** est active) :

Ctrl + 2 (Windows)

Commande + 2 (Macintosh)

La couche **Saturation** vous propose les commandes suivantes :



① Carte des teintes	La carte des teintes représente le spectre entier des couleurs sur l'axe horizontal et la saturation des couleurs sur l'axe vertical. Une courbe de saturation, superposée à cette carte des teintes, permet d'isoler et de régler la saturation de chaque couleur. En cliquant sur la courbe, vous créez un point d'ancrage. Si vous déplacez ce point d'ancrage vers le haut, les couleurs situées dans la portion affectée de la gamme de couleurs deviendront plus saturées. Si vous déplacez ce même point d'ancrage vers le bas, les couleurs affectées deviendront moins saturées. Les points d'ancrage peuvent être supprimés en cliquant sur les points d'ancrage et en les faisant glisser en dehors de la carte des teintes ou en cliquant sur un point d'ancrage pour le sélectionner puis en appuyant sur la touche Supprimer. Utilisez le curseur de largeur pour augmenter ou diminuer la gamme de couleurs similaires affectée par la couleur identifiée au point d'ancrage. Le curseur de sortie affecte la saturation de toutes les couleurs de l'image de façon homogène. En déplaçant ce curseur vers le haut, vous augmenterez la saturation de toutes les couleurs, tandis qu'en déplaçant le curseur vers le bas, vous diminuerez la saturation de toutes les couleurs.
② Exclure la zone grisée	Cochez cette case pour empêcher que toute augmentation de saturation affecte les couleurs neutres de l'image. Cela s'avère utile car les couleurs neutres peuvent sembler trop saturées lorsque la saturation est augmentée.  Remarque : l'option Exclure la zone grisée n'a aucun effet lorsque la saturation est abaissée en dessous de la valeur de l'image d'origine.
③ Ajouter un point d'ancrage	Cliquez sur ce bouton puis sur l'image active pour sélectionner une couleur et placer un point d'ancrage sur la courbe de saturation.
④ Réinitialiser la couche en cours	Cliquez sur ce bouton pour réinitialiser uniquement la couche Saturation à ses valeurs par défaut.
⑤ Réinitialiser toutes les couches	Cliquez sur ce bouton pour réinitialiser tous les éditeurs dans l'étape LST à leurs valeurs par défaut.
⑥ Bouton d'annulation temporaire	Maintenez ce bouton enfoncé pour masquer temporairement l'effet de la couche Saturation.

Teinte

La couche **Teinte** vous permet de modifier la teinte de toute l'image ou de couleurs spécifiques dans l'image active sans affecter la luminosité ou la saturation. Cette couche vous permet de changer complètement la couleur d'un objet de l'image active ou de décaler subtilement la couleur pour que l'objet prenne une teinte plus naturelle.


Raccourci

(lorsque l'amélioration **LST** est active) :

Ctrl + 2 (Windows)

Commande + 2 (Macintosh)

La couche **Teinte** vous propose les commandes suivantes :



① Carte des teintes	La carte des teintes représente le spectre entier des couleurs sur un axe horizontal tourné. Par défaut, la carte des teintes est tournée de 60 degrés. Vous pouvez sélectionner des valeurs de rotation supplémentaires dans le menu déroulant de rotation de la carte des teintes. Une courbe de teinte, superposée à cette carte des teintes, permet d'isoler et de régler la teinte de chaque couleur.
② Ajouter un point d'ancrage	Cliquez sur ce bouton puis sur l'image active pour sélectionner une couleur et placer un point d'ancrage sur la courbe de teinte.
③ Réinitialiser la couche en cours	Cliquez sur ce bouton pour réinitialiser uniquement la couche Teinte à ses valeurs par défaut.
④ Réinitialiser toutes les couches	Cliquez sur ce bouton pour réinitialiser tous les éditeurs dans l'étape LST à leurs valeurs par défaut.
⑤ Bouton d'annulation temporaire	Maintenez ce bouton enfoncé pour masquer temporairement l'effet de la couche Teinte .
⑥ Rotation de la carte des teintes	Utilisez ce menu déroulant pour sélectionner l'une des rotations disponibles de la carte des teintes : 60°, 120°, 180°.

Raccourci

Ctrl + Maj + L (Windows)

Commande + Maj + L (Macintosh)

Couleur > Équilibre colorimétrique

L'outil **Équilibre colorimétrique** vous propose des commandes simples pour régler la luminosité globale, le contraste et l'équilibre des couleurs de l'image toute entière.

Déplacez n'importe quel curseur de l'étape **Équilibre colorimétrique** pour modifier l'effet de ce curseur sur l'image.

L'outil **Équilibre colorimétrique** vous propose les commandes suivantes :

Luminosité

Déplacez le curseur **Luminosité** vers la gauche pour diminuer la luminosité de l'image toute entière ou vers la droite pour augmenter la luminosité de l'image toute entière.

Contraste

Déplacez le curseur **Contraste** vers la gauche pour diminuer le contraste de l'image toute entière ou vers la droite pour augmenter le contraste de l'image toute entière.

Rouge


Déplacez le curseur **Rouge** vers la gauche pour supprimer le rouge de l'image, l'image devenant alors plus cyan. Déplacez ce curseur vers la droite pour ajouter du rouge à l'image, ce qui supprime du cyan de l'image.

Vert

Déplacez le curseur **Vert** vers la gauche pour supprimer le vert de l'image, l'image devenant alors plus magenta. Déplacez ce curseur vers la droite pour ajouter du vert à l'image, ce qui supprime du magenta de l'image.

Bleu

Déplacez le curseur **Bleu** vers la gauche pour supprimer le bleu de l'image, l'image devenant alors plus jaune. Déplacez ce curseur vers la droite pour ajouter du bleu à l'image, ce qui supprime du jaune de l'image.



Raccourci


Ctrl + B (Windows)

Commande + B (Macintosh)

Couleur > Amplificateur de saturation

L'outil **Amplificateur de saturation** vous permet d'ajuster de manière optimale la saturation, ou l'éclat, des couleurs. Utilisez l'outil **Amplificateur de saturation** pour augmenter la saturation des couleurs de l'image active.

L'outil **Amplificateur de saturation** vous propose les commandes suivantes :



Protéger les tons chair

Lorsque la case **Protéger les tons chair** est cochée, vous êtes en mesure d'amplifier les couleurs de votre image sans modifier les tons chair.


Niveau

Déplacez le curseur de **Niveau** vers la droite pour amplifier la saturation des couleurs de l'image active.

Couleur > Saturation / Chaleur

L'outil **Saturation / Chaleur** a été spécifiquement conçu pour vous fournir une méthode efficace de réglage de la saturation et de la chaleur des couleurs. L'outil **Saturation / Chaleur** est idéal pour produire rapidement des effets de saturation ou de chaleur de manière sélective, en utilisant l'un des outils de sélection.

L'outil **Saturation / Chaleur** vous propose les commandes suivantes :



Saturation

Le curseur **Saturation** permet de contrôler l'éclat des couleurs de votre image. Déplacez ce curseur vers la droite pour rendre les couleurs plus éclatantes, ou vers la gauche pour réduire la quantité de couleur dans l'image. Si vous déplacez le curseur complètement vers la gauche, vous obtiendrez une image en échelle de gris.

Chaleur

Le curseur **Chaleur** permet de contrôler le mélange général des tons froids et des tons chauds de l'image. Si vous déplacez le curseur vers la gauche, toutes les couleurs de l'image deviendront plus froides, plus bleues. Si vous déplacez le curseur vers la droite, toutes les couleurs de l'image deviendront plus chaudes et contiendront davantage de rouge-orange.

Raccourci

Ctrl + U (Windows)

Commande + U (Macintosh)

Mise au point > Flou gaussien

Utilisez l'outil **Flou gaussien** pour estomper considérablement les détails de l'image. Cette amélioration est souvent utilisée sélectivement pour réduire l'impact visuel d'un objet ou d'une zone de l'image afin de détourner l'attention du spectateur de cet objet ou de cette zone. Alternativement, vous pouvez l'utiliser pour ajouter un effet de lissage, comme par exemple sur les tons chair, en réglant le curseur **Opacité** dans cette amélioration.


L'outil **Flou gaussien** vous propose les commandes suivantes :

Rayon

Le curseur **Rayon** permet de contrôler l'intensité du flou appliqué à l'image.

Opacité

Le curseur **Opacité** mélange le flou gaussien aux détails de l'image pour vous permettre de contrôler l'équilibre des détails. Si vous associez un rayon élevé à une opacité faible, vous créez un flou artistique, tandis qu'en associant un rayon faible à une opacité moyenne vous créez une atmosphère onirique.




Mise au point > Passe-haut

L'outil **Passe-haut** bloque tous les détails de l'image, à l'exception des détails aux contours très nets. Elle donne une image neutre et grise où seuls les contours de l'image d'origine apparaissent. Cette amélioration est souvent utilisée avec le mélangeur d'opacité réglé dans le mode **Luminance et chrominance** avec le curseur **Opacité (chrominance)** réglé sur 0 % et le **Mode de fusion** réglé sur l'option **Incrustation**.

L'outil **Passe-haut** vous propose les commandes suivantes :

Rayon


Le **Rayon** permet de contrôler la taille du contour à afficher dans l'image résultante. Les paramètres de ce curseur dépendent de la taille de l'image, de sorte qu'un rayon qui fonctionne bien pour une image peut ne pas être suffisant pour une image ayant une résolution plus élevée.



Mise au point > Masque flou


L'outil **Masque flou** augmente la netteté apparente de vos images en améliorant les contours des objets de votre image. L'outil **Masque flou** dans Capture NX 2 est unique en cela qu'il applique toujours sa netteté à la luminosité de l'image, ce qui empêche toute bascule colorée indésirable.

☑ **Remarque** : il est recommandé d'agrandir votre image à 100 % lorsque vous déterminez la quantité de netteté à appliquer.




Pour utiliser l'outil **Masque flou**, veuillez suivre les étapes suivantes :


- 1 Allez dans le menu **Réglage**, sélectionnez le sous-menu **Mise au point** et sélectionnez **Masque flou**.




- 2 Utilisez le menu déroulant **Couleur** pour sélectionner les zones de l'image dont vous voulez accentuer la netteté. La couleur sélectionnée déterminera les zones dont la netteté sera accentuée en fonction de leur couleur. Pour accentuer la netteté de l'image toute entière, sélectionnez **RVB**.




- 3 Réglez les curseurs **Intensité**, **Rayon** et **Seuil** pour obtenir le résultat de netteté souhaité.



- 4 Si vous le souhaitez, vous pouvez sélectionner des couleurs supplémentaires pour accentuer la netteté avec des valeurs différentes. Sélectionnez une option différente dans le menu déroulant **Couleur** et réglez les curseurs **Intensité**, **Rayon** et **Seuil** de nouveau pour déterminer la netteté à appliquer à la couleur supplémentaire.



- 5 Vous pouvez ensuite régler l'ordre dans lequel vous voulez que la netteté soit appliquée en sélectionnant une couleur dans la liste en appuyant sur la flèche vers le haut ou la flèche vers le bas situées à côté de la liste. En outre, vous pouvez supprimer l'effet de netteté appliqué à une couleur en sélectionnant cette couleur dans la liste et en cliquant sur le bouton Supprimer.



L'outil **Masque flou** vous propose les commandes suivantes :

Couleur

Utilisez le menu déroulant **Couleur** pour choisir les zones de l'image dont vous voulez accentuer la netteté en fonction de leur couleur. Sélectionnez **RVB** pour accentuer la netteté de l'image toute entière.

Intensité

Le curseur **Intensité** vous permet de contrôler la quantité de netteté qui sera appliquée à la couleur sélectionnée par le menu déroulant **Couleur**. Plus l'intensité de la netteté est élevée, plus l'effet de netteté sera prononcé sur votre image. Si le paramètre Intensité est réglé à une valeur trop élevée, cela peut avoir pour résultat une image trop nette et à l'aspect artificiel.

Rayon

Le curseur **Rayon** vous permet d'augmenter la portée de l'effet de netteté. Plus le rayon est élevé, plus les contours paraîtront larges sur l'image nette. Un rayon trop élevé créera des halos visibles pouvant apparaître autour des objets sous la forme de contours blanc.

Seuil


Le curseur **Seuil** est conçu pour limiter la zone où la netteté est appliquée avec les paramètres en cours. Plus le seuil est élevé, moins les objets de l'image seront nets. Ce curseur indique la différence qu'il doit y avoir entre un pixel et ses voisins pour appliquer la netteté. Ce curseur empêche les zones lisses d'être contaminées par des artefacts de bruit, comme lorsque vous appliquez la netteté à des tons chair ou à des paysages comportant de larges pans de ciel. Un seuil trop élevé empêchera tout objet d'être net sur l'image, aussi il est important de trouver un bon équilibre.

Supprimer

Utilisez le bouton Supprimer pour supprimer l'effet de netteté qui est appliqué à une couleur. Sélectionnez d'abord la couleur pour la mettre en surbrillance dans la liste affichée puis cliquez sur le bouton Supprimer.

Corriger > Contrôle de l'aberration chromatique

L'outil **Contrôle de l'aberration chromatique** vous propose des commandes vous permettant de réduire à la fois la distorsion en coussinet et la distorsion en barillet. La distorsion en coussinet affecte d'ordinaire les photos prises avec un téléobjectif et donne des images dont les détails semblent avoir été tirés vers le centre de l'image. La distorsion en barillet, contrairement à la distorsion en coussinet, affecte d'ordinaire les photos prises avec des objectifs grand-angle et donne des images dont les détails semblent s'incliner vers l'extérieur de l'image en s'éloignant de son centre. La distorsion en coussinet et la distorsion en barillet sont plus visibles sur les bords de l'image.



L'outil **Contrôle de l'aberration chromatique** vous propose les commandes suivantes :

Correction

Utilisez le curseur **Correction** pour réduire les distorsions d'objectif de l'image. Déplacez ce curseur vers la gauche pour réduire la distorsion en coussinet et déplacez le curseur vers la droite pour réduire la distorsion en barillet.

Couleur de remplissage

La case **Couleur de remplissage** vous permet de déterminer la couleur à utiliser dans les zones qui manquent de détails créées lors de la correction des distorsions en coussinet. Cliquez sur cette case pour accéder au sélecteur de couleurs ou cliquez sur la pipette pour échantillonner n'importe quelle couleur dans une image ouverte dans l'éditeur de Capture NX 2.

Corriger > Aberration chromatique

L'outil **Aberration chromatique** peut être utilisé pour ajuster et contrôler les éventuelles franges de couleur pouvant apparaître sur des photographies. L'aberration chromatique provient des différents angles auxquels les différentes longueurs d'onde chromatiques sont réfléchies lorsqu'elles traversent un objectif. Il en résulte une aberration chromatique qui apparaît comme un halo coloré à côté d'un objet situé loin du centre de l'image.

Il est recommandé de visualiser l'image à 100 % lorsque vous effectuez des réglages d'aberration chromatique. Veuillez à vérifier le résultat de vos modifications, surtout dans les coins de l'image, pour équilibrer l'effet.


L'outil **Aberration chromatique** vous propose les commandes suivantes :

Rouge — Cyan

Le curseur **Rouge — Cyan** resserre et étire la couche rouge pour réduire les franges rouges ou cyans. En déplaçant le curseur vers la gauche, vous réduisez les franges rouges, tandis qu'en déplaçant le curseur vers la droite vous réduisez les franges cyans.

Bleu — Jaune


Le curseur **Bleu — Jaune** resserre et étire la couche bleue pour réduire les franges bleues ou jaunes. En déplaçant le curseur vers la gauche, vous réduisez les franges bleues, tandis qu'en déplaçant le curseur vers la droite vous réduisez les franges jaunes.



Réduction du bruit

L'outil **Réduction du bruit** vous permet de réduire les effets de bruit numérique qui apparaissent parfois dans les photos prises avec des appareils photo numériques.

☑ **Remarque** : il est recommandé d'agrandir votre image à 100 % lorsque vous déterminez la quantité de réduction de bruit à appliquer à votre image.



Pour utiliser l'outil **Réduction du bruit** pour réduire le bruit sur l'ensemble de l'image, suivez les étapes suivantes :

- 1 Allez dans le menu **Réglage** et sélectionnez **Réduction du bruit**.
- 2 Sélectionnez la **Méthode** à utiliser sur votre image entre **Plus rapide** et **Qualité supérieure**.
- 3 Augmentez le curseur **Intensité** jusqu'à ce que les artefacts de bruit ne soient plus affichés sur votre image.
- 4 Augmentez le curseur **Netteté** jusqu'à ce que tous les détails qui ont été atténués lorsque vous avez augmenté le curseur **Intensité** soient de nouveau visibles.
- 5 Ajustez les curseurs **Intensité** et **Netteté** jusqu'à ce que vous arriviez à un bon équilibre entre réduction du bruit et préservation des détails.
- 6 Cochez la case **Réduction de l'effet de bord** si vous constatez l'apparition de bruit sur les contours des détails de l'image.

L'outil **Réduction du bruit** vous propose les commandes suivantes :

Intensité

Déplacez le curseur **Intensité** vers la droite pour augmenter la quantité de réduction de bruit appliquée à l'image. Veillez à ne pas trop appliquer de réduction du bruit car des niveaux élevés peuvent entraîner une perte de détails.

Netteté

Le curseur **Netteté** aide à compenser la perte des détails qui peut se produire à des niveaux élevés de réduction du bruit. Déplacez ce curseur vers la droite pour augmenter la netteté appliquée à votre image.

Méthode

Choisissez entre les méthodes **Plus rapide** ou **Qualité supérieure** dans le menu déroulant **Méthode**. Sélectionnez **Plus rapide** pour un traitement plus rapide et **Qualité supérieure** pour un effet de réduction du bruit plus précis.

Réduction de l'effet de bord

Lorsque vous cochez la case **Réduction de l'effet de bord**, Capture NX 2 réduit les artefacts de bruit autour des contours des objets de l'image, ce qui a pour résultat des contours plus nets.

Profil colorimétrique

L'outil **Profil colorimétrique** vous propose des options de gestion de couleurs spécifiques à l'image dans Capture NX 2. Utilisez ces options pour appliquer un profil ou convertir le profil en cours afin de préparer l'image à votre flux de travail spécifique pour lequel les couleurs ont été gérées.

Capture NX 2 utilise le dossier de profil colorimétrique par défaut pour votre système d'exploitation. Si vous ajoutez ou créez des profils dans votre système, veillez à ce que les nouveaux profils soient placés dans l'emplacement par défaut. Les emplacements généralement utilisés pour stocker les profils colorimétriques sont les suivants :

Windows Vista: Windows\System32\Spool\Drivers\Color

Windows XP: Windows\System32\Spool\Drivers\Color

Mac OS X: Bibliothèque : ColorSync : Profiles

L'outil **Profil colorimétrique** affiche le profil en cours intégré dans l'image. Choisissez entre les deux méthodes suivantes pour gérer les couleurs de votre image.

L'outil **Profil colorimétrique** vous propose deux méthodes différentes pour modifier le profil en cours, chaque méthode proposant des commandes différentes. Les deux méthodes disponibles sont les suivantes :

Appliquer le profil

Choisissez la méthode **Appliquer le profil** pour affecter un profil à l'image en cours. Cette option est la plupart du temps utilisée lorsque vous voulez attribuer à l'image un profil d'entrée, par exemple un profil que vous avez créé pour votre appareil photo.


Remarque : lorsque vous appliquez un profil, votre image peut changer sur votre écran, mais les valeurs chromatiques resteront les mêmes. Cela s'explique par le fait que vous venez d'appliquer une correction visuelle des couleurs de votre image en fonction du profil créé pour le périphérique d'entrée.

Utilisez les commandes suivantes pour utiliser la méthode

Appliquer le profil :


Sélecteur de profil

Utilisez le menu déroulant du sélecteur de profil pour sélectionner l'un des profils d'entrée disponibles et appliquer ce profil à votre image.



Convertir au profil

La méthode **Convertir au profil** vous permet de convertir l'espace de profil de l'image en cours à l'espace de profil du périphérique de sortie. Cela entraîne le changement des valeurs chromatiques réelles, mais l'apparence de ces couleurs ne change pas sur votre écran. Ceci s'explique par le fait que vous avez simplement changé les valeurs pour garantir que le périphérique de sortie produise les mêmes couleurs que celles que vous voyez, dans les limites de ce périphérique de sortie.



Les résultats de la méthode **Convertir au profil** sont les mêmes que lorsque vous utilisez l'option de gestion des couleurs de la boîte de dialogue « Mise en page pour l'impression ». Comme une image peut être imprimée à l'aide de différentes imprimantes ou à l'aide de la même imprimante mais dans des situations différentes, nous vous conseillons d'effectuer la conversion de profil au moment de l'impression. L'utilisation de la fonction **Convertir au profil** est normalement recommandée uniquement si vous avez l'intention de faire imprimer l'image dans un autre service, et uniquement lorsque ce service vous a communiqué le profil colorimétrique de son périphérique de sortie.

Utilisez les commandes suivantes pour utiliser la méthode **Convertir au profil** :

Sélecteur de profil

Utilisez le sélecteur de profil pour sélectionner l'un des profils de sortie disponibles sur votre ordinateur et convertir à ce profil le profil colorimétrique de l'image.

Rendu

L'option **Rendu** vous permet de choisir entre quatre intentions de rendu différentes à appliquer à votre image. Les différentes intentions de rendu contrôlent la manière dont les couleurs de l'image sont adaptées aux couleurs que peut produire votre imprimante (comme indiqué par le profil de l'imprimante).

 **Remarque** : les différentes combinaisons d'imprimante et de papier, ainsi que les différents logiciels utilisés pour créer des profils d'imprimante, tirent avantages des différentes intentions de rendu. Expérimentez les différentes intentions de rendu pour trouver l'option la plus efficace.

Capture NX 2 propose les rendus suivants :

Perceptif	Cette intention de rendu conserve la relation entre les couleurs de façon à ce que l'image imprimée paraisse naturelle à l'œil humain. Bien que cette intention conserve la relation entre les couleurs, les valeurs chromatiques réelles seront modifiées.
Saturation	Cette intention de rendu produit des couleurs très saturées mais peut ne pas produire de couleurs précises dans une photographie.
Colorimétrie relative	Cette intention de rendu fait correspondre toutes les couleurs qui ne font pas partie de la gamme du profil cible à la couleur la plus proche pouvant être reproduite. Ce profil reproduit avec précision toutes les couleurs qui se situent dans la gamme de couleurs pouvant être reproduites par votre imprimante. Cette option préserve autant de couleurs naturelles que possible et s'avère souvent être le meilleur choix pour imprimer des photographies.
Colorimétrie absolue	Cette intention de rendu est très similaire à l'intention colorimétrie relative, à l'exception du fait qu'elle fait correspondre le point blanc de l'image au point blanc du profil de destination. Il est recommandé d'utiliser l'option colorimétrie absolue uniquement si vous voulez réaliser une épreuve de vos images pour un périphérique d'impression spécifique autre que votre imprimante, car cette intention de rendu essaiera de reproduire les résultats du périphérique de sortie, y compris l'effet d'une couleur de papier différente.

Utiliser la compensation du point noir

Cochez cette case pour utiliser la compensation du point noir. Cela garantit que le point noir de l'image correspond au point noir de votre imprimante, ce qui permet d'utiliser toute la gamme chromatique de l'imprimante. Si vos impressions contiennent des ombres grises ou trop peu de détails, essayez de désactiver cette option. À moins que vous ne rencontriez des problèmes avec une combinaison d'impression et de profil spécifique, nous vous recommandons de toujours utiliser cette option.

 **Remarque :** chaque changement de profil colorimétrique entraînera la création d'une nouvelle étape dans la palette **Liste de modification**. Vous pouvez à tout moment supprimer ou modifier le changement de profil colorimétrique dans la session de modification de l'image en cours. Si vous enregistrez l'image sous forme de fichier NEF, vous pouvez aussi retourner à la palette **Liste de modification** et supprimer n'importe lequel de ces changements sans aucune perte des détails de couleur.

Une fois que vous avez mis à jour les informations de profil colorimétrique de votre image, cliquez sur le bouton **Appliquer** pour accepter les modifications.

Menu Filtre



Effets photo

L'outil **Effets photo** vous permet de prendre le contrôle de votre image de manière plus créative. Grâce à cet outil, vous pouvez convertir votre image en noir et blanc, en sépia ou bien la teinter. Vous pouvez également contrôler la tonalité de l'image, améliorer le contraste et contrôler l'équilibre colorimétrique.

L'outil **Effets photo** vous propose quatre méthodes différentes, chaque méthode proposant des commandes uniques qui lui sont propres. Les méthodes disponibles sont les suivantes :

Améliorer la photo

Améliorer la photo est la méthode par défaut qui vous est proposée lorsque vous ouvrez l'outil **Effets photo**. Ce mode vous permet de contrôler la tonalité, d'améliorer le contraste et de contrôler l'équilibre colorimétrique de toute l'image.

Les commandes suivantes sont proposées dans la méthode

Améliorer la photo :

Luminosité

Le curseur **Luminosité** vous permet de commander la tonalité dans l'ensemble de l'image. Déplacez ce curseur vers la gauche pour obscurcir votre image ou vers la droite pour l'éclaircir.

Améliorer le contraste

La case à cocher **Améliorer le contraste** fait apparaître des détails supplémentaires dans les basses lumières de l'image active.

Auto

Lorsque vous cliquez sur le bouton **Auto**, Capture NX 2 analyse l'image et détermine un réglage recommandé pour le curseur **Luminosité**. Il déterminera également automatiquement si l'option **Améliorer le contraste** sera appliquée.



Cyan — Rouge

Le curseur **Cyan — Rouge** vous permet de décaler les couleurs de votre image du cyan vers le rouge. Le fait de déplacer ce curseur vers la gauche supprime le rouge de l'image, ce qui rend l'image davantage cyan. Le fait de déplacer ce curseur vers la droite ajoute du rouge à l'image, ce qui supprime du cyan de l'image.

Magenta — Vert

Le curseur **Magenta — Vert** vous permet de décaler les couleurs de votre image du magenta vers le vert. Le fait de déplacer ce curseur vers la gauche supprime le vert de l'image, ce qui rend l'image davantage magenta. Le fait de déplacer ce curseur vers la droite ajoute du vert à l'image, ce qui supprime du magenta de l'image.

Jaune — Bleu

Le curseur **Jaune — Bleu** vous permet de décaler les couleurs de votre image du jaune vers le bleu. Le fait de déplacer ce curseur vers la gauche supprime le bleu de l'image, ce qui rend l'image davantage jaune. Le fait de déplacer ce curseur vers la droite ajoute du bleu à l'image, ce qui supprime du jaune de l'image.

Noir et blanc

La méthode **Noir et blanc** convertit l'image en cours en image en noir et blanc et vous propose des commandes quant à la manière dont l'image doit être convertie en noir et blanc.

Les commandes suivantes sont proposées dans la méthode **Noir et Blanc** :

Luminosité

Le curseur **Luminosité** vous permet de commander la tonalité dans l'ensemble de l'image. Déplacez ce curseur vers la gauche pour obscurcir votre image ou vers la droite pour l'éclaircir.

Améliorer le contraste

La case à cocher **Améliorer le contraste** fait apparaître des détails supplémentaires dans les basses lumières de l'image active.

Auto

Lorsque vous cliquez sur le bouton **Auto**, Capture NX 2 analyse l'image et détermine un réglage recommandé pour le curseur **Luminosité**. Il déterminera également automatiquement si l'option **Améliorer le contraste** sera appliquée.

Cyan — Rouge

Le curseur **Cyan — Rouge** vous permet de modifier l'effet noir et blanc sur votre image. Lorsque vous déplacez ce curseur vers la droite, les objets contenant du cyan deviennent plus clairs, tandis que les objets contenant du rouge deviennent plus foncés. Le fait de déplacer ce curseur vers la gauche assombrit les objets contenant du cyan et éclaircit les objets contenant du rouge.



Magenta — Vert

Le curseur **Magenta — Vert** vous permet de modifier l'effet noir et blanc sur votre image. Lorsque vous déplacez ce curseur vers la droite, les objets contenant du magenta deviennent plus clairs, tandis que les objets contenant du vert deviennent plus foncés. Le fait de déplacer ce curseur vers la gauche assombrit les objets contenant du magenta et éclaircit les objets contenant du vert.

Jaune — Bleu

Le curseur **Jaune — Bleu** vous permet de modifier l'effet noir et blanc sur votre image. Lorsque vous déplacez ce curseur vers la droite, les objets contenant du jaune deviennent plus clairs, tandis que les objets contenant du bleu deviennent plus foncés. Le fait de déplacer ce curseur vers la gauche assombrit les objets contenant du jaune et éclaircit les objets contenant du bleu.

Sépia

La méthode **Sépia** imite l'effet de chambre noire consistant à appliquer un ton sépia à un tirage noir et blanc.

Les commandes suivantes sont disponibles dans la méthode **Sépia** :

Luminosité


Le curseur **Luminosité** vous permet de commander la tonalité dans l'ensemble de l'image. Déplacez ce curseur vers la gauche pour obscurcir votre image ou vers la droite pour l'éclaircir.

Améliorer le contraste

La case à cocher **Améliorer le contraste** fait apparaître des détails supplémentaires dans les basses lumières de l'image active.

Auto

Lorsque vous cliquez sur le bouton **Auto**, Capture NX 2 analyse l'image et détermine un réglage recommandé pour le curseur **Luminosité**. Il déterminera également automatiquement si l'option **Améliorer le contraste** sera activée ou non.



Teinte

La méthode **Teinte** imite l'effet de l'impression d'un négatif noir et blanc sur du papier couleur, mais en utilisant des filtres colorés différents pour changer la teinte globale de l'image.

Les commandes suivantes sont proposées dans la méthode **Teinte** :

Luminosité

Le curseur **Luminosité** vous permet de commander la tonalité dans l'ensemble de l'image. Déplacez ce curseur vers la gauche pour obscurcir votre image ou vers la droite pour l'éclaircir.

Améliorer le contraste

La case à cocher **Améliorer le contraste** fait apparaître des détails supplémentaires dans les basses lumières de l'image active.

Auto

Lorsque vous cliquez sur le bouton **Auto**, Capture NX 2 analyse l'image et détermine un réglage recommandé pour le curseur **Luminosité**. Il déterminera également automatiquement si l'option **Améliorer le contraste** sera activée ou non.

Cyan — Rouge


Le curseur **Cyan — Rouge** vous permet de contrôler la quantité de cyan ou de rouge dans le filtre utilisé. Le fait de déplacer ce curseur vers la gauche supprime le rouge du filtre, ce qui rend le filtre et l'image davantage cyan. Le fait de déplacer ce curseur vers la droite ajoute du rouge au filtre et à l'image.

Magenta — Vert

Le curseur **Magenta — Vert** vous permet de contrôler la quantité de magenta ou de vert dans le filtre utilisé. Le fait de déplacer ce curseur vers la gauche supprime le vert du filtre, ce qui rend le filtre et l'image davantage magenta. Le fait de déplacer ce curseur vers la droite ajoute du vert au filtre et à l'image.

Jaune — Bleu


Le curseur **Jaune — Bleu** vous permet de contrôler la quantité de jaune ou de bleu dans le filtre utilisé. Le fait de déplacer ce curseur vers la gauche supprime le bleu du filtre, ce qui rend le filtre et l'image davantage jaune. Le fait de déplacer ce curseur vers la droite ajoute du bleu au filtre et à l'image.



Ajout de grain / bruit

L'outil **Ajout de grain / bruit** vous permet d'ajouter un effet stylistique de grain ou de bruit à votre image. La fonctionnalité Grain imite les grains des différentes pellicules photo, tandis que la fonctionnalité Bruit applique des détails aléatoires à votre image pour reproduire approximativement le bruit d'un appareil photo numérique.

L'outil **Ajout de grain / bruit** vous propose les commandes suivantes :



Force du grain

Déplacez ce curseur vers la droite pour augmenter la quantité de grain ou de bruit appliqué à votre image.

Couleur du grain

Utilisez cette fonctionnalité pour déterminer si le grain ou le bruit est constitué de détails en couleur ou en noir et blanc.

Type de grain


Utilisez cette fonctionnalité pour choisir la méthode de grain ou de bruit à appliquer à votre image. Choisissez entre **Petit grain**, **Grain moyen**, **Gros grain** et **Bruit**.

Contraste : gamme de couleurs

L'outil **Contraste : gamme de couleurs** vous permet de contrôler le contraste entre les couleurs sélectionnées dans une image sans introduire de dominante couleur dans toute l'image. L'utilisation de cet outil permet d'isoler et d'identifier des couleurs spécifiques et les relations entre couleurs de la même manière que les tons noirs et blancs sont contrôlés en utilisant des filtres couleur lorsque l'on prend des photos en noir et blanc.

Les commandes suivantes sont proposées dans l'outil

Contraste : gamme de couleurs :



Teinte

Le curseur **Teinte** sélectionne la gamme de couleurs cible à laquelle appliquer le contraste. La couleur sélectionnée sera éclaircie dans l'image, tandis que la couleur complémentaire sera obscurcie. Par exemple, sélectionnez la portion rouge du spectre pour imiter un filtre rouge, ce qui éclaircira le rouge et obscurcira le cyan, couleur complémentaire du rouge.

Contraste

Le curseur **Contraste** contrôle l'intensité du contraste entre la couleur sélectionnée à l'aide du curseur **Teinte** et la couleur complémentaire de cette couleur. Le fait de déplacer ce curseur vers la gauche réduira cet effet, tandis que le fait de déplacer ce curseur vers la droite augmentera l'effet en éclaircissant la couleur sélectionnée et en assombrissant la couleur complémentaire.

Luminosité

Le curseur **Luminosité** contrôle la luminosité générale de l'image. Déplacez ce curseur vers la gauche pour obscurcir l'image entière ou vers la droite pour l'éclaircir.


Colorier

L'outil **Colorier** vous permet d'ajouter une couleur à votre image.

L'outil **Colorier** vous propose les commandes suivantes :

Couleur

Cliquez sur la case **Couleur** pour accéder au sélecteur de couleurs ou cliquez sur la pipette pour échantillonner n'importe quelle couleur dans une image ouverte dans l'éditeur de Capture NX 2 pour sélectionner la couleur à ajouter à l'image.



Opacité

Le curseur **Opacité** permet de contrôler l'intensité de la couleur qui est ajoutée à l'image. Une valeur de 100 % obscurcira complètement les détails de l'image et des valeurs inférieures permettront de plus en plus de détails de l'image d'être visibles.

Mode de fusion

Le menu déroulant **Mode de fusion** vous permet de sélectionner la manière dont la couleur est mélangée aux couleurs de l'image, en utilisant les mêmes modes de fusion que ceux fournis dans le mélangeur d'opacité. Pour plus d'informations sur le mélangeur d'opacité, veuillez vous référer à la section « Mélangeur d'opacité » du Chapitre 15, « Liste de modification ».



Conversion en noir et blanc

L'outil **Conversion en noir et blanc** transforme une image couleur en une version noir et blanc de l'original tout en vous permettant de contrôler les hautes lumières, les basses lumières et la relation des gammes de couleurs dans l'ensemble de l'image. Cette fonctionnalité propose des commandes similaires aux commandes utilisées en photographie noir et blanc traditionnelle, avec toutefois la puissance d'édition des images numériques.



Pour utiliser l'outil **Conversion en noir et blanc**, suivez les étapes suivantes :

- 1 Allez dans le menu **Filtre** et sélectionnez **Conversion en noir et blanc**.
- 2 Ajustez les curseurs **Teinte du filtre** et **Force du filtre de couleur** pour contrôler la relation des couleurs dans l'ensemble de l'image et fournir une meilleure séparation des valeurs de couleurs.
- 3 Ajustez les curseurs **Luminosité** et **Contraste** afin de créer la tonalité que vous souhaitez pour l'image.



L'outil **Conversion en noir et blanc** vous propose les commandes suivantes :

Teinte du filtre

Le curseur **Teinte du filtre** vous permet de choisir la teinte du filtre qui est utilisé pour convertir l'image couleur en image en noir et blanc. Les objets qui sont de la couleur de la teinte sélectionnée deviennent plus clairs tandis que les objets qui sont de la couleur opposée ou complémentaire à la teinte sélectionnée deviennent plus sombres.

Force du filtre de couleur

Utilisez le curseur **Force du filtre de couleur** pour contrôler l'intensité du filtre utilisé dans la conversion en noir et blanc. Plus la force configurée grâce à ce curseur est élevée, plus il y a d'objets différents de la couleur sélectionnée par le curseur **Teinte du filtre** et d'objets qui sont de la couleur opposée à la couleur sélectionnée par le curseur **Teinte du filtre**.

Luminosité

Le curseur **Luminosité** contrôle la luminosité générale de l'image. Déplacez ce curseur vers la gauche pour obscurcir l'image entière ou vers la droite pour l'éclaircir.

Contraste

Utilisez le curseur **Contraste** pour modifier le contraste de votre image. Déplacez ce curseur vers la gauche pour diminuer le contraste de l'image, ou vers la droite pour l'augmenter.

Raccourci


Ctrl + Maj + B (Windows)

Commande + Maj + B (Macintosh)

Logiciels tiers

Capture NX 2 supporte les logiciels tiers. Une fois le logiciel installé, des entrées supplémentaires sont disponibles dans le menu **Filtre**. Vous trouverez des informations supplémentaires en ligne.

Menu Traitement par lot



Exécuter un traitement par lot

Sélectionnez **Exécuter un traitement par lot** pour appeler la boîte de dialogue **Traitement par lot** afin de commencer à appliquer un traitement par lot. Dans la boîte de dialogue Traitement par lot, deux méthodes différentes d'application d'un traitement par lot vous sont présentées : **Traitement par lot** et **Dossier surveillé**.

Traitement par lot

L'option Traitement par lot vous permet de sélectionner un dossier source d'images, un fichier de paramètres contenant des modifications à appliquer aux images, la destination où seront placées les images traitées, et les options de nom de fichier et format de fichier pour les images traitées.

Source

☐ Parcourir


Cliquez sur le bouton **Parcourir** dans la section source pour localiser le dossier qui contient les images auxquelles vous voulez appliquer un traitement par lot.

☐ Inclure les sous-dossiers

Cochez la case **Inclure les sous-dossiers** si vous souhaitez traiter le contenu du dossier ainsi que le contenu de tous les dossiers se trouvant dans le dossier cible.

☐ Supprimer les fichiers de ce dossier lorsqu'ils auront été traités

L'option **Supprimer les fichiers de ce dossier lorsqu'ils auront été traités** efface les fichiers d'origine une fois le traitement par lot terminé.



Appliquer les paramètres

Cochez cette case si vous souhaitez appliquer un fichier de paramètres à votre image ou si vous voulez rétablir l'état d'origine d'un fichier NEF quel qu'il soit. Le fait de décocher cette case garantit que les améliorations se trouvant dans l'image ne seront pas modifiées par rapport à leur dernier état enregistré.

☐ **Mode Traitement par lot**

Utiliser le fichier de paramètres	Si vous sélectionnez cette option, vous pourrez sélectionner un fichier de paramètres à appliquer aux images identifiées dans la section « Source ». • Parcourir Cliquez sur le bouton Parcourir dans la section Appliquer les paramètres pour localiser un fichier de paramètres à appliquer aux images.
Utiliser les paramètres d'origine	Si vous sélectionnez cette option, Capture NX 2 fera revenir tous les fichiers NEF traités par traitement par lot à l'état précédant l'application d'améliorations dans Capture NX 2. Cela inclut à la fois les fichiers RAW NEF, qui seront traités avec les paramètres originaux créés par l'appareil photo, et les fichiers NEF convertis, dont toutes les améliorations apportées dans Capture NX 2 seront supprimées.

Traitement des conflits

Le menu déroulant **Traitement des conflits** vous permet de choisir comment Capture NX 2 doit résoudre les conflits potentiels qui peuvent apparaître lors de l'exécution d'un traitement par lot sur des images NEF. Vous pouvez choisir parmi les options suivantes.

☐ **Ajouter de nouveaux réglages**

L'option **Ajouter de nouveaux réglages** est l'option par défaut lors de l'application d'un traitement par lot. Cette option ajoutera automatiquement les améliorations du fichier de paramètres à toutes les images affectées par le traitement par lot.

☐ **Remplacer les réglages actuels**

L'option **Remplacer les réglages actuels** appliquera les améliorations du fichier de paramètres à toutes les images et remplacera toutes les améliorations pouvant déjà être contenues dans les images affectées par le traitement par lot.

☐ **Afficher les différences**

L'option **Afficher les différences** vous permet d'interagir avec la boîte de dialogue « Afficher les différences » pour toutes les images qui contiennent déjà des améliorations. Grâce à ce processus, vous pouvez choisir quelles améliorations remplacer et quelles améliorations garder dans les images affectées par le traitement par lot.

Renommer

Si vous cochez la case **Renommer**, Capture NX 2 renommera les images en utilisant le système de dénomination se trouvant dans la boîte de dialogue Dénomination des fichiers. Cliquez sur le bouton Édition pour afficher la boîte de dialogue Dénomination des fichiers. Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la section « Boîte de dialogue Dénomination des fichiers » plus loin dans ce chapitre.

Sélectionner le format de fichier

Choisissez un format de fichier pour les images traitées à partir du menu déroulant Sélectionner le format de fichier. Les options suivantes sont disponibles :

☐ NEF :

Choisissez un réglage de compression dans la section Avancé.

☐ TIFF :

Dans la section Avancé, choisissez un mode couleur (RVB ou CMJN), la profondeur d'échantillonnage (Toujours 8 bits ou 16 bits si possible) et le type de compression (Aucune ou LZW).

☐ JPEG :

Utilisez le menu déroulant pour choisir entre **Plus haut taux de compression**, **Bon taux de compression**, **Bon équilibre**, **Bonne qualité** et **Excellente qualité**, ou sélectionnez l'équilibre de votre choix entre qualité d'image et compression en utilisant le curseur.

Cochez la case Incorporer le profil de couleur ICC pour incorporer un profil de couleur ICC dans chaque image.

Destination

La section **Destination** vous permet d'identifier l'emplacement à utiliser lors de l'enregistrement d'images traitées.

☐ Choisir un dossier

En sélectionnant **Choisir un dossier**, vous pouvez identifier manuellement le dossier dans lequel les images traitées doivent être placées. Cliquez sur le bouton **Parcourir** afin de choisir l'emplacement des images traitées.

☐ Utiliser le dossier source

L'option **Utiliser le dossier source** placera les fichiers traités dans le même dossier que l'image source.

Une fois que vous avez identifié tous les paramètres pour le traitement par lot, cliquez sur **OK**. Cela va appeler la **File d'attente de traitement** et vous permettre de commencer le traitement par lot. Pour plus d'informations sur la File d'attente de traitement, veuillez vous référer à la section « File d'attente de traitement » plus loin dans ce chapitre.

Dossier surveillé

Les dossiers surveillés vous permettent de créer des traitements par lot continus. Une fois qu'un traitement de dossier surveillé a été lancé, Capture NX 2 surveille en continu l'arrivée de nouvelles images dans le dossier surveillé et traite les images jusqu'à ce que le processus soit annulé. Cela peut s'avérer particulièrement utile lorsque vous envoyez vos images directement depuis votre appareil photo à un dossier spécifique sur votre ordinateur plutôt qu'en utilisant une carte Flash. La fonction Dossier surveillé contient les commandes suivantes :


Dossier surveillé

☐ Parcourir

Cliquez sur le bouton Parcourir pour localiser le dossier que vous voudriez que Capture NX 2 surveille pour détecter l'arrivée de nouvelles images.

☐ Inclure les sous-dossiers

Cochez la case **Inclure les sous-dossiers** si vous souhaitez que Capture NX 2 surveille le contenu de tous les sous-dossiers situés dans le dossier surveillé.



☐ **Exécuter immédiatement**

Sélectionnez **Exécuter immédiatement** pour surveiller en continu le dossier surveillé pour détecter l'arrivée de nouvelles images et traiter toutes les nouvelles images dès qu'elles sont placées dans le dossier cible.

☐ **Exécuter toutes les**

Saisissez un nombre pour déterminer la fréquence en heures avec laquelle Capture NX 2 doit vérifier l'arrivée de nouvelles images dans le dossier surveillé.

Appliquer les paramètres

Cochez cette case si vous souhaitez appliquer un fichier de paramètres à votre image ou si vous voulez rétablir l'état d'origine d'un fichier NEF quel qu'il soit. Le fait de décocher cette case garantit que les améliorations se trouvant dans l'image ne seront pas modifiées par rapport à leur dernier état enregistré.

☐ **Mode Traitement par lot**

Utiliser le fichier de paramètres	Si vous sélectionnez cette option, vous pourrez sélectionner un fichier de paramètres à appliquer aux images placées dans le dossier surveillé. • Parcourir Cliquez sur le bouton Parcourir dans la section « Appliquer les paramètres » pour localiser un fichier de paramètres à appliquer aux images.
Utiliser les paramètres d'origine	Si vous sélectionnez cette option, Capture NX 2 fera revenir tous les fichiers NEF traités par le biais du dossier surveillé à l'état précédant l'application d'améliorations dans Capture NX 2. Cela inclut à la fois les fichiers RAW NEF, qui seront traités avec les paramètres originaux créés par l'appareil photo, et les fichiers NEF convertis, dont toutes les améliorations apportées dans Capture NX 2 seront supprimées.

Traitement des conflits

Le menu déroulant **Traitement des conflits** vous permet de choisir comment Capture NX 2 doit résoudre les conflits potentiels qui peuvent apparaître lors de l'exécution d'un traitement par lot sur des images NEF. Vous pouvez choisir parmi les options suivantes.

☐ **Ajouter de nouveaux réglages**

L'option **Ajouter de nouveaux réglages** est l'option par défaut lors de l'application d'un dossier surveillé. Cette option ajoutera automatiquement les améliorations du fichier de paramètres à toutes les images traitées par le dossier surveillé.

☐ **Remplacer les réglages actuels**

L'option **Remplacer les réglages actuels** appliquera les améliorations du fichier de paramètres à toutes les images et remplacera toutes les améliorations pouvant déjà être contenues dans les images traitées par le dossier surveillé.

☐ **Ignorer et continuer**

L'option **Ignorer et continuer** ignore automatiquement toute image dans laquelle un conflit a été identifié sans traiter cette image. Une entrée d'erreur est créée dans le fichier journal vous indiquant le nom de l'image et l'heure à laquelle le conflit a été identifié.

Renommer

Si vous cochez la case **Renommer**, Capture NX 2 renommera les images en utilisant le système de dénomination se trouvant dans la boîte de dialogue Dénomination des fichiers. Cliquez sur le bouton Édition pour afficher la boîte de dialogue Dénomination des fichiers. Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la section « Boîte de dialogue Dénomination des fichiers » plus loin dans ce chapitre.

Sélectionner le format de fichier

Choisissez un format de fichier pour les images traitées à partir du menu déroulant Sélectionner le format de fichier. Les options suivantes sont disponibles :

☐ NEF :

Choisissez un réglage de compression dans la section Avancé.

☐ TIFF :

Dans la section Avancé, choisissez un mode couleur (RVB ou CMJN), la profondeur d'échantillonnage (Toujours 8 bits ou 16 bits si possible) et le type de compression (Aucune ou LZW).

☐ JPEG :

Utilisez le menu déroulant pour choisir entre **Plus haut taux de compression**, **Bon taux de compression**, **Bon équilibre**, **Bonne qualité** et **Excellente qualité**, ou sélectionnez l'équilibre de votre choix entre qualité d'image et compression en utilisant le curseur.

Cochez la case Incorporer le profil de couleur ICC pour incorporer un profil de couleur ICC dans chaque image.

Destination

La section **Destination** vous permet d'identifier l'emplacement à utiliser lors de l'enregistrement d'images traitées.

☐ Choisir un dossier

En sélectionnant **Choisir un dossier**, vous pouvez identifier manuellement le dossier dans lequel les images traitées doivent être placées. Cliquez sur le bouton **Parcourir** afin de choisir l'emplacement des images traitées.

☐ Utiliser le dossier source

L'option **Utiliser le dossier source** placera les fichiers traités dans le même dossier que l'image source.

Une fois que vous avez identifié les paramètres à utiliser pour le Dossier surveillé, cliquez sur OK. Cela va faire apparaître la **File d'attente de traitement**, indiquant que le processus en cours est un dossier surveillé. Vous pouvez réduire la **File d'attente de traitement** et continuer à travailler sur d'autres images tandis que le processus de dossier surveillé continue en arrière-plan.

Boîte de dialogue Dénomination des fichiers

La boîte de dialogue **Dénomination des fichiers** vous permet de créer une convention pour nommer les fichiers lors du traitement par lot de plusieurs images. Vous disposez de trois sections pour créer le nom de fichier et vous pouvez contrôler la manière dont se distinguent ces différentes sections. Cette boîte de dialogue est accessible lors du paramétrage d'un traitement par lot ou d'un dossier surveillé en utilisant la commande **Exécuter un traitement par lot...** du menu **Traitement par lot**, dans la **File d'attente de traitement**, ou lors de la sélection de plusieurs images dans le navigateur et de la sélection de **Renommer...** dans le menu **Édition**.

Préfixe

Le contenu de cette section sera appliqué au début du nom de fichier. Vous pouvez choisir parmi :

☐ **Nom d'origine**

Cette option placera le nom de fichier d'origine au début du nouveau nom de fichier.

☐ **Nouveau nom**

Cette option vous permet de saisir un nouveau nom qui sera inséré au début du nouveau nom de fichier.

☐ **Aucun**

Cette option empêche qu'un préfixe ne soit ajouté au début du nouveau nom de fichier.

Milieu

La section Milieu peut contenir un nombre séquentiel, la date à laquelle la photo a été prise ou l'heure et la date auxquelles la photo a été prise.

Suffixe

Le contenu de cette section sera appliqué à la fin du nom de fichier. Vous pouvez choisir parmi :

☐ **Nom d'origine**

Cette option placera le nom de fichier d'origine à la fin du nouveau nom de fichier.

☐ **Nouveau nom**

Cette option vous permet de saisir un nouveau nom qui sera inséré à la fin du nouveau nom de fichier.

☐ **Aucun**

Cette option empêche qu'un suffixe ne soit ajouté à la fin du nouveau nom de fichier.


File d'attente de traitement

La **File d'attente de traitement** vous donne le statut du traitement par lot en cours et vous permet de lancer et de faire une pause dans le traitement par lot. De plus, la file d'attente des images qui attendent d'être traitées vous est proposée, avec un journal qui contient une liste de toutes les images qui ont déjà été traitées, et la capacité de modifier la destination, le nom de fichier et le format de fichier des images.

La File d'attente de traitement peut être réduite et vous pouvez continuer de travailler sur d'autres images tandis que la File d'attente de traitement traite vos images en arrière-plan.

Remarque : lorsque le processus est en marche, vous ne pouvez pas modifier les commandes supplémentaires dans la File d'attente de traitement. Si vous souhaitez modifier les paramètres à n'importe quel moment, cliquez sur le bouton Pause. Une fois que vous avez modifié les paramètres, cliquez sur le bouton Démarrer.

Pour afficher la liste complète des commandes dans la File d'attente de traitement, cliquez sur le triangle afficher/masquer **Détails**. Une barre de progression supplémentaire va vous être présentée, qui représente la tâche en cours appliquée ainsi qu'une vignette de l'image en train d'être traitée, ainsi que les commandes suivantes :



En attente

L'onglet **En attente** présente une liste d'images qui attendent d'être traitées. Si vous ne voulez pas qu'une image en particulier soit traitée, décochez la case de cette image.

Journal

L'onglet **Journal** contient une liste de toutes les images qui ont déjà été traitées, avec toutes les erreurs éventuelles qui se sont produites.

Effacer de la liste

Le bouton **Effacer de la liste** vous permet d'effacer l'image en surbrillance de la fenêtre de la file d'attente. Cela s'avère utile si vous ne voulez pas traiter une image avec le traitement par lot en cours.

Destination

La section **Destination** vous permet d'identifier l'emplacement à utiliser lors de l'enregistrement d'images traitées.

☐ **Choisir un dossier**

En sélectionnant **Choisir un dossier**, vous pouvez identifier manuellement le dossier dans lequel les images traitées devraient être placées. Cliquez sur le bouton **Parcourir...** afin de choisir l'emplacement des images traitées.

☐ **Utiliser le dossier source**

L'option **Utiliser le dossier source** placera les fichiers traités dans le même dossier que l'image source.

Nom du fichier

La section **Nom du fichier** vous permet d'identifier la convention de dénomination à utiliser lors de l'enregistrement des images.

☐ **Renommer**

Si vous sélectionnez **Renommer**, Capture NX 2 renommera les images en utilisant le système de dénomination se trouvant dans la boîte de dialogue Dénomination des fichiers. Cliquez sur le bouton **Modifier** pour afficher la boîte de dialogue Dénomination des fichiers. Pour plus d'informations sur la boîte de dialogue Dénomination des fichiers, veuillez vous référer à la section « Boîte de dialogue Dénomination des fichiers » située plus haut dans ce chapitre.

☐ **Utiliser le nom du fichier**

Sélectionnez **Utiliser le nom du fichier** pour enregistrer l'image traitée avec le nom du fichier d'origine.

Sélectionner le format de fichier

Utilisez le menu déroulant Format de fichier pour sélectionner le format de fichier à utiliser pour les images traitées.

Profondeur d'échantillonnage

Utilisez le sélecteur **Profondeur d'échantillonnage** pour identifier la profondeur d'échantillonnage à laquelle vous souhaitez paramétrer les images.

 **Remarque** : Capture NX 2 utilisera toujours le paramètre identifié ici, mais toutes les images qui étaient à l'origine des fichiers de 8 bits resteront des fichiers de 8 bits et ne seront pas converties en fichiers 16 bits si l'option 16 bits est sélectionnée.

Compression

Le menu déroulant **Compression** vous permet de choisir quel type de compression appliquer aux images. Le contenu de ce menu dépend du format de fichier choisi.

Incorporer le profil de couleur ICC

La case à cocher **Incorporer le profil de couleur ICC** n'est disponible que si vous avez sélectionné JPEG ou TIFF comme format de fichier à utiliser. Activez ce paramètre pour incorporer le profil en cours dans l'image lors de l'enregistrement.

Fermer une fois terminé

Cochez la case **Fermer une fois terminé** pour que la fenêtre File d'attente de traitement se ferme une fois que le traitement par lot est terminé.

Notifier une fois terminé

Lorsque cette option est sélectionnée, une fenêtre de message apparaît pour vous informer que le traitement par lot est terminé.

Raccourci

Ctrl + Alt + Maj + B (Windows)
Commande + Option + Maj + B
(Macintosh)

Copier les réglages

La commande **Copier les réglages** vous permet de copier dans le presse-papiers de Capture NX 2 soit toute la série des réglages de l'image en cours soit seulement les étapes ou améliorations mises en surbrillance dans la palette **Liste de modification**. Une fois que les améliorations sont dans le presse-papiers, vous pouvez les coller sur une image différente, sur un groupe d'images ou de nouveau sur la même image.

Pour copier toute la série de réglages de l'image en cours, assurez-vous qu'aucune étape n'est sélectionnée dans la palette **Liste de modification** en utilisant la commande **Désélectionner tout** dans le menu **Édition** puis sélectionnez **Copier les réglages** dans le menu **Traitement par lot**.

Pour ne copier que des améliorations sélectionnées, sélectionnez une ou plusieurs étapes ou améliorations puis sélectionnez **Copier les réglages** dans le menu **Traitement par lot**.

 **Conseil** : Vous pouvez copier plus d'une étape à la fois. Maintenez enfoncée la touche Ctrl (Windows) ou la touche Commande (Macintosh) et cliquez pour mettre en surbrillance plusieurs étapes ou améliorations. Vous pouvez également sélectionner une série d'étapes ou d'améliorations en cliquant sur la première étape ou amélioration de la série que vous voulez copier, puis, tout en maintenant appuyée la touche Maj, en cliquant sur la dernière étape ou amélioration de la série que vous voulez copier.

Coller les réglages

La commande **Coller les réglages** vous permet de coller tous les réglages qui sont dans le presse-papiers de Capture NX 2 dans l'image active dans l'éditeur ou dans des images sélectionnées dans le navigateur.

Pour utiliser la commande **Coller les réglages**, assurez-vous que vous avez d'abord copié des réglages en utilisant la commande **Copier les réglages** puis sélectionnez cette option. Vous pouvez coller les réglages dans l'image en cours soit dans l'éditeur soit dans le navigateur, ou vous pouvez coller des réglages dans une série d'images sélectionnées dans le navigateur. Les paramètres collés seront ajoutés à la fin de la **Liste de modification** pour les images sélectionnées.

À cause de la nature unique de la section « Développement » dans la palette **Liste de modification**, le fait de copier et coller les contenus de la section « Développement » remplacera les contenus par les réglages collés dans les images qui ont été collées. Pour empêcher que la section « Développement » ne soit remplacée, assurez-vous que vous avez sélectionné uniquement des étapes de la section « Réglage » avant d'exécuter la commande **Copier les réglages**.

Enregistrer les réglages

Sélectionnez la commande **Enregistrer les réglages** pour ouvrir la boîte de dialogue « Enregistrer les réglages ». C'est dans la boîte de dialogue « Enregistrer les réglages » que vous créez le fichier de paramètres qui sera utilisé pour les traitements par lot à l'avenir.

Lorsque la boîte de dialogue « Enregistrer les réglages » s'ouvre, une représentation de la palette **Liste de modification** de l'image en cours vous est présentée. C'est à partir de cette liste que vous pouvez sélectionner et identifier quelles améliorations seront enregistrées dans le fichier de paramètres.


La boîte de dialogue « Enregistrer les réglages » peut être utilisée pour enregistrer toutes les améliorations appliquées à l'image en cours ou seulement les étapes et les améliorations sélectionnées. Cliquez sur les cases à cocher des améliorations ou réglages que vous souhaitez enregistrer dans le fichier de paramètres. En

cliquant sur des étapes et améliorations dans la palette **Liste de modification** et en les mettant en surbrillance avant de sélectionner **Enregistrer les réglages**, vous pouvez faire apparaître la boîte de dialogue « Enregistrer les réglages » avec les cases de ces réglages et améliorations déjà cochées.

Saisissez le nom que vous souhaitez utiliser pour le fichier de paramètres. Le nom que vous saisissez ici sera affiché dans le sous-menu **Charger les réglages** du menu **Traitement par lot**.

Capture NX 2 crée ensuite le fichier de paramètres dans le dossier de paramètres de Capture NX 2. Pour spécifier un emplacement différent, cliquez sur le bouton **Parcourir** et sélectionnez un emplacement alternatif pour le stockage du fichier de paramètres.

Lors de l'enregistrement dans le dossier de réglages par défaut de Capture NX 2, Capture NX 2 placera automatiquement le fichier de paramètres dans un dossier en fonction du contenu du fichier de paramètres. Les fichiers de paramètres qui contiennent une seule amélioration seront placés dans un dossier portant le nom de cette amélioration. Les fichiers de paramètres comportant plusieurs améliorations seront placés dans un dossier appelé « Réglages multiples ». De cette manière, vos fichiers de paramètres seront organisés de manière à vous permettre de localiser rapidement un fichier de paramètres qui contient un type spécifique d'amélioration.




Charger les paramètres

Le sous-menu **Charger les réglages** vous propose une liste de fichiers de paramètres qui sont actuellement disponibles dans Capture NX 2. Vous pouvez ajouter des fichiers de paramètres supplémentaires à cette liste en utilisant la section « Gérer les paramètres » de la boîte de dialogue « Préférences ».

Si vous sélectionnez un fichier de paramètres lorsque vous êtes dans l'éditeur ces paramètres seront appliqués à l'image en cours.

Si vous sélectionnez un fichier de paramètres depuis le sous-menu **Charger les paramètres** après avoir sélectionné des images dans le navigateur, la boîte de dialogue **File d'attente de traitement** apparaît et vous permet de lancer immédiatement un traitement par lot.



Copier les informations IPTC

La commande **Copier les informations IPTC** copiera uniquement les champs IPTC de l'image en cours qui contiennent des entrées dans le presse-papiers de Capture NX 2. Vous pourrez ensuite utiliser la commande **Coller les informations IPTC** pour ajouter ces champs IPTC copiés à une ou plusieurs images.

Coller les informations IPTC

Utilisez la commande **Coller les informations IPTC** pour appliquer les champs IPTC copiés en utilisant la commande **Copier les informations IPTC** à une ou plusieurs images.

Si vous sélectionnez **Coller les informations IPTC** alors que vous travaillez dans l'éditeur, les champs IPTC copiés seront ajoutés à l'image active. Les informations IPTC se trouvant déjà dans l'image en cours seront remplacées par les informations IPTC dans le presse-papiers de Capture NX 2.

Si vous sélectionnez **Coller les informations IPTC** alors que vous travaillez dans le navigateur, les champs IPTC copiés seront ajoutés aux images sélectionnées. Les informations IPTC se trouvant déjà dans les images sélectionnées seront remplacées par les informations IPTC dans le presse-papiers de Capture NX 2.

Enregistrer comme préréglage XMP/IPTC

L'option **Enregistrer comme préréglage XMP/IPTC** vous permet de créer des Préréglages XMP/IPTC, une série de données XMP/IPTC qui peuvent ensuite être appliquées soit à une seule image soit à un groupe d'images.

Après la sélection de cette option, une boîte de dialogue « Enregistrer préréglage XMP/IPTC » apparaît, avec les données XMP/IPTC trouvées dans l'image en cours affichée. Vous pouvez ensuite modifier les valeurs affichées ou saisir des valeurs dans les champs restants. Lorsqu'une valeur est saisie dans un champ, la case correspondant à ce champ ainsi qu'à la section sera activée. Seuls les champs avec une case active à côté d'eux seront ajoutés à une image lorsque le Préréglage XMP/IPTC est appliqué à une image ou à un groupe d'images.

Pour empêcher qu'un champ ne soit modifié par le préréglage XMP/IPTC, décochez la case correspondant à ce champ.

Pour effacer un champ dans une image ou un groupe d'images, effacez le contenu de ce champ dans l'éditeur de champ et cochez la case. Cela aura pour résultat un champ vierge avec une case à côté de lui, indiquant que lorsque ce préréglage IPTC est appliqué à une image, cette image aura un champ vierge pour le champ correspondant. Cela s'avère utile si vous souhaitez supprimer un ou plusieurs champs IPTC dans une image.

Saisissez le nom du préréglage XMP/IPTC et cliquez sur **OK**. Le préréglage XMP/IPTC sera alors accessible depuis le sous-menu **Charger le préréglage XMP/IPTC** du menu **Traitement par lot**.


Charger le préréglage XMP/IPTC

Le sous-menu **Charger le préréglage XMP/IPTC** vous permet de sélectionner l'un des préréglages XMP/IPTC disponibles pour le charger sur une ou plusieurs images.

Si vous sélectionnez un préréglage XMP/IPTC alors que vous êtes dans l'éditeur, les informations XMP/IPTC seront ajoutées à l'image en cours, en remplaçant le contenu de tous les champs de l'image dans laquelle le préréglage XMP/IPTC est chargé.

Si vous sélectionnez un préréglage XMP/IPTC alors que vous êtes dans le navigateur, les informations XMP/IPTC seront ajoutées aux images sélectionnées, en remplaçant le contenu de tous les champs des images dans lesquelles le préréglage XMP/IPTC est chargé.

Menu Affichage




Affichage de la sélection

Les options proposées dans le sous-menu **Affichage de la sélection** dupliquent le menu déroulant Contrôle de l'affichage de la sélection se trouvant dans une étape de la **Liste de modification**. Ces options vous permettent de déterminer comment afficher la sélection en cours faite dans la fenêtre image. Pour montrer la sélection faite par les Points de contrôle de couleur, utilisez la case **Afficher la sélection** se trouvant dans une étape de point de contrôle de couleur. Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la section « Point de contrôle de couleur » du Chapitre 13, « La barre d'outils ».

Choisissez parmi les options suivantes :

Masquer la sélection

L'option **Masquer la sélection** empêche que la sélection en cours ne soit affichée dans la fenêtre image et seule l'image est affichée.



Afficher le calque de sélection

L'option **Afficher le calque de sélection** permet d'afficher la sélection sous la forme d'une incrustation de couleur semi-transparente superposée à votre image. Le réglage de l'étape en cours est en train d'être appliqué à tous les endroits où ce calque de couleur est affiché. Aucune amélioration n'est appliquée aux endroits où l'image est affichée. Vous pouvez contrôler la couleur et l'opacité du calque dans la boîte de dialogue « Préférences ».

Raccourci

Pour activer et désactiver la fonction **Afficher le calque de sélection** :
Shift + O

Afficher le masque

L'option **Afficher le masque** affiche la sélection en cours sous la forme d'un masque noir et blanc ; les zones noires indiquent qu'aucune amélioration n'est appliquée tandis que les zones blanches sont affectées par les améliorations de l'étape en cours.

Raccourci

Pour activer et désactiver la fonction **Afficher le masque** :
Shift + M

Afficher tous les points de contrôle

L'option **Afficher tous les points de contrôle** est sélectionnée par défaut dès que vous travaillez sur une étape qui contient n'importe quel point de contrôle, qu'il s'agisse d'un point de contrôle noir, blanc, neutre, de couleur, des yeux rouges ou de sélection. Si vous sélectionnez cette option, tous les points de contrôle sont masqués de sorte que vous pouvez voir l'image sans qu'aucune icône de point de contrôle n'apparaisse sur cette dernière.

Afficher la sélection active

L'option **Afficher la sélection active** est sélectionnée par défaut dès qu'une sélection est créée avec les outils de type lasso. Si vous sélectionnez cette option, la sélection active peut être masquée.

📌 **Remarque** : la sélection active continue d'affecter votre image jusqu'à ce que vous annuliez la sélection soit en sélectionnant **Désélectionner tout** dans le menu **Édition** soit en double-cliquant dans l'image avec l'un des outils de type lasso sélectionnés.

Raccourci

Ctrl + H (Windows)
Commande + H (Macintosh)


Afficher les points de suivi

L'option **Afficher les points de suivi** est activée par défaut. Lorsque cette option est activée, tous les points de suivi ajoutés par le biais de la palette **Infos de la photo** sont affichés. Si vous désactivez cette option, les points de suivi peuvent être masqués.

Afficher le quadrillage

Sélectionnez cette option pour afficher un quadrillage sur l'image en cours.

La couleur et l'espacement du quadrillage peuvent être définis dans la boîte de dialogue « Préférences ».



Afficher le point AF

Lorsque vous travaillez sur des photos prises avec un appareil photo Nikon, vous pouvez afficher la zone de mise au point utilisée lors de la prise de la photo en sélectionnant **Afficher le point AF** dans le menu **Affichage**.

🔍 **Remarque** : utilisez la fonction **Afficher le point AF** uniquement sur les images qui n'ont pas été retouchées. Si vous utilisez la fonction **Afficher le point AF** après avoir redressé, recadré ou fait pivoter l'image, ou après avoir appliqué les étapes **Objectif Fisheye** ou **Contrôle de la distorsion** la zone de mise au point risque de s'afficher de façon incorrecte.


🔍 **Remarque** : la zone de mise au point ne sera pas affichée si l'image a été créée à l'aide d'un appareil photo COOLPIX, d'un objectif sans microprocesseur ou d'un objectif à mise au point manuelle.



Afficher les hautes lumières

L'option **Afficher les hautes lumières** identifie les zones dans lesquelles des détails peuvent avoir été perdus dans les hautes lumières en localisant les pixels ayant les valeurs les plus élevées pour une ou plusieurs couches. Ces informations peuvent être utilisées lorsque vous ajustez les tons de l'image, par exemple lorsque vous appliquez des points blancs, afin de vous assurer que la quantité optimale de détails est conservée dans l'image.

Lorsque vous activez l'option **Afficher les hautes lumières**, toute l'image devient noire, tout en affichant toutes les zones qui contiennent les valeurs maximales pour une ou plusieurs couches. Seules les zones contenant les valeurs maximales pour une ou plusieurs couches sont affichées. C'est à dire que seuls les pixels contenant une valeur de 255 s'affichent pour chacune des trois couches.



Cette image contient uniquement les couleurs secondaires, primaires et blanches. Le tableau suivant décrit les valeurs que représentent ces couleurs :

Blanc	Cette zone contient les valeurs de 255 pour les couches rouge, verte et bleue.
Jaune	Cette zone contient les valeurs de 255 pour les couches rouge et verte.
Magenta	Cette zone contient les valeurs de 255 pour les couches rouge et bleue.
Cyan	Cette zone contient les valeurs de 255 pour les couches verte et bleue.
Rouge	Cette zone contient les valeurs de 255 pour la couche rouge.
Vert	Cette zone contient les valeurs de 255 pour la couche verte.
Bleu	Cette zone contient les valeurs de 255 pour la couche bleue.

Lorsque cet affichage est activé, vous pouvez ajuster les paramètres de l'une des améliorations qui ont déjà été appliquées pour réduire l'effet d'éclaircissement et empêcher les détails de disparaître.

Raccourci

Maj + H

Afficher les basses lumières

L'option **Afficher les basses lumières** identifie les zones dans lesquelles des détails peuvent avoir été perdus dans les basses lumières en localisant les pixels ayant les valeurs les moins élevées pour une ou plusieurs couches. Ces informations peuvent être utilisées lorsque vous ajustez les tons de l'image, par exemple lorsque vous appliquez des points noirs, afin de vous assurer que la quantité optimale de détails est conservée dans l'image.

Lorsque vous activez l'option **Afficher les basses lumières**, toute l'image devient blanche, tout en affichant toutes les zones qui contiennent les valeurs minimales pour une ou plusieurs couches. Seules les zones contenant les valeurs minimales pour une ou plusieurs couches sont affichées. C'est à dire que seuls les pixels contenant une valeur de 0 s'affichent pour chacune des trois couches.



Cette image contient uniquement les couleurs secondaires, primaires et noires. Le tableau suivant décrit les valeurs que représentent ces couleurs :

Noir	Cette zone contient les valeurs de 0 pour les couches rouge, verte et bleue.
Bleu	Cette zone contient les valeurs de 0 pour les couches rouge et verte.
Vert	Cette zone contient les valeurs de 0 pour les couches rouge et bleue.
Rouge	Cette zone contient les valeurs de 0 pour les couches verte et bleue.
Cyan	Cette zone contient les valeurs de 0 pour la couche rouge.
Magenta	Cette zone contient les valeurs de 0 pour la couche verte.
Jaune	Cette zone contient les valeurs de 0 pour la couche bleue.

Lorsque la fonction **Afficher les basses lumières** est activée, vous pouvez modifier toutes les améliorations susceptibles de trop assombrir l'image.

Raccourci

Maj + S

Affichage à 100 %

Sélectionnez cette option pour définir à 100 % le facteur de zoom de l'image en cours.



Raccourci

Ctrl + Alt + 0 (Windows)

Commande + Option + 0 (Macintosh)

Adapter à l'écran

Sélectionnez cette option pour définir le facteur de zoom de l'image en cours de manière à ce que l'image entière s'adapte à l'espace disponible sur votre écran.

Raccourci

Ctrl + 0 (Windows)

Commande + 0 (Macintosh)

Agrandissement

Sélectionnez cette option pour agrandir l'image active d'un cran.

Raccourci

Ctrl + '+' (Windows)

Commande + '+' (Macintosh)

Réduction

Sélectionnez cette option pour réduire l'image active d'un cran.

Raccourci

Ctrl + - (Windows)

Commande + - (Macintosh)

Plein écran

Le mode d'affichage plein écran est utile pour optimiser l'espace utilisé par Capture NX 2. Utilisez ce mode d'affichage lorsque vous modifiez des images afin de minimiser les distractions et de vous permettre de vous focaliser entièrement sur l'image en train d'être modifiée. Le mode d'affichage plein écran place vos images sur un arrière-plan gris, vous garantissant que les décisions que vous prenez lors de la modification de votre image ne sont pas influencées par la zone qui entoure l'image. Pour revenir au mode d'affichage normal, sélectionnez cette option de nouveau.

Lorsque vous travaillez avec plusieurs écrans, le mode plein écran est appliqué à l'écran qui contient l'image active. De plus, toutes les images ouvertes seront déplacées sur cet écran.

Pour basculer entre les images ouvertes, utilisez les flèches Avant et Arrière se trouvant le long du bord inférieur de l'écran. Cela fera défiler les images qui sont ouvertes dans Capture NX 2.

Raccourci

La **touche F** vous permet de passer du mode d'affichage plein écran au mode d'affichage normal

La **touche Echap** permet de quitter le mode d'affichage plein écran

Présentation

Le mode d'affichage présentation est utile lorsque vous souhaitez présenter vos images ou travailler vos images sur un fond noir. Dans ce mode, la barre de menu et la barre des tâches ou le Dock sont masqués. De plus, toutes les palettes ancrées sont également masquées. Pour accéder à une palette spécifique, déplacez votre curseur sur le bord de l'écran à l'endroit où la palette se trouve habituellement. La palette sort du bord de l'écran et devient accessible tant que votre souris est positionnée dessus. Si vous décrochez une palette, cette palette devient toujours visible. Pour revenir au mode d'affichage normal, sélectionnez de nouveau cette option.

Lorsque vous travaillez avec plusieurs écrans, le mode présentation est appliqué à l'écran qui contient l'image active. De plus, toutes les images ouvertes sont déplacées sur cet écran.


Pour basculer entre les images ouvertes, utilisez les flèches Avant et Arrière se trouvant le long du bord inférieur de l'écran. Cela fait défiler les images qui sont actuellement ouvertes dans Capture NX 2.

Raccourci

La **touche P** vous permet de passer du mode d'affichage présentation au mode d'affichage normal

La **touche Echap** permet de quitter le mode d'affichage présentation

Masquer les palettes



Sélectionnez cette fonctionnalité pour masquer rapidement toutes les palettes de la zone de travail.

Raccourci


Touche de tabulation

Comparer les images

Les trois différents modes de comparaison d'images de Capture NX 2 vous proposent des options différentes pour comparer les images. Les deux premières options, **Comparer dans l'éditeur** et **Comparer dans le Navigateur**, ne sont accessibles que depuis le navigateur et vous donnent la possibilité de comparer deux images. L'option **Comparer avec l'original** n'est disponible que lorsque vous travaillez sur une image dans l'éditeur et elle vous permet de comparer l'état actuel de l'image avec l'état d'origine de cette même image.

Les différents modes de comparaison sont les suivants :

Comparer dans le Navigateur




Utilisez cette option pour comparer deux, trois ou quatre images dans le navigateur. Sélectionnez simplement les images dans le navigateur et sélectionnez **Comparer dans le Navigateur** dans le menu **Affichage**. Cela affichera côte à côte jusqu'à quatre images de taille identique dans le navigateur.

Double-cliquez sur une image pour l'ouvrir dans l'éditeur.


Pour quitter le mode **Comparer dans le Navigateur**, soit sélectionnez de nouveau l'option **Comparer dans le Navigateur** dans le menu **Affichage** soit cliquez n'importe où à l'extérieur des images comparées.

Comparer dans l'éditeur



Utilisez cette option pour comparer deux images dans l'éditeur. Choisissez deux images dans le navigateur et sélectionnez **Comparer dans l'éditeur** dans le menu **Affichage**. Cela ouvre les deux images dans l'éditeur et les agrandit pour qu'elles s'adaptent à l'espace disponible de votre écran. Pendant que vous comparez ces deux images, vous pouvez utiliser l'outil de zoom ou l'outil de déplacement pour agrandir et effectuer un mouvement panoramique sur une image, en créant l'effet identique sur l'autre image. Cela vous permet d'agrandir et de réduire rapidement des images similaires pendant que vous comparez leurs détails. Pour quitter le mode **Comparer dans l'éditeur**, fermez simplement l'une des deux images, ou les deux.

Comparer avec l'original



Utilisez cette option pour comparer l'original avec l'état actuel de l'image active dans l'éditeur. Sélectionnez cette option dans le menu **Affichage** lorsque vous travaillez sur une image dans l'éditeur. Capture NX 2 ouvre alors automatiquement une fenêtre identique de la même image et la redimensionne de manière à ce que les deux fenêtres s'adaptent à l'espace disponible de votre écran. L'image de gauche ou du haut, selon l'orientation de l'image et l'espace disponible sur votre écran, représente l'état d'origine de l'image, tandis que l'image de droite ou du bas représente l'état actuel de l'image. Pendant que vous comparez ces deux images, vous pouvez agrandir et effectuer un panoramique sur une image et l'effet identique se produira sur l'autre image. Pour quitter le mode **Comparer avec l'original**, sélectionnez simplement de nouveau l'option **Comparer avec l'original** dans le menu **Affichage**.

Menu Fenêtre



Espaces de travail

Le sous-menu **Espaces de travail** vous propose un autre emplacement d'où vous pouvez sélectionner un espace de travail à utiliser pour agencer les palettes et les fenêtres de Capture NX 2. Pour plus d'informations sur les différentes options offertes par le sous-menu **Espaces de travail**, veuillez vous référer à la section « Espaces de travail » du Chapitre 8, « Interface ».

Réinitialiser l'espace de travail

Si vous sélectionnez l'option **Réinitialiser l'espace de travail**, toutes les palettes et les fenêtres seront réinitialisées à leurs emplacements par défaut, en se basant sur l'espace de travail actif.

Navigateur

Sélectionnez l'option **Navigateur** dans le menu **Fenêtre** pour afficher le navigateur.

Raccourci

Ctrl + Alt + B (Windows)

Commande + Option + B (Macintosh)

Dossiers

Sélectionnez l'option **Dossiers** dans le menu **Fenêtre** pour afficher la palette **Dossiers**.

Métadonnées

Sélectionnez l'option **Métadonnées** dans le menu **Fenêtre** pour afficher la palette **Métadonnées**.

Barre d'outils

Sélectionnez l'option **Barre d'outils** dans le menu **Fenêtre** pour afficher la barre d'outils.

Vue globale

Sélectionnez l'option **Vue globale** dans le menu **Fenêtre** pour afficher la palette **Vue globale**.

Liste de modification


Sélectionnez l'option **Liste de modification** dans le menu **Fenêtre** pour afficher la palette **Liste de modification**.

Infos de la photo

Sélectionnez l'option **Infos de la photo** dans le menu **Fenêtre** pour afficher la palette **Infos de la photo**.

Cascade

L'option **Cascade** redimensionne (si nécessaire) et superpose toutes les fenêtres image ouvertes afin que chaque fenêtre ait la même taille et que toutes les fenêtres apparaissent dans l'espace disponible de votre écran.




Mosaïque

L'option **Mosaïque** redimensionne et dispose toutes les fenêtres image ouvertes les unes à côté des autres sous forme de quadrillage.




Menu Aide



Sommaire

L'option **Sommaire** ouvre le contenu de l'aide dans votre navigateur Internet par défaut. Naviguez dans l'aide pour accéder aux informations de ce manuel d'utilisateur en utilisant la fonction de recherche.



Raccourci

Touche F1 (Windows)
Commande + ? (Macintosh)


Assistance technique

L'option **Assistance technique** lance votre navigateur Internet et vous propose des liens vers les différentes options d'assistance technique disponibles pour Capture NX 2. Suivez l'un de ces liens pour atteindre les options d'assistance technique en ligne.

 **Remarque** : ces options requièrent une connexion à Internet.

Afficher l'écran de bienvenue

Sélectionnez l'option « **Afficher l'écran de bienvenue** » dans le menu **Aide** pour afficher l'écran de bienvenue. Cela permet d'accéder de nouveau à cet écran, si vous aviez coché la case « **Ne plus afficher** ».




Mise à jour de Capture NX 2

Utilisez cette option pour vérifier la présence de mises à jour pour Capture NX 2. La sélection de cette option ouvrira le Nikon Message Center qui recherchera automatiquement toute mise à jour disponible et vous proposera de télécharger cette mise à jour.

À propos de Capture NX 2

L'option **À propos de Capture NX 2** vous indique le numéro de version de Capture NX 2, qui peut être utile lorsque vous contactez l'assistance technique.

🔍 **Remarque** : dans le système d'exploitation Macintosh, vous pouvez trouver l'option **À propos de Capture NX 2** dans le menu **Capture NX 2**.



Annexe : Raccourcis

Le navigateur

Outil	Windows	Macintosh
Ouvrir le navigateur	Ctrl + Alt + B	commande + option + B
Étiqueter l'image (les images) avec l'étiquette 1	1	1
Étiqueter l'image (les images) avec l'étiquette 2	2	2
Étiqueter l'image (les images) avec l'étiquette 3	3	3
Étiqueter l'image (les images) avec l'étiquette 4	4	4
Étiqueter l'image (les images) avec l'étiquette 5	5	5
Étiqueter l'image (les images) avec l'étiquette 6	6	6
Étiqueter l'image (les images) avec l'étiquette 7	7	7
Étiqueter l'image (les images) avec l'étiquette 8	8	8
Étiqueter l'image (les images) avec l'étiquette 9	9	9
Retirer l'étiquette de l'image (des images)	0	0
Classer l'image (les images) avec 1 étoile	Ctrl + 1	commande + 1
Classer l'image (les images) avec 2 étoiles	Ctrl + 2	commande + 2
Classer l'image (les images) avec 3 étoiles	Ctrl + 3	commande + 3
Classer l'image (les images) avec 4 étoiles	Ctrl + 4	commande + 4
Classer l'image (les images) avec 5 étoiles	Ctrl + 5	commande + 5
Supprimer le classement de l'image (des images)	Ctrl + 6	commande + 6
Filtrer par étiquette 1	Maj + 1	Maj + 1
Filtrer par étiquette 2	Maj + 2	Maj + 2
Filtrer par étiquette 3	Maj + 3	Maj + 3
Filtrer par étiquette 4	Maj + 4	Maj + 4
Filtrer par étiquette 5	Maj + 5	Maj + 5
Filtrer par étiquette 6	Maj + 6	Maj + 6
Filtrer par étiquette 7	Maj + 7	Maj + 7
Filtrer par étiquette 8	Maj + 8	Maj + 8
Filtrer par étiquette 9	Maj + 9	Maj + 9
Filtre par étiquette 0 (Sans étiquette)	Maj + 0	Maj + 0

Outil	Windows	Macintosh
Filtrer par classement : 1 étoile	Ctrl + Maj + 1	contrôle + Maj + 1
Filtrer par classement : 2 étoiles	Ctrl + Maj + 2	contrôle + Maj + 2
Filtrer par classement : 3 étoiles	Ctrl + Maj + 3	contrôle + Maj + 3
Filtrer par classement : 4 étoiles	Ctrl + Maj + 4	contrôle + Maj + 4
Filtrer par classement : 5 étoiles	Ctrl + Maj + 5	contrôle + Maj + 5

La barre d'outils

Outil	Windows	Macintosh
Outil de sélection directe	A	A
Outil de déplacement	H	H
Outil de zoom	Z	Z
Outil de zoom temporaire (agrandissement)	Ctrl + Espace	commande + espace
Outil de zoom temporaire (réduction)	Ctrl + Alt + Espace	commande + option + espace
Outil de recadrage	C	C
Point de contrôle de couleur	Maj + Ctrl + A	Maj + commande + A
Autocorrecteur	R	R
Point de contrôle de la sélection	Maj + Ctrl + C	Maj + commande + C
Outil de type lasso	L	L
Outil de sélection	M	M
Pinceau	B	B
Diminuer la taille du pinceau :	[	[
Augmenter la taille du pinceau :	]	]
Diminuer la dureté du pinceau :	Maj + [	Maj + [
Augmenter la dureté du pinceau :	Maj +]	Maj +]
Outil de dégradé	G	G
Remplir	Alt + Retour arrière	option + suppr

Infos de la photo

Outil	Windows	Macintosh
Double seuil	Maj + T (activation/désactivation)	Maj + T (activation/désactivation)

Menu Fichier

Outil	Windows	Macintosh
Ouvrir une image	Ctrl + O	commande + O
Ouvrir le dossier dans le Navigateur	Ctrl + Alt + O	commande + option + O
Lancer Nikon Transfer	Ctrl + Alt + T	commande + option + T
Enregistrer	Ctrl + S	commande + S
Enregistrer sous	Maj + Ctrl + S	Maj + commande + S
Fermer	Ctrl + W	commande + W
Mise en page	Maj + Ctrl + P	Maj + commande + P
Imprimer	Ctrl + P	commande + P
Quitter	Ctrl + Q	commande + Q

Menu Édition

Outil	Windows	Macintosh
Annuler	Ctrl + Z	commande + Z
Rétablir	Maj + Ctrl + Z	Maj + commande + Z
Couper	Ctrl + X	commande + X
Copier	Ctrl + C	commande + C
Coller	Ctrl + V	commande + V
Dupliquer	Ctrl + D	commande + D
Supprimer	Suppr	suppr
Renommer	F2	F2
Tout sélectionner	Ctrl + A	commande + A
Désélectionner tout	Ctrl + Alt + A	commande + option + A
Faire pivoter de 90° vers la droite	Ctrl + R	commande + R
Faire pivoter de 90° vers la gauche	Ctrl + Maj + R	commande + Maj + R
Taille / Résolution	Ctrl + Alt + S	commande + option + S
Préférences / Options dans Capture NX 2	Ctrl + K	commande + K

Menu Réglage

Outil	Windows	Macintosh
Niveaux et courbes	Ctrl + L / Ctrl + M	commande + L / commande + M
Contraste / Luminosité	Ctrl + Alt + Maj + C	commande + option + Maj + C
LST	Maj + Ctrl + L	Maj + commande + L
Équilibre colorimétrique	Ctrl + B	commande + B
Saturation	Ctrl + U	commande + U

Menu Filtre

Outil	Windows	Macintosh
Conversion en noir et blanc	Ctrl + Maj + B	commande + Maj + B

Menu Traitement par lot

Outil	Windows	Macintosh
Exécuter un traitement par lot	Ctrl + Alt + Maj + B	commande + Maj + option + B

Affichage

Outil	Windows	Macintosh
Activation/désactivation de l’affichage du calque de sélection (Bascule)	Maj + O	Maj + O
Activation/désactivation de l’affichage du masque de sélection (Bascule)	Maj + M	Maj + M
Activation/désactivation de l’affichage de la sélection active (Bascule)	Ctrl + H	commande + H
Afficher les hautes lumières	Maj + H	Maj + H
Afficher les basses lumières	Maj + S	Maj + S
Afficher la zone de mise au point	Ctrl + Maj + F	commande + Maj + F
Zoom à 100 %	Ctrl + Alt + 0	commande + option + 0
Adapter à l’écran	Ctrl + 0	commande + 0
Agrandissement	Ctrl + +	commande + +
Réduction	Ctrl + -	commande + -
Plein écran	F	F
Présentation	P	P
Masquer les palettes	Tab	Touche de tabulation

Menu Fenêtre

Outil	Windows	Macintosh
Espace de travail navigateur	Alt + 1	option + 1
Espace de travail métadonnées	Alt + 2	option + 2
Espaces de travail multifonctions	Alt + 3	option + 3
Espaces de travail édition	Alt + 4	option + 4
Permet de circuler parmi les images ouvertes	Ctrl + Tab	contrôle + Touche de tabulation

Aide

Outil	Windows	Macintosh
Sommaire	F1	commande + ?

Raccourci spécifique à Apple

Outil	Windows	Macintosh
Masquer l'application	—	contrôle + commande + H

Annexe : Profils colorimétriques fournis

Profils RVB standard fournis par Capture NX 2

Profils avec une valeur gamma de 1,8

Apple RGB : NKApple.icm (Windows)/ Nikon Apple RGB 4.0.0.3000 (Macintosh)

Ce profil est utilisé dans les applications de PAO et dans les versions Adobe Photoshop 4.0 ou antérieures et c'est le profil RVB typique pour les moniteurs Macintosh. Le réglage RVB correspondant dans Adobe Photoshop est « Apple RGB ». Ce profil convient à la retouche d'images sur Macintosh.

ColorMatch RGB : MKCMatch.icm (Windows)/ Nikon ColorMatch RGB 4.0.0.3000 (Macintosh)

Le profil ColorMatch a pour origine les moniteurs Radius PressView. Il présente une gamme plus large que le profil Apple RGB, avec une zone particulièrement grande consacrée à la reproduction des bleus. Le réglage RVB correspondant dans Adobe Photoshop est « Color Match RGB ».

Profils avec une valeur gamma de 2,2

sRGB : NKsRGB.icm (Windows)/ Nikon sRGB 4.0.0.3001 (Macintosh)

Ce profil RVB est utilisé par la majorité des moniteurs Windows. Il ressemble de près au RVB normalement utilisé dans les téléviseurs couleurs et est également utilisé dans le système de radiotélévision numérique qui est en passe de devenir le standard industriel aux États-Unis. Les fabricants de logiciels et de matériel l'utilisent comme profil colorimétrique par défaut et garantissent qu'il est opérationnel lors de son utilisation. Il est également en passe de devenir le standard pour l'affichage des images sur Internet. Ce profil convient aux utilisateurs qui ont l'intention d'utiliser leurs images numériques telles quelles, c'est-à-dire sans les retoucher ni les imprimer. Il présente cependant l'inconvénient de disposer d'une gamme étroite avec une zone limitée pour la reproduction des bleus. Le réglage RVB correspondant dans Adobe Photoshop 5.0 et 5.5 est « sRGB » et le réglage correspondant dans Adobe Photoshop 6.0 est « sRGB IEC61966-2.1 ».

Bruce RGB : NKBruce.icm (Windows)/ Nikon Bruce RGB 4.0.0.3000 (Macintosh)

Ce profil colorimétrique étend la gamme du profil ColorMatch RGB en définissant la valeur chromatique pour V (G) entre les valeurs V (G) des profils d'espace colorimétrique Adobe RGB et ColorMatch RGB. Celui-ci a été proposé par Bruce Fraiser qui affirme qu'il comprend la plupart des couleurs de la gamme SWOP CMJN. Les valeurs R et B utilisées dans les profils d'espace colorimétrique Bruce RGB et Adobe RGB correspondent.

NTSC (1953) : NKNTSC.icm (Windows)/ Nikon NTSC (1953) 4.0.0.3000 (Macintosh)

Il s'agit de l'espace colorimétrique défini par le National Television Standards Committee (NTSC) en 1953 et utilisé dans les premières télévisions. Cet espace colorimétrique est également utilisé par certains organismes de presse et d'imprimerie en Extrême Orient. Le réglage RVB correspondant dans Adobe Photoshop est « NTSC (1953) ».

Adobe RGB (1998) : NKAdobe.icm (Windows)/ Nikon Adobe RGB (1998) 4.0.0.3000 (Macintosh)

Profil d'espace colorimétrique défini dans Adobe Photoshop 5.0. Il présente une gamme plus large que sRGB et comprend les couleurs trouvées dans la plupart des gammes CMJN, ce qui le rend très utile pour les utilisateurs concernés par la PAO. Le réglage RVB correspondant dans Adobe Photoshop 5.0 est « SMPTE-240M » et le réglage correspondant dans Adobe Photoshop 5.5 ou version ultérieure est « Adobe RGB (1998) ».


CIE RGB : NK CIE.icm (Windows)/ Nikon CIE RGB 4.0.0.3000 (Macintosh)

Profil d'espace colorimétrique vidéo établi par la Commission Internationale de l'Éclairage (CIE). S'il présente l'avantage de disposer d'une gamme relativement large, il présente l'inconvénient de disposer d'une zone relativement étroite consacrée à la reproduction du cyan. Le réglage RVB correspondant dans Adobe Photoshop est « CIE RGB ».

Adobe Wide RGB : NKWide.icm (Windows)/ Nikon Adobe Wide RGB 4.0.0.3000 (Macintosh)

Ce profil d'espace colorimétrique, conçu par Adobe, incorpore la plupart des couleurs visibles. Cela a néanmoins pour conséquence que la plupart des couleurs qu'il peut exprimer ne peuvent pas être reproduites sur des moniteurs et des imprimantes standard. Le réglage RVB correspondant dans Adobe Photoshop 5.0 ou version ultérieure est « Adobe Wide RGB ». La gamme des couleurs qui peut être exprimée dans les profils d'espace colorimétrique définis ci-dessus est représentée dans le diagramme de chromaticité (x, y) suivant. Plus la zone délimitée par le triangle qui représente l'espace colorimétrique est grande, plus la gamme est large.

Gamme de couleurs



Données techniques pour les profils RVB fournis par Capture NX 2

Le tableau ci-dessous indique les valeurs gamma des profils fournis par Capture NX 2, ainsi que les valeurs de chromaticité du point blanc, du rouge, du vert et du bleu.

Profil	Point blanc		Valeur Gamma	Chromaticité (x, y)				
	Température de couleur	Valeur		Nom		R	V	B
Apple RGB	6500 K (D65)	x 0,3127159	1,8	Trinitron	x	0,625	0,28	0,155
		y 0,3290015			y	0,34	0,595	0,07
Color Match RGB	5000 K (D50)	x 0,3457029	1,8	P22-EBU	x	0,63	0,295	0,155
		y 0,3585386			y	0,34	0,605	0,077
sRGB	6500 K (D65)	x 0,3127159	2,2	HDTV (CCIR 709)	x	0,64	0,3	0,15
		y 0,3290015			y	0,33	0,6	0,06
NTSC (1953)	Lumière étalon C	x 0,3101	2,2	NTSC (1953)	x	0,67	0,21	0,14
		y 0,3162			y	0,33	0,71	0,08
Bruce RGB	6500 K (D65)	x 0,3127159	2,2	Bruce RGB	x	0,64	0,28	0,15
		y 0,3290015			y	0,33	0,65	0,06
Adobe RGB (1998)	6500 K (D65)	x 0,3127159	2,2	Adobe RGB (1998)	x	0,64	0,21	0,15
		y 0,3290015			y	0,33	0,71	0,06
CIE RGB	Lumière étalon C	x 0,3333333	2,2	CIE RGB	x	0,735	0,274	0,167
		y 0,3333333			y	0,265	0,717	0,009
Adobe Wide RGB	5000 K (D50)	x 0,3457029	2,2	700/525/450 nm	x	0,735	0,115	0,157
		y 0,3585386			y	0,265	0,826	0,018
Moniteur Windows par défaut	6500 K (D65)	x 0,3127159	2,2	HDTV (CCIR 709)	x	0,64	0,3	0,15
		y 0,3290015			y	0,33	0,6	0,06
Moniteur Macintosh par défaut	5000 K (D50)	x 0,3457029	2,2	Trinitron	x	0,625	0,28	0,155
		y 0,3585386						

Profils colorimétriques Capture NX 2 et Adobe Photoshop

Profil de sortie Capture NX 2	Profil Adobe Photoshop
sRGB (Nikon sRGB 4.0.0.3001)	sRGB
Apple RGB (Nikon Apple RGB 4.0.0.3000)	Apple RGB
Color Match RGB (Nikon Color Match RGB 4.0.0.3000)	Color Match RGB
Bruce RGB (Nikon Bruce RGB 4.0.0.3000)	—
NTSC (1953) (Nikon NTSC (1953) 4.0.0.3000)	NTSC (1953)
Adobe RGB (1998) (Nikon Adobe RGB (1998) 4.0.0.3000)	Version 5.5 ou ultérieure : Adobe RGB (1998) Versions antérieures : SMPTE-240M
CIE RGB (Nikon CIE RGB 4.0.0.3000)	CIE RGB
Adobe Wide RGB (Nikon Adobe Wide RGB 4.0.0.3000)	Version 5.5 ou ultérieure : Wide Gamut RGB Versions antérieures : Adobe Wide RGB

Annexe : Mentions légales supplémentaires

Général

☐ Créer des copies de sauvegarde

Créez des copies de sauvegarde des photos importantes avant de continuer. Nikon ne sera pas responsable des dégâts ou des pertes de profits résultant du mauvais fonctionnement du produit.

ⓘ AVERTISSEMENT! : Ne lisez pas le CD d'installation Capture NX 2 dans un lecteur de CD audio. La lecture d'un CD-ROM sur un lecteur de CD audio peut provoquer des pertes auditives ou endommager l'équipement.

Nikon Message Center

☐ Boîte de dialogue Opt. entrée/Opt. sortie

La première fois que Nikon Message Center démarre, une boîte de dialogue s'affiche à partir de laquelle vous pouvez choisir si vous souhaitez ou non recevoir des messages de la part de Nikon. Sélectionnez les options désirées et cliquez sur OK pour afficher la fenêtre Nikon Message Center.

☐ Téléchargement des mises à jour

Une connexion Internet est nécessaire pour télécharger les mises à jour. Tous les frais facturés par l'opérateur téléphonique ou le fournisseur de services Internet incombent à l'utilisateur.

☐ Connexion par ligne commutée

Lorsque vous utilisez un accès par ligne commutée, n'oubliez pas que la connexion ne prend pas fin automatiquement à la fin du téléchargement. Assurez-vous de bien arrêter la connexion manuellement.

☐ Confidentialité

Les renseignements fournis par l'utilisateur dans le cadre de ce service ne seront pas communiqués à des tiers sans le consentement de l'utilisateur.

Installation

☐ Windows Vista, Windows XP Edition familiale/Professionnel, Mac OS X

Lorsque vous installez, utilisez ou désinstallez Capture NX 2 avec les systèmes d'exploitation ci-dessus, ouvrez une session en tant qu'administrateur.

Réglages de l'appareil photo

❑ Réglages sans optimisation de l'image

En cas de modification de photos prises avec les appareils photo Gamme D1, Gamme D2, D100, D200, D80, D70S, D70, D60, D50, D40 ou D40X avec l'option **Ne pas utiliser l'Optimisation d'image** sélectionnée dans l'étape **Paramètres de l'appareil photo** dans la section « Développement » de la palette **Liste de modification**, les réglages d'accentuation, compensation des couleurs, mode couleur et saturation actifs au moment où la photo a été prise sont marqués d'un astérisque (aucun astérisque n'est affiché si « Auto » a été sélectionné pour les réglages d'accentuation, compensation des couleurs ou saturation). Sélectionnez l'option Non modifiée pour des résultats identiques à ceux obtenus avec l'appareil photo ; d'autres réglages peuvent donner des résultats différents.

Balance des blancs

❑ « Mired »

Toute modification de la température de couleur produit une différence de couleur plus importante à basse température qu'à haute température. Par exemple, à une température de couleur de 6000 K, un changement de 1000 K n'entraîne presque pas de changement de la couleur, tandis qu'un changement de la même quantité à 3000 K entraînerait une grande différence de couleur. L'unité Mired, calculée en multipliant l'inverse de la température de couleur par 10^6 , est une mesure de la température de couleur qui prend en considération cette variation, et en tant que telle, c'est l'unité utilisée dans les filtres de compensation de température de couleur.

Modification de la température de couleur	Mired
4000 K – 3000 K = 1000 K	83 mired
7000 K – 6000 K = 1000 K	24 mired

❑ Gain

Les valeurs de gain du rouge et du bleu choisies dans la section « Balance de blancs » sont des multiples de la valeur de gain définie au moment de la prise de vue.

❑ Choix de la valeur du gain

Les valeurs de gain très élevées et très faibles peuvent entraîner une chute de la qualité d'image.

Mode couleur

❑ Mode couleur

Si l'option **Utiliser ce profil au lieu du profil intégré** est sélectionnée dans l'onglet « Gestion des couleurs » de la boîte de dialogue « Préférences », le profil de couleur RVB par défaut identifié dans la boîte de dialogue « Préférences » sera utilisé comme espace colorimétrique de travail pour toutes les images, quel que soit le mode sélectionné. Si l'option **Utiliser ce profil au lieu du profil intégré** n'est pas sélectionnée, Adobe RGB sera automatiquement sélectionné comme espace colorimétrique de travail pour les images de Mode II. L'espace colorimétrique de travail pour les images de Mode I, Ia, III et IIIa sera soit l'espace colorimétrique sélectionné avec l'appareil photo (D2X et D2XS uniquement) soit sRGB (pour tous les autres appareils photo). L'espace colorimétrique de travail pour les images NTSC (D1 uniquement) sera NTSC. Les Modes I et Ia, qui sont adaptés à l'espace colorimétrique sRGB, sont adaptés pour les portraits qui seront imprimés ou utilisés « tels quels » avec peu ou pas de modification. Le Mode II est adapté à l'espace colorimétrique Adobe RGB. Cet espace colorimétrique peut exprimer une plus grande gamme de couleurs que sRGB, ce qui en fait l'espace idéal pour les images qui seront fortement traitées ou retouchées. Les Modes III et IIIa, qui sont adaptés à l'espace colorimétrique sRGB, sont adaptés pour les photos de nature ou de paysages qui seront imprimées ou utilisées « telles quelles » avec peu ou pas de modification.

Correction d'exposition

Il se peut que les hautes lumières des photos enregistrées à l'aide de Nikon Capture 4.4 ou version antérieure avec une correction d'exposition négative s'affichent différemment lorsqu'elles sont ouvertes dans Capture NX 2.

Correction poussière

❑ Appareils photo compatibles avec la fonction Correction poussière image

Les appareils photo suivants sont compatibles avec la fonction Correction poussière image : D3, tous les appareils de la gamme D2, D300, D1X / D1H (version du firmware 1.10 ou ultérieure), D200, D100, D80, D70S, D70, D60, D50, D40 et D40X. La fonction Correction poussière image n'est pas compatible avec les appareils photo COOLPIX, les appareils photo D1, ou avec les versions antérieures du firmware des appareils photo D1X et D1H.

❑ Création de photos de référence Correction poussière image

Pour créer une photo de référence Correction poussière image avec des appareils photos autres que D3, la gamme D2, D300, D200, D80, D70S, D70, D60, D50, D40, ou D40X :

1 Sélectionnez un objectif à microprocesseur

Montez un objectif à microprocesseur sur l'appareil photo. Il est recommandé que vous utilisiez un objectif ayant une focale d'au moins 50 mm. Si vous utilisez un zoom, positionnez-le sur la focale la plus longue.

2 Ajustez les réglages de l'appareil photo

Choisissez les réglages suivants dans l'ordre indiqué ci-dessous :

- Sensibilité (équivalence ISO) : choisissez la valeur minimale
- Qualité d'image : choisissez NEF (RAW)
- Mode d'exposition : choisissez le mode auto avec priorité à l'ouverture (A)
- Ouverture : choisissez l'ouverture minimale (la plus grande valeur f/)
- Mise au point : choisissez la mise au point manuelle et réglez la mise au point sur l'infini

3 Prenez une photo

Placez l'objectif à 10 cm d'un objet blanc sans caractéristiques distinctes, comme un mur par exemple, cadrez l'objet de manière à ce qu'il remplisse le viseur et prenez une photo. La photo de référence Correction poussière image ainsi obtenue est enregistrée en tant qu'image NEF (RAW).

4 Transférez la photo sur l'ordinateur

❑ Création de photos de référence Correction poussière image (Appareils photos de la Gamme D1 et D100)

Tout comme avec les appareils photos D3, de la gamme D2, D300, D200, D80, D70S, D70, D60, D50, D40, et D40X, il est possible de prendre des photos de référence Correction poussière image avec le D1X / D1H (version du firmware 1.10 ou ultérieure) et le D100. Vous ne pouvez pas créer de photos de référence Correction poussière image avec le D1 ou un D1X ou D1H dotés d'une version de firmware antérieure. Les photos de référence Correction poussière image prises avec le D100, D1X, ou le D1H ont l'extension « .nef » ; ne changez pas cette extension.

❑ Bougé d'appareil

Le léger flou provoqué par les vibrations de l'appareil photo n'affectera pas les photos de référence Correction poussière image.

❑ Correction poussière image

La fonction Correction poussière image n'a qu'une influence relative sur les zones monotones de l'image.

❑ Réutilisation des paramètres de Correction poussière image

Avant de coller ou de charger les paramètres de correction poussière pour une autre image, assurez-vous que cette image a bien été créée avec le même appareil photo que celui utilisé pour enregistrer le fichier de référence Correction poussière. Si le fichier de référence a été créé avec un appareil photo différent, vous verrez s'afficher un message d'avertissement.

Contrôle du vignetage

Le contrôle du vignetage ne peut être utilisé pour rectifier le vignetage causé par des objectifs PC Nikkor ou la prise de vue au flash.

Ouvrir une image

☐ Images RAW créées avec le D1X

Il est possible de choisir la taille par défaut des images RAW créées avec le D1X lorsqu'elles sont ouvertes dans l'éditeur Capture NX 2 en utilisant l'option **D1X RAW par défaut** dans la boîte de dialogue « Préférences ». Choisissez entre six mégapixels (3 008 × 1 960 pixels) et dix mégapixels (4 016 × 2 616).

☐ Images TIFF (CMJN)

Les images enregistrées au format TIFF avec des données d'image CMJN ne peuvent pas être réouvertes dans Capture NX 2.

Enregistrement d'images

❑ Images enregistrées dans Capture NX 2

Les images enregistrées dans Capture NX 2 ne peuvent pas être regardées sur un appareil photo.

❑ Fichiers NEF (Nikon Capture 4 ou version antérieure)

Les fichiers NEF créés avec Capture NX 2 ne peuvent pas être ouverts dans des versions antérieures de Nikon Capture. Vous pouvez cependant utiliser Capture NX 2 pour ouvrir des images NEF créées avec des versions antérieures de Nikon Capture.

❑ Images TIFF CMJN

Les images enregistrées au format TIFF avec des données d'image CMJN ne peuvent pas être réouvertes dans Capture NX 2.

❑ Compression LZW

Il se peut que la taille de fichier augmente parfois lorsque des images sont enregistrées au format TIFF (16 bits) en utilisant la compression LZW.

❑ JPEG

Il se peut que la qualité d'image chute lorsque les images sont enregistrées au format JPEG. Il n'y a pas de diminution de la qualité lorsque les images sont enregistrées au format NEF.

❑ Perte des hautes lumières et basses lumières

Avant d'enregistrer des images dans un format autre que NEF, réglez les paramètres afin d'éviter de « perdre » des hautes et des basses lumières dans les grandes zones de l'image. Les informations perdues lors de la modification ne peuvent pas être récupérées une fois que l'image a été enregistrée à un format autre que le format NEF.

❑ Version

Les versions des images NEF sont enregistrées avec l'image et rappelées chaque fois que l'image est ouverte dans Capture NX 2. Les versions des images JPEG et TIFF sont perdues lorsque la fenêtre image est fermée.

❑ Taille / Résolution

🔍 **Remarque** : lorsqu'une image est enregistrée au format NEF, l'image toute entière est enregistrée avec des informations concernant la résolution, la taille et les dimensions du recadrage actuel.

❑ Restrictions en matière de dénomination des fichiers

Windows : les noms de fichiers ne peuvent pas comporter des guillemets anglais ou l'un des caractères suivants : « \ » « / » « : » « . » « * » « ? » « < » « > » et « | ».

Macintosh : les noms de fichiers ne peuvent pas comporter deux-points (« : ») et si le fichier doit être partagé avec un utilisateur de Microsoft Windows, le nom de fichier ne peut pas comporter des guillemets anglais ou l'un des caractères suivants : « \ » « / » « : » « . » « * » « ? » « < » « > » et « | ».

Impression

❑ Configuration de votre imprimante

Veuillez remarquer que l'imprimante doit être raccordée correctement et que les pilotes de l'imprimante doivent être bien installés.

🔍 **Remarque** : si l'image ne rentre pas dans la zone imprimable de l'imprimante avec les paramètres de taille du papier actuels lorsque vous cliquez sur le bouton Imprimer pour lancer l'impression, un message est affiché pour vous avertir que l'image sera recadrée pour correspondre à la zone imprimable. Choisissez un papier plus grand ou réduisez la taille de l'image en utilisant l'outil Taille/Résolution.

Taille / Résolution

☑ **Remarque** : les unités de taille et de résolution sont perdues lorsque les réglages sont enregistrés en utilisant l'option Enregistrer.

Préférences de gestion des couleurs (Windows)

❑ Écrans multiples

Si vous travaillez avec plusieurs écrans, choisissez un seul et même profil adapté à tous les écrans.

❑ Profils colorimétriques compatibles

Capture NX 2 accepte uniquement les profils moniteur ICC (International Color Consortium) et CMJN. Vous devez faire particulièrement attention lorsque vous choisissez un profil CMJN, car le profil fourni par le fabricant de votre périphérique de sortie n'est peut-être pas un profil ICC.

☑ **Remarque** : référez-vous à la section « Annexe : Profils colorimétriques fournis » (p. 247) pour plus d'informations sur les profils colorimétriques RVB par défaut.

☑ **Remarque** : les profils CMJN « NKCMYK.icm » (Windows) et « Nikon CMYK 4.0.0.3000 » (Macintosh) fournis avec Capture NX 2 sont des profils universels presque neutres qui ne sont pas basés sur un jeu d'encre particulier, c'est pourquoi ils conviennent notamment aux situations dans lesquelles les conditions d'impression ne sont pas connues.

Préférences de gestion des couleurs (Macintosh)

❑ Profils d'espace colorimétrique par défaut

Référez-vous à la section « Annexe : Profils colorimétriques fournis » pour plus d'informations sur les profils colorimétriques RVB par défaut. Les profils CMJN « NKCMYK.icm » (Windows) et « Nikon CMYK 4.0.0.3000 » (Macintosh) fournis avec Capture NX 2 sont des profils universels presque neutres qui ne sont pas basés sur un jeu d'encre particulier, c'est pourquoi ils conviennent notamment aux situations dans lesquelles les conditions d'impression ne sont pas connues.

☑ **Remarque** : référez-vous à la section « Annexe : Profils colorimétriques fournis » (p. 247) pour plus d'informations sur les profils colorimétriques RVB par défaut.

Niveaux et courbes

❑ Les outils Niveaux et courbes et LST

L'outil **Niveaux et courbes** contrôle la répartition des tons dans les couches rouge, verte et bleue ainsi que dans la couche principale RVB et propose également un aperçu de la quantité d'informations tonales perdues au cours du processus d'édition. L'outil LST est un outil mieux adapté pour le réglage précis des paramètres de luminosité, saturation et teinte des couleurs ; veuillez cependant remarquer que les modifications apportées à ces paramètres risquent de produire des résultats dépassant la dynamique des couches RVB.

❑ Paramètres de contraste automatique

Il est possible de régler les paramètres de contraste automatique, de basses lumières et de hautes lumières dans l'onglet « Niveaux et échantillonnage » de la boîte de dialogue « Préférences ».

❑ L'affichage de la modification de la courbe

Bien que les valeurs d'entrée et de sortie dans l'outil **Niveaux et courbes** soient comprises entre zéro et 255 (précision de huit bits, bien connue par les utilisateurs d'autres logiciels d'édition d'image), les résultats de tout changement apporté aux courbes sont calculés avec une précision de 16 bits. Cela permet de modifier les données RAW de 12 bits sans diminuer la qualité de la sortie.

❑ L'histogramme (images RAW / TIFF de 16 bits uniquement)

Afin de réduire la durée d'affichage lorsque vous avez une quantité importante de données d'images, Capture NX 2 peut afficher un histogramme contenant des lignes verticales.

❑ Échantillonnage de point blanc ou de point noir pour la couche en cours

Par défaut, l'échantillonnage définit le point blanc ou le point noir pour toutes les couches et affiche la couche principale. Pour définir le point blanc ou le point noir uniquement pour la couche en cours, échantillonnez l'image tout en appuyant sur Ctrl (Windows) ou Commande (Macintosh). Il est impossible d'échantillonner un point médian pour une seule couche ; quelle que soit la couche sélectionnée, lorsque vous échantillonnez l'image pour le point médian, cela définit toujours le point médian pour toutes les couches et affiche la couche principale.

❑ Gamma

Gamma (que l'on écrit également « γ ») est une propriété fondamentale des systèmes vidéo qui détermine l'intensité d'un signal de sortie par rapport à l'entrée. Lorsque l'on calcule gamma, la valeur « un » est affectée à l'intensité d'entrée maximale et la valeur « zéro » est affectée à l'intensité minimale (pas d'entrée). La sortie est calculée en augmentant l'entrée à une puissance qui est l'inverse de la valeur gamma (sortie = entrée $(1/\gamma)$). Dans la pratique, augmenter la valeur gamma a le même effet que déplacer le curseur du point médian vers la gauche : cela augmente les valeurs de sortie des demi-tons et éclaircit l'image, sans modifier les valeurs minimale et maximale. Diminuer la valeur gamma a le même effet que déplacer le curseur du point médian vers la droite : cela diminue les valeurs de sortie des demi-tons et assombrit l'image. La valeur gamma par défaut est « un », ce qui produit une courbe linéaire dans laquelle les valeurs d'entrée et de sortie sont les mêmes. La valeur gamma peut être définie à n'importe quelle valeur entre 0,05 et 6,00.

❑ Ouverture des fichiers NEF enregistrés dans Nikon Capture 3.5x ou version antérieure

Dans Capture NX 2, les modifications apportées à l'équilibre colorimétrique entrent en vigueur avant celles apportées aux courbes. Dans Nikon Capture 3.5 et versions antérieures, les modifications apportées aux courbes entrent en vigueur avant celles apportées à l'équilibre colorimétrique, et les paramètres risquent donc de changer lorsque vous ouvrez dans Capture NX 2 des images enregistrées dans Nikon Capture 3.5x ou une version antérieure.

D-Lighting

☐ Digital DEE

La fonctionnalité D-Lighting remplace l'outil Digital DEE disponible dans les versions antérieures de Nikon Capture. Veuillez remarquer que les paramètres Digital DEE ne sont pas pris en compte lorsque des fichiers de paramètres créés avec des versions antérieures de Nikon Capture 4 sont chargés dans Capture NX 2, tandis que les paramètres Digital DEE enregistrés avec les images NEF dans des versions antérieures de Nikon Capture 4 sont perdus lorsque ces images sont ouvertes dans Capture NX 2. Il est impossible de charger les fichiers de paramètres Digital DEE (extension « .nndd ») dans Capture NX 2.

☐ Absence de dégradé

La fonction D-Lighting ne produira pas l'effet voulu sur des images présentant une absence totale de dégradé (c'est-à-dire des images totalement noires ou totalement blanches) dans les basses ou les hautes lumières.

Masque flou

☐ Masque flou

La fonction **Masque flou** accentue la netteté des contours sans affecter l'équilibre colorimétrique en modifiant uniquement la luminosité. L'effet est le même que lorsque l'on applique la fonction **Masque flou** avec la couche **Luminosité** sélectionnée dans le mode couleur Adobe Photoshop Lab. Si la fonction **Masque flou** est appliquée à une seule couche (par exemple, rouge), les valeurs de **ab** (chrominance) sont utilisées pour déterminer les points de l'image qui sont rouges et le masque n'est appliqué à la couche **Luminosité** que pour ces points. Une intensité d'environ 20 % dans Capture NX 2 est à peu près équivalente à 100 % dans Adobe Photoshop. Aucune accentuation ne sera appliquée si **Intensité** est définie à zéro. **Intensité** doit être définie à au moins 1 % si l'on veut que l'accentuation soit appliquée.

Contrôle de l'aberration chromatique

☐ Aberration chromatique latérale

L'indice de réfraction de l'objectif varie légèrement avec la longueur d'onde (couleur) de la lumière. Cela provoque des altérations dans l'agrandissement de l'image au niveau des bords de l'image, ce qui produit un phénomène connu sous le nom d'aberration chromatique latérale (ou transversale).

Traitement par lot

☐ Avant d'utiliser le traitement par lot

Pour garantir l'obtention des résultats souhaités, nous recommandons de traiter une image test avant de commencer le traitement par lot. Le traitement par lot appliquera les mêmes réglages à chaque image sélectionnée et ne peut pas être utilisé pour ajuster des réglages séparément pour chaque image ; à la place, les images doivent être ouvertes une par une afin de réaliser des réglages séparés manuellement pour chaque image.

☐ Messages d'erreur

Si un nom de fichier invalide ou une autre erreur est identifié lors de la création d'un traitement par lot, un message sera affiché. Consultez le message et ajustez les réglages du traitement par lot en suivant les instructions du message.

Index

A

À propos de Capture NX 2 240
Aberration chromatique 140, 203, 259
Accentuation 132
Adapter à l'écran 231
Adapter la photo 177
Affichage à 100 % 231
Affichage de la sélection 227
Afficher l'écran de bienvenue 240
Afficher la sélection 100, 106
Afficher la sélection active 228
Afficher le point AF 229
Afficher le quadrillage 229
Afficher les basses lumières 230
Afficher les hautes lumières 229
Agrandissement 231
Ajuster la saturation 134
Améliorer la photo 209
Amplificateur de saturation 138, 198
Ancrer & décrocher les palettes 65
Assistance technique 239
Autocorrecteur 108

B

Balance des blancs 127, 252
Barre d'outils 89
Barre d'outils d'activités 87
Barre de menu 55
Barre de repositionnement 65
Barre des options d'outils 89
Basse lumière 230
Basses lumières 138
Bouton d'ancrage 65
Bouton de redimensionnement 65
Bouton Nouvelle étape 150
Bouton Réinitialiser 123
Bouton Supprimer 123
Bruit 213

C

Calque de sélection 45
Cascade 238
Case à cocher 123
Case à cocher Appliquer 123
Chaleur 198
Charger le pré réglage XMP/IPTC 226

Chercher et ouvrir des images 17
Classement 73
Coller les informations IPTC 226
Colorier 214
Commandes d'amélioration 145
Commandes de pression 115
Comparer 234
 Comparer avec l'original 236
 Comparer dans l'éditeur 235
 Comparer dans le navigateur 234
Compensation du point noir 41, 64, 168, 208
Configuration système requise 11
Contour progressif 145
Contraste 138
 gamme de couleurs 213
Contraste / Luminosité 186
Contraste et Luminosité 132
Contrôle de la distorsion 202
Contrôle du vignetage 140
Conversion en noir et blanc 214
Copier et coller les informations IPTC 83
Copier les informations IPTC 226
Correction d'exposition 138, 253
Correction des tons 135
Correction poussière 139, 254
Correction rapide 137
Courbe de tons 137

D

Démarrage de Capture NX 2 15
D-Lighting 188, 259
D-Lighting actif 136
Dossier 68, 160
Dossier surveillé 219
Dossiers 56, 237
Dossiers favoris 80
Double seuil 152

E

Écran de bienvenue 16
Effets photo 209
Enregistrement d'images 256
Enregistrer 160
 JPEG 160, 256
 NEF 256
 TIFF 256

Enregistrer sous 161
JPEG 162
NEF 161
TIFF 161
Épreuve écran 63
Équilibre colorimétrique 197
Espaces de travail 52, 57
Étiquette 50, 73
Exécuter un traitement par lot 217

F

Fenêtre image 56, 62
Filtre 133
Flou gaussien 199
Format de fichier 19

G

Gérer les paramètres 51
Gestion des couleurs 13, 40, 167, 257
Grain 213

H

Hautes lumières 138, 229
Histogramme 151

I

Icône de lien 145
Impression 22, 256
Imprimer 164
Incrustation 45, 228
Informations de sélection 143
Informations imprimées 165
Informations IPTC 226
Infos de la photo 56, 151, 238
Installation 12, 251
Interface 55

J

JPEG 20, 33, 160, 162

L

Le point AF 229
Liste de modification 56, 121, 238
Localiser les palettes 66
LST 189
Luminosité 96, 100, 102

M

Masque d'application 144
Masque flou 200, 259
Masque pinceau et remplissage 145
Masquer les palettes 233
Mélangeur d'opacité 146
Menu Affichage 227
Menu Aide 239
Menu déroulant Réglage & Filtre 145

Menu Édition 169
Menu Fenêtre 237
Menu Fichier 159
Menu Filtre 209
Menu Réglage 181
Menu Traitement par lot 125, 217
Métadonnées 237
Mode couleur 134, 253
Mode de fusion 147, 214
Mosaïque 238

N

Navigateur 55, 57, 67, 68, 70, 78, 160, 237
Ne pas utiliser l'Optimisation d'image 134
NEF 19, 33, 161
Netteté 135
Nikon Message Center 251
Niveaux automatiques 187
Niveaux et courbes 42, 181
Noir et blanc 210

O

Objectif Fisheye 142
Optimisation d'image 131
Outil de déplacement 90
Outil de lasso polygonal 111
Outil de recadrage 93
Outil de rotation 91
Outil de sélection directe 89
Outil de sélection ovale 111
Outil de sélection rectangulaire 111
Outil de zoom 90
Outil Pinceau 113
Outil Redresser 91
Outil Remplir / Supprimer 118
Outils de dégradé 116
Outils de dégradé de sélection 116
Outils de filtrage 70
Filtrer par classement 71
Filtrer par étiquette 70
Type de fichier à afficher 71
Outils de sélection 111
Outils de tri 72
Outils de type lasso (L) 111

P

Passe-haut 199
Pinceau 113
Plein écran 232
Point de contrôle blanc 101
Point de contrôle de couleur 103
Point de contrôle de la sélection 110
Point de contrôle des yeux rouges 107

- Point de contrôle neutre 98
- Point de contrôle noir 95
- Points de suivi 153
- Préférences 37
 - Affichage 44
 - Espaces de travail 52
 - Étiquettes 50
 - Général 38
 - Gérer les paramètres 51
 - Gestion des couleurs 40
 - Niveaux et échantillonnage 42
 - Paramètres du cache 46
 - Préréglages XMP/IPTC 48
- Préréglages XMP/IPTC 48, 226
- Profil colorimétrique 62, 206, 247, 257

Q

- Quadrillage 44, 229
- Quitter 168

R

- Raccourcis 241
- RAW 9, 33
- Redresser 174
- Réduction 232
- Réduction du bruit 204
- Réduction du moiré 139
- Réduire & agrandir les palettes 65
- Réglage des teintes 135
- Réglage rapide 132
- Rotation 173
- RVB 146, 156

S

- Saturation 194
- Saturation / Chaleur 198
- Saturation et réglage des teintes 133
- Section Développement 126
 - Correction rapide 137
 - Corrections de l'appareil et l'objectif 139
 - Optimisation d'image 131
 - Paramètres de l'appareil photo 127
- Section Informations du fichier & de l'appareil photo 81
- Section Informations XMP/IPTC 82
- Section Réglage 143
- Sélecteur d'affichage du navigateur 74
- Sélecteur d'espace de travail 87
- Sélecteur de couleurs 100, 106, 155
- Sépia 211
- Symétrie 173

T

- Taille / Résolution 24, 176, 256, 257
- Technologie U Point® 10

- Teinte 212
- TIFF 19, 33, 161
- Traitement par lot 28, 217
- Triangles afficher/masquer 123

V

- Version 124
- Version précédente 163
- Virage 134
- Vue globale 56, 119

Y

- Yeux rouges automatiques 140



Coordonnées

Formation permanente

Conformément à l'engagement de Nikon de proposer une assistance produit et une formation en continu dans le cadre de la « Formation permanente », des informations sans cesse remises à jour sont disponibles en ligne sur les sites suivants :

❑ **Pour les utilisateurs aux États-Unis :**

<http://www.nikonusa.com>

❑ **En Europe et en Afrique :**

<http://www.europe-nikon.com/support>

❑ **Pour les utilisateurs en Asie, en Océanie et au Moyen-Orient :**

<http://www.nikon-asia.com>

Rendez-vous sur ces sites pour lire les dernières actualités de nos produits, des conseils, la foire aux questions (FAQ) et des avis généraux concernant la photographie et l'imagerie numérique. Vous trouverez d'autres informations auprès du représentant Nikon de votre région. Voir l'URL ci-dessous pour les coordonnées :

<http://nikonimaging.com>



Il est interdit de reproduire une partie ou l'intégralité de ce manuel sous quelque forme que ce soit (à l'exception d'une brève citation dans un article ou un essai), sans autorisation écrite de NIKON CORPORATION.

NIKON CORPORATION

Fuji Bldg., 2-3 Marunouchi 3-chome,
Chiyoda-ku, Tokyo 100-8331, Japan

Imprimé en Europe
SB8D02(13)
6MS54913-02