




Programme d'installation du logiciel pédagogique 2015

GUIDE D'INSTALLATION

POUR LES SYSTÈMES D'EXPLOITATION WINDOWS

SMART®

Avis relatif aux marques de commerce

SMART Notebook, SMART Ink, SMART Response, smarttech, le logo SMART et tous les slogans SMART sont des marques de commerce ou des marques déposées de SMART Technologies ULC aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Microsoft, Windows, Internet Explorer, ActiveX, DirectX et Visual Studio sont soit des marques déposées soit des marques de commerce de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Adobe, Flash et Reader sont soit des marques déposées soit des marques de commerce d'Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Tous les autres noms de produits et de sociétés tiers peuvent être des marques de commerce de leurs détenteurs respectifs.

Avis de droit d'auteur

© 2015 SMART Technologies ULC. Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transmise, transcrite ou stockée dans un système de récupération de données ou traduite dans quelque langue, à quelque fin ou par quelque moyen que ce soit, sans l'accord écrit préalable de SMART Technologies ULC. Les informations de ce manuel peuvent être modifiées sans préavis et ne représentent aucun engagement de la part de SMART.

Ce produit et/ou l'utilisation de celui-ci sont couverts par un ou plusieurs des brevets américains suivants.

www.smarttech.com/patents

12/2015

Pour bien commencer

Ce guide explique comment installer les logiciels suivants à l'aide du programme d'installation du logiciel pédagogique :

- Logiciel d'apprentissage collaboratif SMART Notebook® 15.2
- Logiciel SMART Notebook Math Tools
- Pilotes de produit SMART 12.4
- SMART Ink™ 3.2
- Logiciel d'évaluation SMART Response® 2015

Ce guide est conçu pour les enseignants, les administrateurs informatiques et les autres personnes ayant pour responsabilité d'installer des logiciels sur les ordinateurs des enseignants.

Pour utiliser ce guide, vous devez avoir accès au DVD d'installation ou à Internet.

Configuration de l'ordinateur



REMARQUE

Il se peut que les systèmes d'exploitation et autres logiciels tiers publiés après ce logiciel SMART ne soient pas pris en charge.

Avant d'installer le logiciel, assurez-vous que les ordinateurs des enseignants disposent de la configuration minimale :

- Processeur Intel® Core™ 2 Duo ou supérieur
- 2 Go de RAM

- Espace disponible sur le disque dur :

Logiciels	Espace nécessaire
Logiciel SMART Notebook	832 Mo
Essentiel de la galerie	575 Mo
Boîte à outils des activités pédagogiques	136 Mo
Pilotes de produit SMART	595 Mo
SMART Ink	92 Mo
Logiciel SMART Response	521 Mo
Fichiers complémentaires	295 Mo
Reconnaissance de l'écriture manuscrite	107 Mo (24-60 Mo pour les langues supplémentaires)
Espace disponible total recommandé sur le disque dur	3 Go

- Système d'exploitation Windows 7 SP1 (avec la mise à jour de la plateforme [KB2670838](#) et la mise à jour de sécurité [KB3033929](#)), Windows 8, Windows 8.1 ou Windows 10
- Microsoft® .NET Framework 4.5.1 pour le logiciel SMART Notebook et SMART Ink
- Outils Microsoft Visual Studio® pour Office pour SMART Ink
- Contrôle ActiveX® d'Adobe® Flash® Player 19 pour le logiciel SMART Notebook
- Plugin Firefox® Adobe Flash Player 19 pour le logiciel SMART Notebook et le logiciel SMART Response
- Adobe Reader® 8.0 ou plus récent
- Technologie DirectX® 10 ou plus récente pour le logiciel SMART Notebook
- Carte vidéo compatible DirectX 10 pour le logiciel SMART Notebook
- Navigateur Internet Explorer® 8 ou plus récent
- Accès à Internet pour télécharger les logiciels SMART



IMPORTANT

Certaines fonctionnalités nécessitent d'accéder à des sites Web spécifiques. Il se peut que vous deviez ajouter ces sites Web à votre liste blanche si votre réseau limite l'accès Internet sortant. Pour plus d'informations, consultez [Les modules complémentaires de SMART Notebook et SMART Response VE se comportent de manière inattendue derrière un pare-feu ou un proxy.](#)

Déployer le logiciel

Si vous êtes un administrateur informatique et que vous voulez déployer le logiciel sur plusieurs ordinateurs, consultez le *guide de l'administrateur système du programme d'installation du logiciel pédagogique 2015* (smarttech.com/kb/170902).

Installation du logiciel

Vous pouvez installer le logiciel pédagogique SMART à l'aide du programme d'installation complet ou du programme d'installation Internet. Le tableau suivant explique les différences entre les deux programmes d'installation.

Fonctionnalité	Programme d'installation complet	Programme d'installation Internet
Utilisation prévue	Installer la totalité ou la plupart des logiciels pédagogiques SMART sur des ordinateurs qui n'ont pas accès à Internet	Installer certains logiciels pédagogiques SMART sur des ordinateurs ayant accès à Internet
Logiciels pédagogiques SMART inclus dans le programme d'installation	Tous les logiciels à l'exception des collections de la Galerie et des fichiers de langue	Aucun logiciel
Logiciels pédagogiques SMART téléchargés lors de l'installation	Collections de la Galerie et fichiers de langue	Tous les logiciels
Inclus sur le DVD	Oui	Non
Téléchargeable à partir du site Web SMART	Oui	Oui
Taille du téléchargement	865 Mo	25 Mo

Utiliser le programme d'installation complet

Télécharger et lancer le programme d'installation complet

Vous pouvez lancer le programme d'installation complet en insérant le DVD dans l'ordinateur ou en téléchargeant le programme d'installation complet à partir du site Web SMART.

Pour lancer le programme d'installation complet à partir du DVD

1. Insérez le DVD dans l'ordinateur.

La boîte de dialogue *Programme d'installation du logiciel pédagogique* apparaît.



REMARQUE

Si la boîte de dialogue ne s'affiche pas, naviguez jusqu'à **[Lecteur de DVD]\SMART Education Software.exe** et ouvrez-le.

2. Cliquez sur **Installer**.

Le programme d'installation complet apparaît.



REMARQUE

Si vous installez le logiciel sans contrat de maintenance valide, vous recevrez une évaluation de 90 jours.

Une fenêtre pour le programme de maintenance Notebook Advantage apparaît avec le message :

"Cette version du logiciel SMART Notebook nécessite un abonnement payant à SMART Notebook Advantage. Poursuivez l'installation pour bénéficier d'une évaluation de 90 jours."

Pour plus d'informations, consultez la page Web [SMART Notebook Advantage](#).

Pour télécharger et lancer le programme d'installation complet à partir du site Web

1. Rendez-vous à l'adresse smarttech.com/software, cliquez sur le bouton **Choisir une version** pour le logiciel que vous voulez installer, puis sélectionnez la version du logiciel que vous voulez installer.
2. Cliquez sur le lien de téléchargement pour le programme d'installation complet.
3. Lisez l'avis important qui apparaît, car des conditions ont changé, puis cliquez sur le lien **Continuer le téléchargement**.
4. Enregistrez le fichier dans un emplacement temporaire.
5. Double-cliquez sur le fichier.

Le programme d'installation complet apparaît.



REMARQUE

Si vous installez le logiciel sans contrat de maintenance valide, vous recevrez une évaluation de 90 jours.

Une fenêtre pour le programme de maintenance Notebook Advantage apparaît avec le message :

"Cette version du logiciel SMART Notebook nécessite un abonnement payant à SMART Notebook Advantage. Poursuivez l'installation pour bénéficier d'une évaluation de 90 jours."

Pour plus d'informations, consultez la page Web [SMART Notebook Advantage](#).

Pour installer le logiciel à l'aide du programme d'installation complet

1. Lancez le programme d'installation complet comme expliqué dans les procédures précédentes.
2. Cliquez sur **Suivant**.

3. Consultez les conditions du contrat de licence logicielle et, si vous les acceptez, sélectionnez **J'accepte les conditions du contrat de licence**, puis cliquez sur **Suivant**.



CONSEIL

Sélectionnez une langue dans la liste déroulante pour afficher le contrat de licence logicielle dans cette langue.

4. Indiquez l'emplacement dans lequel vous voulez installer le logiciel, puis cliquez sur **Suivant**.
5. Sélectionnez le logiciel que vous voulez installer, puis cliquez sur **Suivant**.



REMARQUE

- **SMART Notebook** et les **pilotes de produit SMART** sont sélectionnés par défaut.
- Si vous installez le logiciel sans contrat de maintenance valide, vous recevrez une évaluation de 90 jours.

Une fenêtre pour le programme de maintenance Notebook Advantage apparaît avec le message suivant :

"Cette version du logiciel SMART Notebook nécessite un abonnement payant à SMART Notebook Advantage. Continuez l'installation pour une évaluation de 90 jours."

Pour plus d'informations, consultez la page Web [SMART Notebook Advantage](#).

6. Si vous avez sélectionné **SMART Notebook**, **Pilotes de produit SMART** ou **SMART Response** à l'étape 5, sélectionnez le logiciel que vous voulez lancer automatiquement lorsque vous ouvrez une session sur votre ordinateur, puis cliquez sur **Suivant**.
7. Si vous avez sélectionné **SMART Ink** à l'étape 5, sélectionnez **Faire de la visionneuse de document SMART Ink la visionneuse de PDF par défaut** afin que la visionneuse de document SMART Ink devienne la visionneuse de PDF par défaut, puis cliquez sur **Suivant**.



REMARQUE

L'option *Faire de la visionneuse de document SMART Ink la visionneuse de PDF par défaut* n'est pas disponible dans les systèmes d'exploitation Windows 8, 8.1 et 10.

8. Si vous voulez participer au programme d'expérience client, sélectionnez **Activer le programme d'expérience client sur tous les appareils**, puis cliquez sur **Suivant**.

- Faites passer les langues que vous voulez installer de la liste *Langues disponibles* à la liste *Langues sélectionnées*, puis cliquez sur **Suivant**.

**REMARQUE**

Si le nom d'une langue est en gras, cela signifie que le programme d'installation complet doit télécharger le fichier de cette langue à partir du site Web SMART.

**CONSEIL**

Pour afficher le nom natif des langues (par exemple "Deutsch" pour l'allemand), sélectionnez **Afficher les noms natifs**.

- Cliquez sur **Installer**.

Le programme d'installation complet installe les logiciels que vous avez sélectionnés à l'étape 5.

- Cliquez sur **Terminer** lorsque vous avez fini.

**REMARQUE**

En fonction de la version de Microsoft .NET Framework installée sur votre ordinateur et des logiciels que vous avez sélectionnés à l'étape 5, il se peut que vous deviez redémarrer votre ordinateur au cours de l'installation.

Utiliser le programme d'installation Internet

Télécharger et lancer le programme d'installation Internet

Vous pouvez télécharger le programme d'installation Internet à partir du site Web SMART, puis double-cliquer sur le fichier téléchargé pour lancer l'installation.

Pour télécharger et lancer le programme d'installation Internet

- Rendez-vous à l'adresse smarttech.com/software, cliquez sur le bouton **Choisir une version** pour le logiciel que vous voulez installer, puis sélectionnez la version du logiciel que vous voulez installer.
- Cliquez sur le lien de téléchargement pour le programme d'installation Internet.
- Lisez l'avis important qui apparaît, car des conditions ont changé, puis cliquez sur le bouton **Continuer le téléchargement**.
- Enregistrez le fichier dans un emplacement temporaire.

5. Double-cliquez sur le fichier.

Le programme d'installation Internet apparaît.



REMARQUE

Si vous installez le logiciel sans contrat de maintenance valide, vous recevrez une évaluation de 90 jours.

Une fenêtre pour le programme de maintenance Notebook Advantage apparaît avec le message suivant :

"Cette version du logiciel SMART Notebook nécessite un abonnement payant à SMART Notebook Advantage. Continuez l'installation pour une évaluation de 90 jours."

Pour plus d'informations, consultez la page Web [SMART Notebook Advantage](#).

Pour installer le logiciel à l'aide du programme d'installation Internet

1. Lancez le programme d'installation Internet comme expliqué dans la procédure précédente.
2. Cliquez sur **Suivant**.
3. Consultez les conditions du contrat de licence logicielle et, si vous les acceptez, sélectionnez **J'accepte les conditions du contrat de licence**, puis cliquez sur **Suivant**.



CONSEIL

Sélectionnez une langue dans la liste déroulante pour afficher le contrat de licence logicielle dans cette langue.

4. Indiquez l'emplacement dans lequel vous voulez installer le logiciel, puis cliquez sur **Suivant**.



REMARQUE

Si vous installez le logiciel sans contrat de maintenance valide, vous recevrez une évaluation de 90 jours.

Une fenêtre pour le programme de maintenance Notebook Advantage apparaît avec le message suivant :

"Cette version du logiciel SMART Notebook nécessite un abonnement payant à SMART Notebook Advantage. Continuez l'installation pour une évaluation de 90 jours."

Pour plus d'informations, consultez la page Web [SMART Notebook Advantage](#).

5. Sélectionnez le logiciel que vous voulez installer, puis cliquez sur **Suivant**.



IMPORTANT

Vous devez avoir accès à Internet pour effectuer l'opération suivante.

6. Si vous avez sélectionné **SMART Ink** à l'étape 5, sélectionnez **Faire de la visionneuse de document SMART Ink la visionneuse de PDF par défaut** afin que la visionneuse de document SMART Ink devienne la visionneuse de PDF par défaut, puis cliquez sur **Suivant**.

**REMARQUE**

L'option *Faire de la visionneuse de document SMART Ink la visionneuse de PDF par défaut* n'est pas disponible dans les systèmes d'exploitation Windows 8, 8.1 et 10.

7. Si vous voulez participer au programme d'expérience client, sélectionnez **Activer le programme d'expérience client sur tous les appareils**, puis cliquez sur **Suivant**.
8. Si vous avez sélectionné **SMART Notebook** à l'étape 5, sélectionnez les collections de la Galerie que vous voulez installer puis cliquez sur **Suivant**.
9. Faites passer les langues que vous voulez installer de la liste *Langues disponibles* à la liste *Langues sélectionnées*, puis cliquez sur **Suivant**.

**CONSEIL**

Pour afficher le nom natif des langues (par exemple "Deutsch" pour l'allemand), sélectionnez **Afficher les noms natifs**.

10. Cliquez sur **Installer**.

Le programme d'installation Internet télécharge et installe les logiciels que vous avez sélectionnés à l'étape 5.

**IMPORTANT**

Si vous perdez votre accès à Internet pendant que le programme d'installation Internet télécharge des logiciels, le programme d'installation Internet n'installera pas ces logiciels et affichera un message d'avertissement. Vous devrez relancer le programme d'installation Internet pour télécharger et installer les logiciels.

11. Cliquez sur **Terminer** lorsque vous avez fini.

**REMARQUE**

En fonction de la version de Microsoft .NET Framework installée sur votre ordinateur et des logiciels que vous avez sélectionnés à l'étape 5, il se peut que vous deviez redémarrer votre ordinateur au cours de l'installation.

Supprimer les logiciels

Vous pouvez supprimer des logiciels SMART à l'aide du programme de désinstallation SMART.

Pour supprimer des logiciels SMART

1. Dans les systèmes d'exploitation Windows 7, sélectionnez **Démarrer > Tous les programmes > SMART Technologies > Outils SMART > Programme de désinstallation SMART**.

OU

Dans les systèmes d'exploitation Windows 8, 8.1 ou 10, rendez-vous sur l'écran *Apps*, puis faites défiler la page jusqu'à **Programme de désinstallation SMART** et cliquez dessus.



REMARQUE

Dans certains cas de mise à niveau, **SMART Uninstaller.exe** peut se trouver dans le dossier **SMART Technologies** au lieu du dossier **SMART Technologies\SMART Uninstaller**. Vous devrez ajuster les scripts de manière appropriée pour effectuer la copie à partir des deux emplacements.

2. Cliquez sur **Suivant**.
3. Cochez les cases des logiciels SMART et des packages complémentaires que vous voulez supprimer, puis cliquez sur **Suivant**.



REMARQUES

- Le programme de désinstallation SMART supprime automatiquement tous les packages complémentaires qui ne sont plus utilisés. Si vous choisissez de supprimer tous les logiciels SMART, le programme de désinstallation SMART supprimera automatiquement tous les fichiers complémentaires, y compris lui-même.



CONSEILS

- Pour sélectionner tous les logiciels et packages complémentaires, cliquez sur **Sélectionner tout**.
- Pour décocher tous les logiciels et packages complémentaires, cliquez sur **Effacer tout**.

4. Cliquez sur **Désinstaller**.

Le programme de désinstallation SMART supprime les logiciels et les fichiers complémentaires sélectionnés.

5. Cliquez sur **Terminer**.

SMART TECHNOLOGIES

smarttech.com/support

smarttech.com/contactsupport