

Derechos de autor

Readiris-dgi-17122014-03

Copyrights © 2011-2015 I.R.I.S. Todos los derechos reservados.

I.R.I.S. posee los derechos de autor del software Readiris, del sistema de ayuda en línea y de esta publicación.

La información contenida en este documento es propiedad de I.R.I.S. Su contenido puede ser modificado sin previo aviso y no representa ningún compromiso por parte de I.R.I.S. El software descrito en este documento se entrega con un acuerdo de licencia en el que se detallan las condiciones de uso del producto. El software solo se podrá utilizar o copiar según lo especificado en las condiciones de dicho acuerdo. Ninguna parte de esta publicación podrá ser reproducida, almacenada en un sistema de recuperación, transmitida ni traducida a otro idioma sin el previo consentimiento por escrito de I.R.I.S.

En esta guía se utilizan nombres ficticios para hacer demostraciones; cualquier referencia a personas, empresas u organizaciones reales es totalmente fortuita.

Marcas comerciales

El logotipo de Readiris y Readiris son marcas comerciales de Image Recognition Integrated Systems S.A.

Tecnología de OCR de I.R.I.S.

Tecnologías AutoFormat y lingüística propiedad de I.R.I.S.

Análisis de archivos XML desarrollado por Apache. Este producto incluye software desarrollado por la Apache Software Foundation.

El resto de productos mencionados en esta guía son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus propietarios respectivos.

Readiris

Muchas gracias por adquirir Readiris.

Readiris le permite convertir archivos de imagen y las imágenes de la cámara digital en documentos PDF y de texto, compartirlos por correo electrónico, transferirlos a otras aplicaciones para procesar el texto y guardarlos en la nube con Google Drive, Box, Dropbox y otras aplicaciones.

¿Cómo funciona?

Al importar imágenes a Readiris, la aplicación reconoce todas las zonas de texto, gráficos y tablas y las ubica en la página. A continuación, puede seleccionar qué zonas desea incluir en el nuevo documento que está a punto de crear y exportar. Puede crear un documento de una sola página o combinar varias imágenes y exportarlas como un único documento. ¡Usted decide!

Familiarizarse con la interfaz de Readiris


La interfaz vacía de Readiris consta de una barra de menús con los siguientes iconos:



Este es el menú [Configuración](#). Desde aquí podrá seleccionar el idioma del documento y las opciones de análisis.



Este menú permite eliminar todas las páginas o solo la página seleccionada.



Este es el nombre predeterminado del documento. Pulse para modificarlo.



Este es el menú [Imprimir](#). Desde aquí podrá seleccionar las opciones de impresión.



Este es el menú [Exportar](#). Desde aquí podrá seleccionar el formato de salida y el destino.



Pulse el icono de ayuda en cualquier momento para acceder a la ayuda contextual.



Pulse este icono para importar imágenes a Readiris.

¿Cómo procesar imágenes con Readiris?

Paso 1: Seleccione la opción [Configuración](#).

- Pulse .
- Seleccione el **Idioma** del documento.




Paso 2: Importe imágenes o documentos en formato PDF

Existen distintas formas de importar imágenes en Readiris:

- Importación desde la biblioteca de foto
- Importación de fotos tomadas con la cámara del iPad
- Importación de imágenes copiadas en el portapapeles
- Importación de archivos PDF enteros
- Importación de imágenes desde aplicaciones en la nube (Dropbox, Box y Google Drive)
- Importación de imágenes desde un escáner I.R.I.S.

Importación de imágenes desde la biblioteca Fotos


- Pulse .
- Pulse **Desde la biblioteca de foto**.
- A continuación, seleccione el **Álbum** o el **Camera Roll** desde el que quiere importar imágenes.
- Seleccione una o más imágenes.

Importación de fotos tomadas con la cámara del iPad

- Pulse 
- Pulse **Hacer foto** y haga la foto.
- Luego pulse **Usar foto**.

Consejo: los documentos fotografiados con la cámara digital del iPad 2 no generan resultados de reconocimiento satisfactorios. Le recomendamos que pruebe a escanear los documentos con un escáner portátil I.R.I.S. Para importar las imágenes escaneadas con un escáner I.R.I.S, consulte el [tema correspondiente](#). Visite también nuestro sitio web para obtener más información sobre nuestros prácticos escáneres portátiles: www.irislink.com.


Importación de imágenes copiadas en el portapapeles

- Pulse una imagen y **cópiela** en el portapapeles.
- Pulse  en Readiris.
- Seleccione la opción **Portapapeles** para seleccionar la imagen.


Importar documentos en formato PDF

- Abra un archivo PDF en una aplicación de gestión de archivos PDF (como iDisk o Dropbox).
- Pulse **Abrir en** o **Enviar a** y seleccione **Readiris** como aplicación de exportación.
- Las páginas se importarán una tras otra en Readiris.

Importación desde la nube


- Pulse 
- Seleccione una de las aplicaciones de la nube que se muestran en el menú.
- A continuación pulse **Iniciar sesión**.

Nota: si ya ha iniciado sesión en una o más cuentas de aplicaciones en la nube, solo se mostrarán esas cuentas.



- Introduzca su nombre de usuario y contraseña y pulse **Iniciar sesión**.
- Permita que Readiris acceda a la cuenta de la aplicación en la nube.
- Seleccione el archivo que desee abrir.


Importación de imágenes desde un escáner I.R.I.S.


- Active la función Wifi del escáner I.R.I.S. En caso necesario, consulte la documentación del escáner.
- Vaya a **Ajustes > Wi-Fi** del iPad y seleccione la red del escáner. Es posible que la conexión tarde unos segundos en establecerse.
- Una vez realizada la conexión, vuelva a Readiris y pulse . Ahora el escáner I.R.I.S. aparecerá en la lista de fuentes.
- Selecciónelo y seleccione la imagen que desee abrir.

Consejo: para obtener más información consulte el tema: [Importar imágenes desde un escáner I.R.I.S.](#)

Paso 3: Modifique los documentos


Corrección de la perspectiva


- Cuando se abre una imagen desde la biblioteca Fotos o cuando se hace una foto, Readiris realiza una búsqueda automática de los bordes de la hoja de papel. Si la hoja no tiene bordes:
 - Pulse **Cancelar** y mueva los bordes y las esquinas hasta la posición necesaria. Se procesará el contenido enmarcado dentro de los bordes.
 - O pulse **Aceptar** para que Readiris profundice en el tipo de corrección de la perspectiva que se debe aplicar.
- Cuando haya terminado, pulse .
- Indique el tipo de contenido de la imagen.

Consejo: pulse  en [Vista previa de la imagen](#) para obtener más información sobre la corrección de la perspectiva.


Modificación del documento

- La imagen se abrirá en la [Vista de página única](#). Desde aquí podrá modificar las zonas de reconocimiento: podrá seleccionar y excluir varias zonas para la exportación, copiar zonas al portapapeles, y modificar el tipo y el tamaño de las zonas.


Consejo: para más información sobre las posibilidades de modificación, pulse  en la [Vista de página única](#).

- Pulse  para volver a la [Vista de múltiples páginas](#). Desde aquí puede cambiar el orden de las páginas: pulse durante unos instantes una página para poder moverla.

Paso 4: Exporte los documentos

- Pulse .
- A continuación, seleccione el **formato** de salida, el **contenido** y el **destino**.
- Luego pulse el destino que desee para que se lleve a cabo la exportación.

Consejo: pulse  en el menú [Exportar](#) para obtener más información.



Para más información, consulte también: [Vista previa de la imagen](#), [Vista de múltiples páginas](#), [Vista de página única](#), [Configuración](#), [Exportar](#), [Imprimir](#) e [Importar imágenes desde un escáner I.R.I.S.](#)

Vista previa de la imagen

Cuando se importa una imagen desde Fotos o una fotografía realizada con la cámara, Readiris abre una **Vista previa de la imagen**. Desde aquí se puede corregir la distorsión de la perspectiva y recortar la fotografía en caso necesario.

Nota: para que el reconocimiento sea óptimo es necesario que la corrección de la perspectiva sea adecuada. Readiris busca automáticamente los bordes de la página para determinar qué corrección de la perspectiva debe aplicarse.


Si la página no tiene bordes, pulse **Cancelar** en el cuadro de diálogo emergente para pasar a la corrección manual de la perspectiva, o pulse **Aceptar** en el cuadro de diálogo para que Readiris profundice en el tipo de corrección de la perspectiva que se debe aplicar.

Corrección manual de la perspectiva



- Pulse los círculos de las esquinas y arrástrelos a una nueva posición a fin de alinear el marco con los bordes de la página.
- Los bordes horizontales se pueden mover verticalmente.
- Los bordes verticales, por su parte, se pueden mover horizontalmente.



Corrección automática de la perspectiva

- Si desea que Readiris determine la perspectiva de forma automática, pulse .
- Ahora ya no podrá mover los bordes o esquinas.


Recortar

- Pulse  (1).
- Arrastre los bordes hasta la posición deseada.
El área entre las líneas interiores se incluirá para procesarse.
- Para mantener la imagen entera, pulse  (2).



1

2

Cuando desee cerrar la vista previa de la imagen, pulse  para continuar. Ahora deberá indicar el tipo de contenido. Para obtener una resolución correcta es importante especificar el tipo de contenido adecuado.

Tipo de contenido
Seleccione el tipo de contenido de la imagen (es posible que algunos tipos se desactiven debido a la calidad de imagen).
Tamaño de papel A3
Tamaño de papel A4, Carta o Legal
A5 o ½ A4, Carta o Legal
A6 o ¼ A4, Carta o Legal
Tarjeta de visita o carné de identidad
Captura de pantalla
Otros

Para más información, consulte también: [Bienvenido a Readiris](#), [Vista de múltiples páginas](#), [Vista de página única](#), [Configuración](#), [Exportar](#), [Imprimir](#) e [Importar imágenes desde un escáner I.R.I.S.](#)

Vista de múltiples páginas

Desde la **Vista de múltiples páginas**, podrá [añadir páginas](#) a su documento pulsando .

A continuación, seleccione la fuente desde la que quiere importar las imágenes. Las páginas importadas se muestran en forma de miniaturas.


Consejo: puede utilizar la opción **Abrir en/Enviar a** en otras aplicaciones para enviar páginas directamente a Readiris.

Consejo: los documentos fotografiados con la cámara digital del iPad 2 no generan resultados de reconocimiento satisfactorios. Le recomendamos que pruebe a escanear los documentos con un escáner portátil I.R.I.S. Para importar las imágenes escaneadas con un escáner I.R.I.S, consulte el [tema correspondiente](#). Visite también nuestro sitio web para obtener más información sobre nuestros prácticos escáneres portátiles: www.irislink.com.


Redistribuir las páginas de un documento

Las páginas que conforman un documento se pueden redistribuir.

Pulse la página que quiere mover durante unos instantes, hasta que aparezca una barra. Esta barra indica la posición a la que moverá la página cuando la suelte. A continuación, arrastre la página a la posición deseada.



Eliminar páginas

Para **eliminar** la página seleccionada o todas las páginas del documento, pulse  y escoja la opción que prefiera.



Acercar y alejar

Aleje una página para hacerla más pequeña si hay el documento tiene varias páginas y quiere que se muestren todas ellas.

Haga el gesto contrario para **aumentar** y ampliar las pequeñas miniaturas de las páginas.

Para pasar a la vista de página completa, pulse dos veces encima de la página. La página en cuestión se mostrará en modo de Vista de página única y la podrá [modificar](#).

Cambiar el nombre de los documentos

Readiris utiliza las primeras palabras de la primera página para dar nombre al documento.

Para cambiar el nombre, pulse el nombre en la barra de título. A continuación, introduzca el nombre nuevo utilizando el teclado.


Atención: cuando exporte el documento a cualquier sistema en la nube, se le pedirá que confirme el nombre del documento. También podrá cambiar el nombre en este momento.

Para más información, consulte también: [Bienvenido a Readiris](#), [Vista previa de la imagen](#), [Vista de página única](#), [Configuración](#), [Exportar](#), [Imprimir](#) e [Importar imágenes desde un escáner I.R.I.S.](#)

Vista de página única

La **Vista de página única** permite modificar el análisis de la página y determinar qué partes de la página desea exportar.

Girar la imagen

Pulse  si desea girar la página.

Corrección de la perspectiva


Pulse  para iniciar una nueva corrección de la perspectiva.

Si la página no tiene bordes, pulse **Cancelar** en el cuadro de diálogo emergente para pasar a la corrección manual de la perspectiva, o pulse **Aceptar** en el cuadro de diálogo para que Readiris profundice en el tipo de corrección de la perspectiva que se debe aplicar.


Corrección manual de la perspectiva

- Pulse los círculos de las esquinas y arrástrelos a una nueva posición a fin de alinear el marco con los bordes de la página.
- Los bordes horizontales se pueden mover verticalmente.
- Los bordes verticales, por su parte, se pueden mover horizontalmente.

Corrección automática de la perspectiva

- Si desea que Readiris determine la perspectiva de forma automática, pulse .
- Ahora ya no podrá mover los bordes o esquinas.

Recortar

- Pulse .
- Arrastre los bordes hasta la posición deseada.
El área entre las líneas interiores se incluirá para procesarse.

Cuando haya terminado, haga clic en **Aceptar** para continuar.

Editar zonas

Por defecto, Readiris analiza cualquier página que importe y la divide en diferentes zonas: **texto**, **gráficos** y **tablas**.

Atención: si ha desactivado la opción **Analizar automáticamente la imagen** en el menú **Configuración** ✕, sus imágenes no se dividirán en zonas.

Los tipos y los tamaños de las zonas se pueden cambiar manualmente: pulse la zona que quiere editar durante unos instantes, hasta que aparezca la siguiente barra.



- Pulse **Copiar** para copiar el texto de la zona seleccionada al Portapapeles. El texto se extraerá de la zona, se reconocerá y se enviará al Portapapeles.
- Pulse **Eliminar** para eliminar la zona. La zona quedará excluida del reconocimiento.
- Pulse **Redimensionar** para cambiar el tamaño de la zona.

Aparece una línea de puntos en la parte superior de la zona. Esta línea indica qué lado de la zona puede ampliar. Pulse en el interior de la zona para mover la línea de puntos a otro lado de la zona.



Para cambiar el tamaño de la zona, pulse la zona hasta que la línea de puntos se transforme en una línea continua. Seguidamente, arrastre la línea a la posición deseada.

- Pulse **Definir como gráficos** para cambiar el tipo de la zona a gráficos.

Atención: podrá fusionar varias zonas del mismo tipo ampliando el margen de una de ellas hasta que se solape con el margen de la otra. De este modo también podrá trazar zonas poligonales en vez de solo rectangulares.

- Pulse **Fotografías** para exportar la imagen de una zona de gráficos seleccionada a la biblioteca de **Fotografías**. La imagen se añadirá al Camera Roll o al álbum de Fotos Guardadas.

Seleccionar varias zonas


Pulse con un dedo la primera zona y, seguidamente, pulse con dos dedos cada zona adicional que desee seleccionar.

Readiris recuerda el orden en el que seleccionó las zonas y lo conserva durante la exportación.

Para **cancelar la selección** de una zona, pulse en un área fuera del texto seleccionado.

Resultado: esta función permite extraer y exportar fragmentos de la página. De este modo, podrá crear documentos que contengan únicamente las secciones que sean de su interés.

Volver a analizar la página


En caso de que desee deshacer cualquiera de los cambios manuales realizados, pulse . Esta función vuelve a analizar la página y restaura las divisiones originales de la misma.

Imprimir

Pulse  para acceder al menú **Imprimir**.

Para más información, pulse  en el menú [Imprimir](#).

Exportar zonas

Pulse  para seleccionar los ajustes de la función de **Exportar** y exporte las zonas seleccionadas al destino que elija.

Para más información, pulse  en el menú [Exportar](#).

Volver a la Vista de múltiples páginas

Pulse  para volver a la [vista de múltiples páginas](#).

También puede alejar la página hasta que reaparezca la Vista de múltiples páginas.

Para más información, consulte también: [Bienvenido a Readiris](#), [Vista previa de la imagen](#), [Vista de múltiples páginas](#), [Configuración](#), [Exportar](#), [Imprimir](#) e [Importar imágenes desde un escáner I.R.I.S.](#)

Configuración

Análisis de la imagen

Idioma

Readiris reconoce el texto de sus imágenes y le permite exportarlo.


Para poder hacerlo, deberá seleccionar el idioma correcto del documento de la lista. Readiris es compatible con 122 idiomas.

Consejo: Si exporta documentos sin seleccionar el idioma correcto, los resultados del reconocimiento serán malos.

Analizar automáticamente la imagen

Esta opción divide las imágenes en varias zonas y, si es necesario, también gira la imagen automáticamente.

Readiris utiliza 3 tipos de zonas: **texto**, **gráficos** y **tablas**. Cada zona tiene su propio **color**: las **zonas de texto** son de color naranja, los **gráficos** son azules y las **zonas de tabla**, de color rosa.

Estas zonas se pueden modificar manualmente. Para más información, pulse  en la [Vista de página única](#).

Solo zonas principales

Esta opción detecta y elimina automáticamente los márgenes o las zonas pequeñas que no contienen ni texto, ni gráficos ni tablas.

Esta función resulta especialmente interesante si tiene páginas mal escaneadas.

Importar imagen

Abrir páginas añadidas

Esta opción muestra cualquier página que añada en la [Vista de página única](#) en vez de mostrar solo su miniatura en la [Vista de múltiples páginas](#). De este modo, podrá editar la página directamente en vez de tener que abrirla primero.

Consejo para resolver problemas

Tenga en cuenta que podrá restaurar la configuración de Readiris a los valores predeterminados de fábrica. Por ejemplo, en caso de que Readiris se bloquee.

- Vaya a la aplicación **Ajustes** del iPad.



- Una vez allí, active la opción **Restaurar ajustes de fábrica** en el próximo arranque.

Para más información, consulte también: [Bienvenido a Readiris](#), [Vista previa de la imagen](#), [Vista de múltiples páginas](#), [Vista de página única](#), [Exportar](#), [Imprimir](#) e [Importar imágenes desde un escáner I.R.I.S.](#)

Exportar

Formato

Seleccione el formato de salida que desee en la lista **Formato**.

Readiris puede convertir sus imágenes en:

- **PDF imagen-texto**

Esta opción genera archivos PDF con posibilidades de búsqueda. Contienen tanto el texto reconocido como la imagen original.

- **PDF texto**

Estos archivos PDF contienen el texto reconocido. Las zonas de gráficos se incluyen como imágenes.

- **DOCX de diseño completo**

Estos archivos .docx recrean el diseño de los documentos originales, conservan el estilo del texto y los gráficos, etc. Este formato es especialmente adecuado para aplicaciones de procesamiento de texto.

- **DOCX de diseño simplificado**

Estos archivos .docx contienen el texto reconocido y conservan el estilo del texto, los gráficos, etc. Este formato también es adecuado para aplicaciones de procesamiento de texto.


- **Texto**

Los documentos de texto solo contienen texto sin formato. Este formato es el más útil para las aplicaciones de toma de notas.

Contenido

Puede decantarse por exportar **todas las páginas** del documento, solo la **página seleccionada** o solo las **zonas seleccionadas**.

Nota: La opción **Zonas seleccionadas** solo está disponible si ha seleccionado Docx o texto como formato de salida y, evidentemente, si hay una o más zonas seleccionadas en la página.

Los documentos procesados con Readiris se conservan como documentos de aplicaciones en el iPad. Para recuperarlos, pulse **Documentos procesados**. Para exportarlos a otro destino, seleccione un documento y pulse . Para eliminar un documento, pulse **Editar** en la esquina inferior izquierda. Seleccione el documento y pulse **Eliminar**.

Destino

Puede enviar los documentos por correo electrónico o exportarlos a distintas aplicaciones en la nube. Tenga en cuenta que para ello necesitará una conexión a Internet.

Las aplicaciones en la nube que admite Readiris de manera predeterminada son **Google Drive, Box y Dropbox**. No es necesario tener estas aplicaciones instaladas en el iPad para exportar los documentos.

También se pueden exportar los documentos a otras aplicaciones en la nube que no aparezcan en la lista **Destino**. Para ello, utilice la opción **Abrir en**. En este caso, es necesario que la aplicación (por ejemplo, Evernote) esté instalada en el iPad.


Correo electrónico

- Pulse **Correo electrónico** para abrir un nuevo mensaje de correo y enviar el documento como archivo adjunto.


Abrir en otra aplicación

- Pulse **Abrir en otra aplicación**.
- En función del **Formato** que seleccione, Readiris mostrará una lista de aplicaciones que pueden abrir el documento.
- Seleccione la aplicación que desee de la lista.
Por ejemplo, puede abrir los documentos en aplicaciones en la nube como Evernote.


Google Drive

- Pulse **Iniciar sesión** junto al icono de Google Drive para iniciar una sesión.
 - Introduzca su cuenta de Gmail como Nombre de usuario.
 - A continuación, introduzca su contraseña y pulse **Iniciar sesión**.
 - Permita que Readiris acceda a su cuenta.
- Pulse  para seleccionar la carpeta a la que quiere enviar los documentos.
- Vuelva a **Exportar** y pulse el icono de **Google Drive** para exportar el documento.

Box

- Pulse **Iniciar sesión** junto al icono de Box para iniciar una sesión.
 - Introduzca su nombre de usuario. Por ejemplo, juan.lopez.
 - A continuación, introduzca su contraseña y pulse **Iniciar sesión**.
 - Permita que Readiris acceda a su cuenta.
- Pulse  para seleccionar la carpeta a la que quiere enviar sus documentos.
- Vuelva a **Exportar** y pulse el icono de **Box** para exportar el documento.

Dropbox

- Pulse **Iniciar sesión** junto al icono de Dropbox para iniciar una sesión.
- Si la aplicación Dropbox está instalada en el iPad, el nombre de usuario y la contraseña se obtendrán de la aplicación y no tendrá que introducirlos. En caso contrario, introduzca sus credenciales:
 - Introduzca su cuenta de correo electrónico.
 - A continuación, introduzca su contraseña y pulse **Iniciar sesión**.
 - Permita que Readiris acceda a su cuenta.
- Pulse  para seleccionar la carpeta a la que quiere enviar sus documentos.
- Vuelva a **Exportar** y pulse el icono de **Dropbox** para exportar el documento.

Para más información, consulte también: [Bienvenido a Readiris](#), [Vista previa de la imagen](#), [Vista de múltiples páginas](#), [Vista de página única](#), [Configuración](#), [Imprimir](#) e [Importar imágenes desde un escáner I.R.I.S.](#)

Imprimir

Contenido

Seleccione el contenido que desee imprimir:

- **Todas las páginas** imprime todas las páginas que haya abierto en Readiris.
- **Página seleccionada** imprime la página que esté seleccionada.
- **Zonas seleccionadas** imprime solo las zonas seleccionadas de la página.

Calidad de impresión

Seleccione la calidad de impresión:

- **Contenido original con calidad de imagen** imprime la imagen original.
- **Todas las zonas con calidad de imagen** imprime solo las zonas de reconocimiento. El texto o las imágenes que no formen parte de las zonas de reconocimiento no se imprimirán.
- **Todas las zonas con texto mejorado** imprime solo las zonas de reconocimiento. El texto se muestra exactamente tal como se ha reconocido. Cualquier error de OCR cometido por Readiris aparecerá en la impresión.

Impresora

- Pulse **AirPrint** para conectarse con una impresora AirPrint.
AirPrint es una tecnología de Apple con la que se puede imprimir sin necesidad de descargar e instalar controladores.
Para obtener más información sobre AirPrint pulse [aquí](#).
- Pulse **Canon Mobile Printing** para imprimir mediante la aplicación gratuita Canon Mobile Printing.
Para obtener más información sobre Canon Mobile Printing pulse [aquí](#).


Para más información, consulte también: [Bienvenido a Readiris](#), [Vista previa de la imagen](#), [Vista de múltiples páginas](#), [Vista de página única](#), [Configuración](#), [Exportar](#), [Imprimir](#) e [Importar imágenes desde un escáner I.R.I.S.](#)


Importar imágenes desde un escáner I.R.I.S.


En Readiris puede importar imágenes directamente desde un escáner Wifi I.R.I.S. También puede utilizar un escáner I.R.I.S. sin función Wifi, pero se requieren unos pasos adicionales. A continuación se explican los pasos que se deben seguir.

IRIScan Anywhere Wifi e IRIScan Pro 3 Wifi

- Active la función Wifi del escáner I.R.I.S. En caso necesario, consulte la documentación del escáner.
- Vaya a **Ajustes** > **Wi-Fi** del iPad y seleccione la red del escáner. Es posible que la conexión tarde unos segundos en establecerse.



- Una vez realizada la conexión, vuelva a Readiris y pulse . Ahora el escáner I.R.I.S. aparecerá en la lista de fuentes.
- Selecciónelo y seleccione la imagen que desee abrir.



IRIScan Anywhere 2 o superior

Requisitos preliminares:

- Necesitará una **tarjeta microSD** para almacenar las imágenes escaneadas.
- Necesitará un **kit iPad Camera Connection** para conectar la tarjeta microSD al iPad.

Atención: no intente conectar el IRIScan Anywhere a su iPad por medio de un cable USB. Este tipo de conexión no es compatible con el iPad, ya que el IRIScan Anywhere intenta cargar automáticamente su batería a través de la conexión USB.

Para importar imágenes:

- Introduzca una tarjeta microSD en la ranura correspondiente del IRIScan Anywhere.

Nota: asegúrese de que la tarjeta microSD sea el único dispositivo de memoria externa. Si fuese necesario, desconecte cualquier dispositivo flash USB del escáner.

- Escanee sus documentos. Las imágenes escaneadas se almacenarán en la tarjeta microSD.
- Extraiga la tarjeta microSD de la ranura e introdúzcala en el kit iPad Camera Connection.
- Conecte el kit Camera Connection al iPad.
- Importe las imágenes a la biblioteca **Fotos**.

Desde allí, podrá importar imágenes a Readiris. Consulte el **Paso 2** del apartado [Bienvenido a Readiris](#).

Consejo: si su iPad no encuentra ninguna imagen en la tarjeta microSD, será necesario que actualice el firmware del escáner. Para aprender a actualizarlo, consulte el apartado correspondiente de la página de Preguntas frecuentes: "[Is it possible to have the scanned images saved to a DCIM folder?](#)" (¿Se pueden guardar las imágenes escaneadas en una carpeta DCIM?).

IRIScan Book 2 o superior*

Requisito preliminar:

- Necesitará un **kit iPad Camera Connection** para conectar la tarjeta microSD al iPad.

Atención:

No intente conectar el IRIScan Book a su iPad por medio de un cable USB. Este tipo de conexión no es compatible con el iPad, ya que el IRIScan Book intenta cargar automáticamente su batería a través de la conexión USB.

No intente transferir documentos del IRIScan Book 2 Executive mediante Bluetooth. Esta función no es compatible con el iPad.

Para importar imágenes:

- Introduzca la tarjeta microSD que se le entregó con su IRIScan Book en la ranura correspondiente del escáner.
- Escanee sus documentos. Las imágenes escaneadas se almacenarán en la tarjeta microSD.
- Extraiga la tarjeta microSD de la ranura e introdúzcala en el kit iPad Camera Connection.
- Conecte el kit Camera Connection al iPad.
- Importe las imágenes a la biblioteca **Fotos**.

Desde allí, podrá importar imágenes a Readiris. Consulte el **Paso 2** del apartado [Bienvenido a Readiris](#).

Nota: no se puede conectar Readiris a IRIScan Book Executive 3 por Wifi.

Para más información, consulte también: [Bienvenido a Readiris](#), [Vista previa de la imagen](#), [Vista de múltiples páginas](#), [Vista de página única](#), [Configuración](#), [Exportar](#) e [Imprimir](#).